

月刊マイコン別冊

Z80 マシン語 プログラム入門

PC-8001/PC-8801/mkII (N-BASICモード)

- マシン語の基礎知識
- Z80のインストラクション・セットI
- Z80のインストラクション・セットII
- マシン語による2次元4目ならべ
- N-BASIC 内部解析

FORESIGHT企画部 川村 清 著

マシン語の基礎からゲームプログラムまで

Hudson soft

ジャン狂

実力向上約束！
コンピュータ相手に君の雀力を発揮せよ

おもしろ

体験記



ジャン狂の作者
飛田雅宏

ゲームをやっていて何が面白いかって、そりゃあやっぱり偶然性でしょう。花札、オイチョカブ、はたまた馬券買い。なかでも麻雀の楽しさはやった者でないと分らない面白さなんだな。麻雀の面白さがそっくりパソコンゲームになったのが今回発売の「ジャン狂」です。フルグラフィックでオールマシン語。しかも、相手となるコンピュータ

がなかなかの強敵。だから、挑戦者は熱くなってしまう。

そこで某月某日。たまたまハドソンに遊びにきた雀歴2年の君塚泰彦君(高3)にチャレンジしてもらいました。そばでニヤニヤ見学しているのは「ジャン狂」制作者の飛田雅宏氏(ハドソン・開発担当)。

ルールは2万7000点持ちの3万点返しという一般的ルール。最初に食タン有りかオープンモードかの選択がありますので好みの方をセレクトして下さい。オープンモードというのは相手の手をオープン状態

にしておくことで、麻雀研究に役立ちます。セレクトしたところでハイ、スタート。ところがこの段階で君塚君、最初の悲鳴！「ワッ、速いなー」マシン語ソフトの強味で、ツモまでの時間がいかにもスピーディー。次々に進行します。制作者の飛田氏。「このくらいのスピードだから面白いのです。でも、チョンボが出ない

よう、ナイたりロンの場合はコンピュータが一時停止機能を働せますからミスも少ない」と解説。そして、君塚君、フリ込んだりアガったりでゲーム終了の20分後にはマイナス1万3000点。「ウーム、こいつは強いや」。ゲーム途中でエスケープキーを押した後にリターンキーを押すとオープンモードの切換えができますので麻雀の勉強には最高ですが麻雀は相手の顔つき、手つきな



どの様子を見るのも勝負のうちですが、コンピュータはまったくのボーカフェイス。2、4、6、8とスペースキーだけの簡単操作です。あなたの雀力はどれくらいかな。チャレンジして下さい。



おもしろ体験者の
君塚泰宏君(高3)



適応機種

PC-9801	8FD	¥7,800	PC-6001	T	¥4,000
PC-9801	5FD	¥6,800	PC-6001mkII	T	¥4,000
PC-9801F	5FD	¥6,800	FM-7	T	¥4,000
PC-8801/mkII(共用)	5FD	¥6,800	FM-7	5FD	¥6,800
PC-8801/mkII(共用)	T	¥4,000	X1-D	3FD	¥6,800
PC-8001mkII	T(予)	¥4,000	X1-C	T	¥4,000

ゴルフ狂

君はシングル?パーティーを
目指してティーショット!

おもしろ

体験記

Hudson soft



ゴルフ狂の作者 田中裕二

サアノここはハドソン・カントリー・クラブ。むこうに見えるはティネ山?只今から、本格的3次元ゴルフシミュレーションゲームの始まり始まり。プレーはアニメゴルファーのT選手。なあんて、実際に画面上でゴルフプレーが展開される。こんなゲーム、今まで見たことある? サスガコンパクトフロッピー版。

この本モノそっくりのゴルフゲームにチャレンジするは、パソコンに関してはおとうるさい小久保秀次郎君(高一)。

小久保君「画面の中、むこうにホールのピンが見える。ハイ、ゴルファーのステップ位置はこれでよし。この角度ならピッタリ。打球の強さはと……。ゴルファーが1回だけ素振りをするから、2回目のスイングのときにテイクバック

(ホラ、勢いをつけるために、クラブを振りかぶるアレだよ)のタイミングを見はからって、エイノと、スペースバーをたたくと、打球はアレ? O Bだ……。エ? ティーショットはアイアンで打つとフックがかかり易くなるんだって? 上空の風にあおられちゃっ



おもしろ体験者
小久保秀次郎君(高一)

たのか、ゴルフなんて初めてだからなあ。」

さて、小久保君、ウッドでやり直して、途中ラフに入れながらも、何とか池越えに成功。

ここでもう一度あたりの状況を見ると……ワンタッチで画面は広角に。広い視野をカバーできるんだ。アノ右横にバンカーがあるぞ。そこで、左に寄せて……と、アレーノ左にもバンカー。

ハアノバンカーはサンドエッジで強く出すんだって? やっとグリーンにノったけど、ピンまで遠いなあ。いつになったらこのホール……。結局、パー4のところ、倍の8打たたいちゃった。でも確かにホントにゴルフをやってるような感じも。こりゃ慣れてきたらパーティーもホールインワンも夢じゃないぞ。」(私は全ホール回って7アンダーでした。作者)

感想「このやり方なら、マイコンボーリング、マイコンテニス、マイコン……何だって楽しくなると思うなあ!」

適応機種

PC-9801	8"FD	¥7,800	FM-7	T	¥4,000
PC-9801	5"FD	¥6,800	FM-7	5"FD	¥6,800
PC-9801F	5"FD	¥6,800	X1-D	3"FD	¥6,800
PC-8801/mkII(共用)	5"FD	¥6,800	X1-C	T	¥4,000
PC-8801/mkII(共用)	T	¥4,000			

HUDSON GROUP

HUDSON SOFT®

ハドソン札幌/〒062 札幌市豊平区平岸3条5丁目4番17号 コロナード平岸II201 PHONE:011-821-1538
ハドソン仙台/〒980 宮城県仙台市宮町1丁目4番28号 PHONE:0222-65-7031
ハドソン金沢/〒920 石川県金沢市本町2丁目1番28号 PHONE:0762-23-1263
ハドソン東京/〒102 東京都千代田区麹町4丁目7番5号 麹町ロイヤルビル2F PHONE:03-234-4996
ハドソン大阪/〒542 大阪市南区南船場4丁目2番18号 佐野屋橋ビル5F PHONE:06-251-1945
ハドソンUSA/2063 CENTER STREET BERKELEY CA 94704 TELEPHONE 415-845-1416

PC-8001・PC

Z80 マシン語プログラム入門

目次

第

1

ブロック

マシン語の基礎知識

第1章	コーディングの実際	8
第2章	アセンブルの実際	12
第3章	Z80のレジスタ・セット	18
第4章	ミニ・ブレーク・ポインタ	25

第

2

ブロック

Z80のインストラクション・セット I

第5章	8ビット・ロード命令	34
第6章	16ビット・ロード命令 I	40
第7章	16ビット・ロード命令 II	46
第8章	8ビット算術演算命令	52
第9章	8ビット論理演算命令	59
第10章	インクリメント命令／デクリメント命令	65
第11章	16ビット算術演算命令	70
第12章	ジャンプ命令	75
第13章	相対ジャンプ命令	80
第14章	5本のプログラム例	84

第

3

ブロック

Z80のインストラクション・セット II

第15章	サブルーチン・コール命令／リターン命令	88
------	---------------------	----

第16章	ローテート・シフト命令 I	100
第17章	8ビット乗算プログラム	104
第18章	ローテート・シフト命令 II	108
第19章	EXAMINATION	113
第20章	CPUコントロール命令	118
第21章	入出力命令	122
第22章	マシン語Q & A	129
第23章	ブロック転送命令／ブロック・サーチ命令／ビット操作命令	135
第24章	サーチ・メモリ・プログラム	140
第25章	マイクロ・ワード・プロセッサ I	148
第26章	マイクロ・ワード・プロセッサ II	151

第

4
ブロック

マシン語による2次元4目ならべ

第27章	2次元4目ならべ	160
第28章	汎用サブルーチン・パッケージ・アセンブル・リスト	177
第29章	サブルーチン・アセンブル・リスト	188
第30章	メインルーチン・アセンブル・リスト	210

第

5
ブロック

付録

付録A	μCOM-82インストラクション活用表	238
付録B	N-BASIC 中間言語&処理アドレス一覧表	254
付録C	N-BASIC 内蔵モニタ処理アドレス一覧表	256
付録D	N-BASIC システム・サブルーチン一覧表 I	257
付録E	N-BASIC システム・サブルーチン一覧表 II	260
付録F	N-BASIC システム・ワークエリア一覧表	262
付録G	μPD3301アトリビュート・コード表	266
付録H	キャラクタ・コード表	267
付録I	参考文献&引用文献一覧表	267

マイコン別冊

GAMINGへの招待


あ・な・た・も
テレビゲーム・プログラムに挑戦

PC-8001/8801(N-BASICモード)
好評発売中

あなたもテレビゲーム・プログラムに挑戦

GAMINGへの招待

MULTIマイコン研究会 塚越 一雄 著



1. SPACE WAR

2. テニスゲーム

3. BOMBER

4. インバーダー・パニック



スペースウォー、テニス、ボンバー、インバーダー
4ジャンルのゲームプログラムのノウハウを全公開
BASICからマシン語までゲームプログラム入門!



B5判 220頁 定価1,300円 (送料250円)


電波新聞社 出版販売部

御注文は各本社、支局またはマイコンショップ・書店で。

東京本社 〒141 東京都品川区東五反田1-11-15 (03-445-6111)
大阪本社 〒530 大阪市北区中之島3-2-4 (06-203-3361)
西部本社 〒812 福岡市博多区博多駅前2-13-23 (092-431-7411)

1

第1ブロック



マシン語の基礎知識

コーディングの実際

私は今日まで、コンピュータに関する資料や文献をあれこれ数限りない程開いてきましたが、大部分の文献には勉強させられる事が多く大変なことになります。

しかし、最近はともかくとして、私がコンピュータを学ぼうと志したころの状況を思い出すと、どのような文献をみてもなかなか取っ付きにくく、思考錯誤の連続であったことを記憶しています。

一般に、専門分野における入門書が入門者によって執筆される事は皆無だと思えます。ほとんどの入門書は各専門分野の第一戦で長い間活躍してきた人達や、研究・教育にたずさわってきた人達によってつくられているのが現状です。

よく、他人を教育するには初心者立場に立って教える事が必要だと言われますが、私が入門書を執筆する事になったからといって、今さら初心者にもどる事は不可能でしょう。

確かに、おもしろおかしい文章表現を用いて読者の気を引くことも、一つの手段であると思います。しかし本書ではでき得る限りきめの細かい解説を行う事によって文章のつたなさをカバーして行きたいと考えています。

画面設定

当分の間、画面操作に関する説明は、全て白黒モード、80字(80桁)×25行モードを想定

して行います。

つまり、PCのスイッチを入れたあと、

```
CONSOLE 0, 25, 0, 0CR
```

```
WIDTH 80, 25CR
```

を行えばOKです。

^{C_R}は、RETURNキーです。

前置きが長くなりましたが、そろそろ本題に入りましょう。

PC-8001のテレビ画面

第1図を見てください。これはPC-8001のテレビ画面、左上の隅 LOCATE 0, 0の位置にキャラクタ・グラフィックの“●”を表示するためのプログラムを、POKE文を用い、BASICで組んだものです。

PCには、増設分も含めて、8000H番地から、FFFFH番地までの32Kバイト分、DRAM(ダイナミック・ラム)が実装できますが、その内のF300H番地から、FEB7H番地までの3Kバイトは、V-RAM(ビデオ・ラム)

《第1図》BASIC

```
10 LET A=&HEC
20 POKE &HF300, A
30 END
```



になっています。

第2図に、V-RAMとテレビ画面の対応を示します。

この表でもわかるように、V-RAMの1バイトが、テレビ画面の1文字に対応していますが、PCの画面が、80文字/行なのに対して、V-RAMの方は1行が120バイトになっています。

これは、PCがアトリビュート方式を採用しているためで、120バイトの内、前80バイトを除いた残りの40バイトはアトリビュート・エリアと呼ばれ、キャラクタ、グラフィック、カラー、アンダーライン、オーバーライン、反転、点滅……etc、などのコントロールに使用され、PCの特色あるオペレーションを可能にしています。

《第2図》PCのV-RAMとテレビ画面の対応



さて、アトリビュート・エリアを除いた80バイト×25行の2Kバイトですが、この部分が純粋なV-RAMと言えます。

ここで、V-RAMとテレビ画面の関係をテス

トしてみましょう。

まず、"MON^C_R"でマシン語のモニタに制御移してください。

次に、"SF300^C_R"を行ったあと、適当なキ

ャラクタ・コードを、16進数2桁で入力してってください。キャラクタ・コードと、表示されるキャラクタの対応は、第3図を見てくればわかると思います。

例えば"●"のキャラクタ・コードは、16進でEC,"K"のキャラクタ・コードなら4Bです。

このテストでもわかるように、V-RAM上にキャラクタ・コードを書き込むと、それに対応したキャラクタがそのままTV画面上に表示されるのです。

V-RAM上にコードを書き込むには、

- ①、モニタの、S(セット)コマンドを使う
- ②、BASICのPOKE文を使う
- ③、マシン語を使う

など、幾つかの方法がありますが、①は、先のテストの時使い、②は第1図で使っています。

《第3図》PC-8001のキャラクタ・コード

上位4ビット→

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		DE		0	@	P		p			一	タ	ミ			×
1	SH	D1	!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		円
2	SH	D2	!!	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		年
3	EX	D3	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		月
4	ET	D4	\$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ		日
5	EQ	NK	%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		時
6	AK	SN	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		分
7	BL	EB	▼	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ		秒
8	BS	CN	(8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ	♠	
9	HT	EM)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル	♥	
A	LF	SB	*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ	♦	
B	HM	EC	+	;	K	[k	{			オ	サ	ヒ	ロ	♣	
C	CL	→	,	<	L	¥	l	:			ヤ	シ	フ	ワ	●	
D	CR	←	=	=	M]	m	}			ユ	ス	ヘ	ン	○	
E	SO	↑	.	>	N	^	n	~			ヨ	セ	ホ	ッ	◀	
F	SI	↓	/	?	O	-	o				ツ	ソ	マ	°	▶	

下位4ビット→

本章では、③の方法を説明したいと思います。

逆に、V-RAMの内容を調べれば、現在、テレビ画面にどんなキャラクタが表示されているかわかるわけで、V-RAMの内容を読み出すには、

①、モニタのD（ダンプ）又は、S（セット）コマンドを使う

②、BASICのPEEK文を使う

③、マシン語を使う

などの方法があります。

第1図の説明

第1図について説明します。

10行では、LET文を使って変数Aに16進数のECを代入しています。ECは“●”のキャラクタ・コードです。また、“LET”は省略することが多いのですが、ここでは第4図と比較し易いような形にしています。

20行は、先程の②の方法を使って、変数Aの内容（ECH）を、F300H番地に代入しています。

F300H番地は、V-RAMの先頭番地であり、テレビ画面上では、左上隅、LOCATE 0, 0の位置です。

30行の“END”も省略できます。

このプログラムをRUNさせると、画面の左上隅に“●”が表示されるはずですが、PRINT文と違って、アトリビュート・エリアまで書き換えるのではないので、その位置のカラー指定が、シークレットや黒になっている時には、当然表示されないので注意が必要です。

第4図の説明

ここからが本当の、マシン語講座の内容です。

第1図と第4図を比べて見てください。

前者と同じ内容のプログラムをニーモニック（アセンブリ言語）で組んだものだが、後者のプログラムです。

「マシン語でプログラムをつくる」とはとっても、直接16進数のら列を書いたり理解したりするのはたいへんですから、直接マシン語で組んでいく必要はありません。

まず一度、ニーモニックを使って、プログラムを組んでいき、ニーモニック↔マシン語の対応表を引いていくなり、アセンブラを使用するなりして、マシン語に直すのが普通です。

ここで、ニーモニックからマシン語に直すのをアSEMBルといい、完成したマシン語をオブジェクトといいます。

逆にマシン語からニーモニックを作り出すのを逆アSEMBル（ディス・アSEMBル）といい、それをプログラムで行ってしまおうというのを逆アSEMBラ（ディス・アSEMBラ）といいます。

第1図と第4図を比較していくと、両者の形成がそれ程かけ離れていない、どちらかというと同じような形をしていることに気がつくと思います。

読者の皆さんの中には、マシン語は難しいと思い込み、マシン語コンプレックスに落ち込みかけている方もいるかもしれませんが、この程度のプログラムなら、BASICで組んでもマシン語で組んでも、大きな差はみられません。

マシン語は、難しいというよりも、少し手間がかかるだけなのです。

では、第4図を行を追って説明していきます。

一番最初にある“LD A, ECH”のLDというのは、ロードと読み BASICのLET文と同じく代入文です。この例では、“A”に16進数のECを代入しています。

この“A”はBASICの変数と似ていますが、マシン語ではレジスタ（Reg）の一つで、Aレジスタとか、アキュムレータ（Acc）とか呼ばれているもので、8ビット（16進2桁）です。

《第4図》ニーモニック

```
LD    A, ECH
LD    (F300H), A
HALT
```

PC-8001が使用しているZ80CPUは、合計22個のレジスタ群を持っていますが、次章以

降で少しずつ説明していく予定です。

ECHの最後のHは、ECが16進数であるということで、BASICで16進数の頭に付ける“&H”と同じ意味です。全くの余談ですが、6800CPUなどは頭に“\$”を付けて16進数を表わします。

■4図の2行目の“LD (F300H), A”もやはりLD命令が使われていますが、F300Hに(カッコ)が付いています。Z80のニーモニック中で、16進4桁の数値に《カッコ》が付いている場合には、その数値が、メモリ上のアドレスを指していると考えればよいのです。

ですからこの命令は、BASICのPOKE文と同じように、F300H番地にAレジスタの内容を入れるという働きをします。

最後に“HALT”という命令が置いてあります

がこれは、Z80CPUを停止する命令です。ですからプログラムの最後にこの命令をいれておけば、Z80は、そこまでプログラムの実行を停止します。

停止を解除できるのは、リセットスイッチのみです。

まとめ

第1章は、ここまでですが、このニーモニックを直接PC-8001に入力して走らせることはできません。

先程の“アSEMBル”という作業が残っていますが、長くなるのでこれについては第2章で説明したいと思います。


10 LET A=&HEC
20 POKE &HF300,A
30 END

BASIC言語

LD A,ECH
LD (F300H),A
HALT

アSEMBリ言語

オナジ
ナイヨウ
デスヨ



アセンブルの実際

第1章、いかがだったでしょうか？

前章では、

“LD □, △”

という命令は、△の内容を□に代入するということを説明しました。またこの時4桁の16進数に()が付いていれば、それはアドレスを指していて、“A”と書けば、それはAレジスタ（アキュムレータ）のことでしたね。

PC-8001のメモリ・マップ

アセンブルを行う時には、まず完成したマシン語を、メモリ上のどの番地に置くかを決めなければなりません。

■5図にPC-8001のメモリ・マップを示します。左が16KバイトRAMのシステム、右がRAMを32Kバイトに増設したシステムですが、今回は16Kバイトのシステムを例にとって説明します。

0000H～7FFFFHは、PC-8001の場合はROMのための領域で、この内、

0000H～5FFFFHの24Kバイトは、BASICのインタプリタが入っており残りの8Kバイトは、増設用の空きソケットになっています。

以上ROM領域には、簡単にプログラムを書き込むことはできず、ROMライターを使うかハードウェアをいじらなければなりません。

8000H～FFFFHは、RAM領域になっ

ていますが、16Kシステムの場合は、C000H～FFFFHの16KバイトのみRAMが実装されていて8000H～BFFFFHは空いています。

RAM領域の内、F300H～FEB7Hの3Kバイトは、前章でも説明したV-RAM領域で当然、プログラム・エリアとしては使えません。

オール・マシン語のみのプログラムを作り、BASICにももどらずBASICインタプリタ内のサブルーチン類なども絶対使わない自信があるなら、V-RAMだけを避ければよいのですが、ほとんどの場合そうではないので、EA00H～FFFFHのN-BASICのワーク・エリア（V-RAMも含む）と、RAMの頭から数10バイトは、使わない方が無難です。

使おうと思えば空いているところもあるのですが、下手に使うと暴走させることにもなりかねません。

以上長々と説明して来ましたが、結局、16Kバイトシステムの場合は、C020H～E9FFH、32Kシステムでは、8020H～E9FFHの範囲で使えばよいでしょう。ディスクを使っている場合は、更に使用範囲が限られてしまいます。

使用可能領域を第5図中にアミ部分で示しますので参考にしてください。

N-BASICの CLEARコマンド


マシン語のプログラム領域を確保するコマンドとして、N-BASICのCLEARコマンドがあります。このCLEARコマンドで、マシン語のために使う領域を確保して置けば安全ですが、それでもフリー・エリア以外を使うことはできません。

例えば、ダイレクト・モードで、

CLEAR 300, &HDFFF^{C_R}

を実行して置けば、E000H番地から、E9FFH番地までをマシン語のために確保したことになり、N-BASICではRAMの先頭から、DFFFH番地までと、EA00H番地からFFFFH番地のみを使用します。

《第5図》PC8001メモリ・マップ



アセンブル

それでは、■6図をE000H番地からのマシン語にアセンブルしてみましょう。このプログラムは、第1章の■4図と全く同じもので、テレビ画面、左上の隅に“●”を表示するプログラムです。

アセンブラを持っている場合には、それを使えば簡単にアセンブルできますが、そうでない場合には、ニーモニック→マシン語の対応表を引きながら、自分でアセンブルしなければなりません。

《第6図》

```
LD      A, ECH
LD      (F300H), A
HALT
```

この対応表は、本書も含む文献の付録などという形でもよく見かけますが、このようなものとは別に表だけのものを持っていると大へん引き易く、安いものですから一冊買った方がよいと思います。

ちなみに私は、NECで出ている“μCOM-82インストラクション活用表”というのを使っているのですがこの対応表に合わせて、説明を行います。μCOM-82というのは、Z80のことです。

《■8図》第6図をアセンブルしたもの

アドレス (番地)	オブジェクト (マシン語)	ラベル	ニーモニック		コメント(メモ)
			コード	オペランド	
E000	3EEC		LD	A, ECH	アキュムレータにECHを入れる
E002	3200F3		LD	(F300H), A	F300番地にアキュムレータの内容を代入する
E005	76		HALT		実行を停止する

《第7図》μCOM-82ニーモニック↔マシン語対照表(8ビットロード)より

	I	R	A	B	C	D	E	H	L	(HL)	(BC)	(DE)	(IX+d)	(IY+d)	(nn)	n
LD A, ×	ED 57	ED 5F	7F	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	0A	1A	DD 7E d	FD 7E d	3A nn	3E n
LD (nn), ×			32 nn													

1行目の“LD A, ECH”を調べるには、“ECH”を“n”に変えて、8ビット・ロード命令の項を見ます(第7図)。

対応表などでは、1バイト(16進数で2桁)定数は、全て“n”などのように置き変えて載っているはずですが、2バイト(16進数で4桁)の場合は、“nn”などになります。

ですから、“LD A, ECH”は、“LD A, n”という形に直して調べ、後で“n”の部分に“EC”を、入れてやればよいのです。

その結果“3E n”のように出ているはずですが、この“n”の部分に“EC”に直して、“3E EC”となります。ですから“LD A, ECH”のマシン語は、“3E EC”の2バイトで、これをそれぞれ、E000H番地とE001H番地に割り当てます。

次の“LD (F300H), A”も同じく、“LD (nn), A”と直して、対応表の8ビット・ロード命令の項で見ます。

結果は、“32 nn”ですがここで、

“32 F3 00”としては、いけません!

Z80や8080などのCPUでは、F3と00を逆にして、“32 00 F3”のようにしなければいけないので注意が必要です。特にはじめのうちは、間違え易いので気を付けてください。

この3バイトを、E002H~E004H番地に割り当てます。

最後の“HALT”は、マシン語では、“76”ですからE005H番地は、76になります。

いよいよ実行！！！！

以上のニーモニックとマシン語をきちんと表にしたのが、**図 9** ですが、この表について説明する前にプログラムを実行してみましょう。

BASICから“MON^C_R”で、マシン語モニタに移してください。“SE000^C_R”を行った後、“3EEC3200F376”と、6バイトのプログラムを入力します。もし間違えて入力した時には、“DEL”キーを押すことによって1バイトもどって入力し直すことができます。

いよいよ実行です。“GE000^C_R”でE000H番地から実行させてみます。画面左上に“■”が表示されればOK、そうでない方は、入力ミスだと思いますので、リセット・スイッチを押して始めから入力し直してください。

マシン語のコーディング書式

マシン語をコーディングする時には、**図 9** のような書き方をするのが普通です。マイコン誌上でもよくこのような形のリストが掲載されているのでご存知の方も多いと思いますが、一応説明します。

まず一番左にアドレスを書きます。これは、その名のとおりメモリ上の番地で、マシン語をコーディングする時は普通1行に一つの命令を書きますから、その命令の始まる番地を16進数で書きます。

次に普通は、マシン語を書きますが、ハンド・アセンブルなどをする場合で、縦に罫を引いていないノートなどにコーディングする場合には、マシン語を1番右に書くこともあります。

いずれにしても、**図 9** のような書き方のみに決められているわけではなく、要は、必要な事項がわかり易く書かれていればよいのです。**図 10** に市販されているコーディング用紙の中で一般的なものをあげておきます。

マシン語の項は、今回のプログラムでは、3バイト分ではよいのですが、Z80には、1～4バイトの命令があるので、最大4バイト分の場所を取っ

《**図 9**》第6図をサブルーチンの形にしてアセンブルしたもの

アドレス	オブジェクト	ニーモニック	コメント
E000	3E EC	LD A, EC	アキュムレータにECHを入れる
E002	32 00 F3	LD (F300H), A	F300H番地にアキュムレータの内容を代入する
E005	C9	RET	メインルーチンへもどる

《**図 10**》一般的なコーディングの例

①市販品のコーディング用紙

M・CODE		MNEMONIC・CODE			
LOC	INS	LABEL	OP	OPERAND	COMMENT
E000	3E EC		LD	A, ECH	AレジスタにECHを入れる

②ノートなどを使うとき 1

アドレス	ラベル	ニーモニック	オペランド	コメント	オブジェクト
E000		LD	A, ECH	A←ECH	3E EC

③ノートなどを使うとき 2

E000	LABEL	LD	A, ECH	A←ECH	3E EC
------	-------	----	--------	-------	-------

ておけば大丈夫です。

次にラベルと書いた欄がありますが、これは、ジャンプ命令の飛び先などにわかり易い名前を付けておくものです。このラベルについては、後でまた出てきますから、今は、それほど気にしないで結構です。

次のニーモニックと書いた欄には、先程の**第6図**がそのままの形で入っています。

ニーモニックの先頭の命令の種類を表わす部分をコード、以後のその命令が、どこに影響するか表わす部分をオペランドと言い、“,”の前を第1オペランド、“,”の後を第2オペランドと言います。

Z80には、オペランドが0～2個の命令があります。

その他、コードの部分をニーモニックと言っている場合もあります。

最後のコメントは、その名のとおりコメントを書く所で、プログラムがわかり易いように好きなことを書けばよいし、省略してもよいのです。

コーディング上の注意

マシン語をコーディングする上で注意しなければならないこともいくつかあります。

まず、字体ですが、例えば、Zと2、Oと0とDなどを区別して書くことが重要です。マシン語に限らず他の言語でコーディングする時でもできるだけ■11図のように書くくせをつけておくと便利です。ただし、学校のテストなどをこの字体でコーディング?してしまった時の責任を負いかねます(前例もあります)。

《■11図》 コーディング用の字体

C	(シー)	カギを付ける
Ð	(ディー)	タスキをかける
i or Ī	(アイ)	小文字を使うか上に線を引く
J	(ジェー)	横線を引く
Ō	(オー)	上に線を引く
u	(ユー)	小文字を使う
Ʒ	(ゼット)	タスキをかける
Ø	(ゼロ)	斜線を入れる(当然!)

また16進数を書くとき、そのバイト数を意識して1バイトか2バイトかわかるように2桁又は4桁で書くことを勧めます。

“2 H”という1桁の数値でも“LD A, 0 2 H”とか、“LD (0 0 0 2 H), A”とかいうように、前に余分な0を付けておくと、ハンドアセンブルの時のミス防止に役立ちます。

私も前に、“LD HL, 2”を間違えて、“2 1 0 2”の2バイトにアセンブルしてしまったことがあります。正しくは、“2 1 0 2 0 0”の3バイト命令です。このミスも“LD HL, 0 0 0 2 H”と書いておけば未然に防げたはずです。

アセンブラを使えばこのようなミスも起らないのですが、せっかくハンド・アセンブルした長いプログラムの真中などでこのミスをやると、後で1バイトずつずらしていかなければならないので大へんな手間になります。

Q&Aコーナー

このコーナーでは、初心者がマシン語を勉強していくうえでわかりにくい点を、1～2項目ずつ選んで説明していきます。私がマシン語を始めた頃の経験も生かしていきたいと思います。

◎BASIC中からのマシン語の呼び方

マシン語のプログラムをBASICのプログラム中から呼び出す方法を説明しますが、さっきマシン語に直したばかりの■6図を例にとります。

■6図をサブルーチンの形にしてアセンブルしたものが■9図です。先程のプログラムとの相違点は最後のHALT命令がRET命令にかわっているだけです。

HALTは、Z80 CPUを停止させる命令ですが、RETは、RETURNの略で、サブルーチンからメインルーチンへもどる命令です。

この場合は、マシン語のプログラム全体を一つのサブルーチンと考え、BASICのメインルーチンから呼び出すのです。



《第12図》マシン語実行用のBASICルーチン

```

10  CLEAR 300, &HFFFF
20  DEF USR=&HE000.
30  I=USR(0)
40  END

```

このプログラムを呼び出すための BASIC のメインルーチンが第12図です。

まず10行の CLEAR コマンドでマシン語のための領域を確保します。

次に DEF USR コマンドでマシン語プログラムのスタート・アドレスを定義し、30行でマシン語プログラムを実行します。

30行中の変数 I と (カッコ) の中の 0 は BASIC とマシン語との引数ですが、今回のように引数が必要ない場合にも、一応何かを与えないとエラーになります。引数の受け渡しは、浮動小数点アキュムレータ (F0A4H~F0ABH) を介して行われますが、詳しい事は、“N-BASIC リファレンス・マニュアル” をご覧ください。

また、N-BASIC では、USR 0~USR 9 の計 10 個のマシン語サブルーチンを使うことができますが、今回のように番号を省略した場合は、USR 0 と解釈されます。

■9図のオブジェクトを E000H~E005H 番地にセットし、BASIC にもどしてから ■12図を入力してください。

“RUN^C” で画面左上に “●” を表示した後 BASIC のコマンド待ちになります。

ついでに、■13図をあげておきます。これはマシン語をメモリ上に書き込む段階も BASIC で行ってしまうというものです。

このプログラムなら、BASIC の CSAVE, CLOAD コマンド 1 回のみでロード、セーブができますし、マシン語モニタに移してプログラムを入力する必要がありません。

```

-----
DEF USR = &HE000
-----
-----

```

```

-----
I = USR(0)
-----


```

《第13図》BASICからマシン語を呼び出す

```

10  CLEAR 300 &HFFFF
20  DEF USR=&HE000
30  FOR J=&HE000 TO &HE005
40      READ K$
50      POKE J, VAL("&H"+K$)
60  NEXT J
70  DATA 3E, EC, 32, 00, F3, C9
80  I=USR(0)
90  END

```



Z80のレジスタ・セット

前章までのプログラム例ではAレジスタのみを使用するようにして来ましたが本章からはいよいよZ80のレジスタ群が登場します。

本章はこの22個のレジスタ達の自己紹介ということで一度に全てのレジスタが登場しますが惑わされないように注意してください。

あくまでも重要なのは「レジスタのまとめ」の項に書いてあることです。他のレジスタの説明は読み飛ばしても、「まとめ」に書いてある事だけは覚えておいてください。

Z80の汎用レジスタ

皆さんも前章までに数多く登場したAレジスタについては多少理解していただけたと思います。

Aレジスタはアキュムレータとも呼ばれる1バイトのレジスタで、1バイトの数値をBASICの変数のように記憶させておくことができます。

このようにレジスタというのは、いずれも数値を記憶させておく（しておく）ためにあるのですが、22個のレジスタ群全てが、Aレジスタのように、自由に使えるわけではありません。

第14-A図にZ80の全てのレジスタを示します。この内、Aレジスタを含めた、A、F、B、C、D、E、H、Lの8個のレジスタを表レジスタ群（メイン・レジスタ・セット）と呼んでいます。

このAレジスタを始めとする8個の8ビット(1

バイト)のレジスタが、マシン語でプログラムを組んで行く上での中心となるものです。

まずフラグ・レジスタ(F)ですが、このレジスタは、Aレジスタなどのように自由に数値を出し入れすることはできません。CPUが特定の演算などの命令を行うとその結果に従って勝手にフラグ・レジスタの内容が変更されてしまい、そのあとの条件ジャンプや条件コールなどの条件判断を行う時にこのフラグ・レジスタの内容が参照されるのです。

フラグ・レジスタを除いた7個の汎用レジスタの機能は、ほとんど同じですが、それぞれに得意な分野、不得意な分野があり、機能の点ではアキュムレータに勝るレジスタはありません。

例えば8ビットの算術・論理演算のほとんどは、アキュムレータと他のレジスタの間で行われ、その演算結果もアキュムレータに収納されるようになっているものがほとんどです。

残りのB、C、D、E、H、Lの6個のレジスタですが、BとC、DとE、HとLの2個ずつを対にして2バイト(16ビット)の、汎用レジスタとして使う命令も多く用意されています。

実際のプログラムを考えてみると、255(1バイト)以下の数値だけで間に合うようなプログラムはまずありませんので2バイトのレジスタを使って2バイトの演算が出来ることはたいへん助かります。

だいいち、全てのアドレスを表わすには、どう

《第14—A図》Z80の使用可能レジスタ

しても2バイト必要ですから、1バイトのレジスタのみではアドレスを指すこともできません。


特にHレジスタとLレジスタを対にしたHLレジスタ対は、アドレス修飾のための命令を多く持っているためアドレス修飾の時はHLレジスタ対が最もよく使用されます。又、HLレジスタ対は16ビットの演算の時も中心となります。8ビットの場合アキュムレータがそうであるように、16ビットの演算命令はHLレジスタ対と他のレジスタ対の間で行われる事が多いですし、その場合は結果がHLレジスタ対に入ります。

レジスタ対は二つのレジスタを対にして使うのですから、例えばHLレジスタ対とHレジスタ、Lレジスタを同時に別の用途に使用することはできず、一方の値が変化すれば必然的に他方の値も変化してしまいます。

また、Z80には、A、F、B、C、D、E、H、Lの8個の表レジスタの裏レジスタとして、A'、F'、B'、C'、D'、E'、H'、L'の各レジスタが用意されていますが、表レジスタと裏レジスタを同時に使用することはできません。同時に使用できないものがなぜわざわざ用意してあるのか疑問に思うかもしれませんが、それなりの利用方法があるのです。

例えば全てのレジスタを使用しているメイン・ルーチン中からサブルーチンを呼び出すような場合には、サブルーチンの始めて全てのレジスタの内容をメモリ上に退避しておいて、サブルーチンから抜け出る前に今度はメモリ上に退避しておいた内容をレジスタにもどしておく、などという手法がよく行われますが、この時レジスタの内容をいちいち退避しておくかわりに表レジスタと裏レジスタを交換しておき、メイン・ルーチンにもどる前にもう一度交換しておけばよいのです。つまりサブルーチン中では、裏レジスタだけを使用したことになり、この手法は特に割り込み処理ルーチン内で有効です。

裏レジスタも便利なのですが、残念ながら裏レ



ジスタを十分に活用したプログラムはあまり多くありません。8080CPUの頃には無かったレジスタですし、裏レジスタを多用したプログラムが大へん読みにくくなることも事実ですので始めのうちは8個の表レジスタのみを有効に活用する方法をよく学習し、慣れたところで、サブルーチン中で使い切るような使い方のみに使用することを勧めます。

実際、6800や6502などのCPUに比較すれば8個のレジスタのみでも十分なはずですし、それでも足りなければ、実際のプログラムでは足りない場合がほとんどですが、メモリ上に入れておいて必要な時にだけレジスタに持って来て参照し、またメモリ上に記憶させておくという方法を使えばよいのです。

Z80のプログラム・カウンタ(PC)

プログラム・カウンタ(PC)は、16ビットのレジスタで、常に現在実行しているアドレスの次のアドレスが入っています。

《第14—B図》 Z80の使用可能レジスタ

レジスタ	名 称	ビット バイト	8080 に有?	機 能
PC	プログラム カウンタ	16 2	○	現在実行中の次のアドレスを常に指す
SP	スタック ポインタ	16 2	○	スタックの最下位アドレスを指す
IX	インデックス レジスタ	16 2	×	8080の時不可能だった相対アドレス指定に使用
IY	インデックス レジスタ	16 2	×	
I	インタラプト・ベクタ レジスタ	8 1	×	モード2の割り込み時に使用
R	メモリ・リフレッシュ レジスタ	7	×	ダイナミック・ラムのリフレッシュに使用

レジスタ	名 称	ビット バイト	8080 に有?	機 能					
表 レ ジ ス タ 群	A アキュムレータ =Aレジスタ	8 1	○	F レジスタ以外は8ビットの 汎用レジスタとして使用	AF	16 ビットの汎用レジ スタ対として使用			
	F フラグ・レジスタ	8 1	○						
	B B レジスタ	8 1	○		BC		BCレジスタ対	16 2	○
	C C レジスタ	8 1	○		DE				
	D D レジスタ	8 1	○						
	E E レジスタ	8 1	○		HL				
	H H レジスタ	8 1	○						
	L L レジスタ	8 1	○		HL				
裏 レ ジ ス タ 群	A アキュムレータ =Aレジスタ	8 1	×	機能は表レジスタと同じだが、 両者は同時に使用不可	AF'	機能は裏レジスタ 対と同じ			
	F フラグ・レジスタ	8 1	×						
	B B' レジスタ	8 1	×		BC'		BC'レジスタ対	16 2	×
	C C' レジスタ	8 1	×		DE'				
	D D' レジスタ	8 1	×						
	E E' レジスタ	8 1	×		HL'				
	H H' レジスタ	8 1	×						
	L L' レジスタ	8 1	×		HL'				

注) 太線内が特に重要

例えば、現在E 0 0 0 H番地の命令を実行している時点ではプログラム・カウンタには、E 0 0 1が入っていますしE 0 0 1 H番地を実行している時点ではE 0 0 2が入っている、というように命令を実行して行くごとに一つずつ増加していきます。

もし、途中でジャンプ命令などがあればプログラム・カウンタには、飛び先のアドレスが入りますし、リセット・スイッチが押されればプログラム・カウンタに0 0 0 0が入りZ 80は0 0 0 0 H番地から実行を始めます。

現在の所、マイコン誌上などで“PC”と目すればPC—8001のことを思いうかべる方が多いと思いますが、プログラム・カウンタのこと“PC”と書きますから、今後も本文中で“PC”と書いてあったらPC—8001のことではなくプログラム・カウンタのことだと思ってください。

Z 80のスタックポインタ(SP)

スタックポインタも16ビットのレジスタです。スタックポインタの役割りを理解するためにはまず、スタックについて知らなければなりません。詳しくは、レジスタ退避命令(PUSH, POP命令)やサブルーチンコール(CALL命令)の時に登場しますのでここではサブルーチン・コールを例にとりてごく簡単に説明します。

サブルーチンと呼び出す時には当然メイン・ルーチンに戻る時のことを考えて戻り先のアドレスを覚えておかなければなりません。これはメモリ上にスタックと呼ばれるエリアをとってメモリの上位から下位へと順々に蓄えられていきます。そしてメイン・ルーチンに戻る必要の出た時に今度は逆にスタックの内容を下位から上位へと参照して戻り番地をとり出すのですが、スタック・ポインタは、このスタックの最下位バイトを常に指しているレジスタなのです。

これだけの説明では、おそらくはつきりしない方が多いと思いますが、レジスタ退避の命令を使うようになればわかってくるはずです。

インデックス・レジスタ (IX・IY)

Z 80になって8080の頃無かった2本のインデックス・レジスタが使えるようになりました。

8080の頃は、多くのデータをメモリ上に置いて扱うような場合には、HLレジスタ対にアドレスを入れておいてアドレス修飾を行っていたわけですが、インデックス・レジスタが加わってより楽になったと言えます。ただしこのレジスタもあれば大へん便利なレジスタですが、もし無かったとしてもプログラムが組めないというような事はありません。

その他のレジスタ

Z 80は他にもインタラプト・ベクタレジスタ(I)と、メモリリフレッシュレジスタ(R)がありますが前者は割り込み機能の拡張にともなって、後者はダイナミック・ラムを直接つなげるために加えられたレジスタですのでこの2本のレジスタを使うためには、ハードを熟知しなければなりません。ここでは説明をはぶかせていただきますが興味がおありの方は参考文献等をさがしてみてください。いずれにしろ初心者が下手に使用できないレジスタです。

レジスタのまとめ

Z 80が持つレジスタ群の数々について長々と説明しましたが全てを一度に理解する必要はありません。

まず始めに覚えておいて欲しいのは、A、B、C、D、E、H、Lの7個の汎用レジスタに各々8ビットの情報(数値)を記憶させて、BASICのいわゆる変数のような使い方ができるということ、BとC、DとE、HとLをそれぞれ対にして3組の16ビット汎用レジスタとして扱うこともできるということぐらいです。

マイコンのための数についての豆知識

マイクロ・コンピュータを勉強して行くと、よくバイトとかビットとかいう言葉が目につきます。特にマシン語を理解するためには、この意味をよく知っておく必要がありますし、この本文中でもかなり多く、登場させてしまいましたので簡単に説明したいと思います。

まず最少の単位がビットで、2進数に直した時の桁数に当たります。コンピュータでは、最終的には1か0かしか無い2進数を扱うのですが人間が読む場合は0と1の列だけでは、わかりにくいので、2進数を4桁ごとに分けるとそれぞれが0～15までの数になります。その0～15までの数に0～Fまでを割りあてて1桁とし、人間にも見易くしたものが現在マシン語などを扱う場合の中心になっている16進数です。

ですから2進数を16進数に変換するには、まず下位から4桁ごとに分けてしまい、それぞれ4桁ずつの束に0～Fまでを割りあててそれを16進数の1桁にすればよいのです。また10進数と16進数を直接変換する事は大へんですから1度2進数を介して変換するようにすればよいでしょう。

また、8ビット＝1バイトとなり、最近のCPUは、Z80も含めて普通は8ビット並列処理となっているため、1バイトごとに、0000H番地からFFFFH番地までのアドレスが割り当てられ

ているのは皆さんも御存知のとおりです。8ビット並列処理と言え、8ビットの数が同時に扱えるということですから2進数では8桁、16進数では2桁、10進数に直せば0～255までの数値が一つのアドレスに割り当てられるということです。

また、Z80には、2バイトの数値を取り扱うための命令も数多く用意されていますが、2バイト(16ビット)のことを1ワードと言うこともあります。

マシン語プログラムやメモリの量などを表わすときなどには、約1024バイトを一つにまとめて1Kバイトなどと言いますから、例えば4.5Kバイトと言え、約4608バイトの事となります。

4608バイトといわれてもどのくらいの量かわかりにくいと思いますが「ダンプ・リストでぎっしり2ページ程度」と言え、見当がつくでしょう。

BASICによる10進↔16進変換

BASICのダイレクト・モードで10進↔16進の変換をすることができます。

例えば10進数の100を16進数に変換するためには、

? HEX\$ (100) CR

で、16進数のA0を10進数に直すには、

? &HA0 CR

を行うだけでよいのです。

《第15図》BEEP, BEEP 1, BEEP 0 の実際のプログラム

BASIC(標準)	BASIC(変形)	マ シ ン 語		
		アドレス	オブジェクト	ニーモニック
10 BEEP 1 20 END	10 A=&H20 20 OUT&H40, A 30 END	E000 E002 E004	3E 20 D3 40 76	LD A, 20H OUT (40H), A HALT
10 BEEP 0 20 END	10 A=0 20 OUT&H40, A 30 END	E000 E002 E004	3E 00 D3 40 76	LD A, 00H OUT (40H), A HALT
10 BEEP 20 END	10 DEFUSR=&HD43 20 I=USR(0) 30 END	E000 E003	CD 43 0D 76	CALL 0D43H HALT

《第16図》音出しのプログラム例

```

100  '*****
110  '*** アメパト サイレン ***
120  '*****
130  CLEAR 300, &HE8FF
140  DEFUSR=&HE900
150  FOR A=&HE900 TO &HE922
160      READ B$
170      POKE A, VAL("&H"+B$)
180  NEXT A
190  C=USR(0)
200  WIDTH,
210  END
220  '*** マシゴ データ ***
230  DATA 3E, 00, D3, 51, 1E, 01, 0E, 02
240  DATA 43, 3E, 20, D3, 40, 10, FE, 43
250  DATA 3E, 00, D3, 40, 10, FE, 0D, 20
260  DATA EF, 1C, 20, EA, DB, 09, FE, BF
270  DATA 20, E2, C9

```

Q&Aコーナー

PC-8001は、ハード、ソフト共にすぐれた機能を持っていますが他の同系機種に比較して決定的にももの足りない点は、N-BASICでの音出し機能の不足でしょう。

他の機種を持っている友人達と各機種間の比較論争などを行うと、まっ先にやり玉に上げられるのが、N-BASICに音楽演奏のための命令が無いことではないでしょうか？

もちろんハードを加えればこのような問題はなくなるのですが、ソフトウェアだけでもこの欠点を十分に補うことができるのです。

マシン語による電子オルガンはTK-80などワンボード・マイコンのころからよく行われて来ましたのでここでは、マシン語での内蔵スピーカからの音出し(BEEP1)音消し(BEEP0)と一定時間の音出し(BEEP)のみを紹介します。レジスタの説明からは少しはずれるかもしれませんが、いろいろな応用が可能だと思いますので、学習が終わった時点で、もう一度見直して欲しいと思います。

PCの内蔵スピーカは、出力ポート40Hの第5ビットによってコントロールすることができます。

つまりポート40Hに20Hを出力することによってBEEP1の、00Hを出力することによってBEEP0のそれぞれ代用ができるのです。

出力ポート40Hには、第5ビットのスピーカの他にも幾つかの周辺機器のコントロールに使用されているため、上の方法で勝手に他のビットを変えてしまえば他の動作に支障が起こるはずなのですが、ゲーム等の場合にはほとんど問題ありません。ちなみにN-BASICインタプリタでは、他のビットを変えないように計算しています。

また、一定時間音を出すBEEPのマシン語はN-BASIC内にサブルーチンが用意されていますので、それを利用するのが一番簡単でしょう。

BEEP, BEEP1, BEEP0共に実際のプログラムを第15図に示します。それぞれがBASICの最も標準的な方法、マシン語と同じ方法、マシン語による方法に分けてありますので試してみてください。

サイレン

「ソフトのみで他機種の音楽演奏機能以上のことができる」と言われても「ほんとうかな?」と疑いたくなるのが人間の心理だと思いますので■16図に音出しのプログラム例として“PC-8001の内蔵スピーカーによるアメパト・サイレン”を紹介いたします。

なお、このプログラムは一応 BASIC のデータになっていて、BASIC から入力、“RUN”を行いますがメモリ上に“POKE”された後は立派なマシン語ですから暴走させると取り返しのつかないことになります。短いプログラムですから入力し直しても大したことはないと思いますが、走らせる前に一度テープにセーブしておいた方がよいでしょう。

アメパト・サイレンは、“SPACE”バーを押

すと鳴り止みます。


またこのプログラムでは、少しでも音をよくするためには思い画面を消していますが、230行のマシン語データの始めから4個を00に変更すれば画面は消えなくなりますが、音は雑になります。

マシン語の00はニーモニックでは、“NOP”と書き、“NO OPERATION”の略で、何もしないという事です。


230行最後の02をいろいろな値に変えてみると全体の速度が変化しますので、いろいろな音に変わりますからぜひ試してください。

まとめ

本章ではレジスタ群の簡単な紹介を行いました。次章では第1ブロックの総まとめとして、マシン語学習用のツールを紹介しましょう。



ミニ・ブレイク・ポインタ



前章までの内容で、マシン語とはどんなものか
大方の見当は付けていただけたものと思います。

ここで、本章も含めた第1ブロックすべて、す
なわち第1章から第4章までの簡単な内容を示し
ておきましょう。

第1章 コーディングの実際

PC-8001のV-RAM

ニーモニク (アセンブリ言語)

第2章 アセンブルの実際

PC-8001のメモリ・マップ

N-BASICのCLEARコマンド

アセンブルの実際

マシン語のコーディング書式

BASICとマシン語の組合せ

第3章 Z80のレジスタ・セット

Z80の全レジスタ・セット

マシン語による内蔵スピーカの制御

アメリカン・パトロール・サイレン

第4章 ミニ・ブレイク・ポインタ

ミニ・ブレイク・ポインタ

マシン語によるWIDTHの設定

マシン語によるCONSOLEの設定

も満たない超簡易型モニタで必要最少限の機能し
か持っていないため、どうしてもマシン語を使っ
て行く上では不便なのです。

個々の命令をPC-8001に入力してその結果を
調べてみるためには、最少限レジスタの値ぐら
いは確認できなくてはなりません。

そこで第1ブロックの最終章では、初心者でも
簡単に使用できるレジスタ表示プログラム“MINI
BREAK POINTER”をソース・リスト付きで紹介
し、その使い方を説明します。

入力方法

PC-8001の電源を入れた後“MONCR”でマ
シン語モニタに移し、“S”コマンドを使って■17
図のダンプ・リストを全て入力してください。

チェック・サムなどは用意してありませんが、
短いプログラムですからもう一度見直し、完全に
間違いが無くなった時点で、カセット・テープに
セーブしておいてください。1個所の入力ミスで
も暴走する可能性がありますからよく注意してく
ださい。

さて、第2ブロックからはいよいよZ80に用意さ
れた命令の数々を順を追って解説していくことにな
るわけですが一つ困った事があります。

PC-8001のマシン語モニタが、1Kバイトに

《第17図》 MINI BREAK POINTER ダンプリスト

```

ED00 3A E3 F1 FE C3 CC 6C ED
ED08 3E 4A CD 79 ED E5 CD CA
ED10 5F 3E 50 CD 79 ED 22 94
ED18 ED 7E 32 93 ED 36 FF 3E
ED20 C3 32 E3 F1 21 41 ED 22
ED28 E4 F1 21 22 11 E5 F1 01
ED30 44 33 11 66 55 21 88 77
ED38 DD 21 AA 99 FD 21 CC BB
ED40 C9 FD E5 DD E5 E5 D5 C5
ED48 F5 CD CA 5F 06 06 E1 CD
ED50 C0 5E CD D4 5F 10 F7 E1
ED58 2B CD C0 5E CD D4 5F 21
ED60 00 00 39 CD C0 5E CD 6C
ED68 ED C3 66 5C 3A 93 ED 2A
ED70 94 ED 77 3E C9 32 E3 F1
ED78 C9 CD 57 02 21 00 00 CD
ED80 B9 5F FE 0D C8 CD 39 5E
ED88 38 F5 CD 57 02 CD 4B 5E
ED90 18 ED

```

使用方法

本章の様なプログラムは、普通のゲーム・プログラムなどと違って使い方を熟知しなければ意味がありませんからよく憶えてください。

まず“GED00”R”を行いプログラムを走らせると“J”というプロンプトが出て入力待ちになります。ここで対象となるプログラムのスタート・アドレスを16進数で入力してやります。16進数関係のキー以外は無視されますが、**STOP** キーではマシン語モニタにもどり **RETURN** キーを押すと、入力が終了となります。

もし間違ったアドレスを入力した場合は、その後続けて新しく入力すれば常に最後からの4桁が有効になります。

スタート・アドレスの入力が終了すると次に“P”のプロンプトが出て再度入力待ちになりますから、ここでは対象となるプログラムのどのアドレスにブレーク・ポインタを設定するかを、やはり16進数で入力します。

ブレーク・ポインタを入力すると、自動的に対象となるプログラムのスタート・アドレス (“J”

の時に入力したアドレス) から実行を始め、ブレーク・ポイントの前で実行を停止してマシン語モニタのコマンド待ち (“*”表示) になりますが、その際に4桁の16進数8個をスペース (空白) をはさんでプリントします。

この8個の16進数が重要なわけで、これがブレーク・ポイントの手前の時点での各レジスタの値なのです。

左から、AF、BC、DE、HL、IX、IY、PC、SPの各レジスタの値が表示されているはずですので、これによって各レジスタに、どんな値が入っているのかがわかるのです。

実際にはAF、BC、DE、HL、I、Rの各レジスタが残っていますが、裏レジスタの値を見たい事はあまり多くありませんし、I、Rの両レジスタも必要ありません。何よりも、横40字モードの時の画面で1行に収めなかったために省略させていただきましたので御了承ください。表示するように改良する事は簡単にできます。

TEST PROGRAM

それでは、**第18図**のプログラムを例にして実際にブレーク・ポインタを設定してみましょう。

このプログラムは、ブレーク・ポインタのためのテストプログラムで、このプログラムを実行すると各レジスタは次のような値になります。

```

AF = 1 1 2 2 H
BD = 3 3 4 4 H
DE = 5 5 6 6 H
HL = 7 7 8 8 H
IX = 9 9 A A H
IY = B B C C H
SP = F F F F H

```

しかし、PC-8001のモニタからは、このようにレジスタの値が変化したことを確認することができませんので、ブレークポイントを設定して各レジスタの値が本当に上記のようになっているのかを調べてみましょう。

《第18図》 テストプログラム



```

; *****
;  TEST PROGRAM
; *****
;
;          ORG  0C030H
;
C030 212211      LD  HL,1122H
C033 E5          PUSH HL
C034 F1          POP  AF
C035 014433      LD  BC,3344H
C038 116655      LD  DE,5566H
C03B 218877      LD  HL,7788H
C03E DD21AA99    LD  IX,99AAH
C042 FD21CCBB    LD  IY,0BBCCH
C046 31FFFF      LD  SP,0FFFFH
C049 C3665C      JP  5C66H
;
C04C          END

```

まず■18図のテストプログラムのオブジェクト（マシン語）の部分で、C030H～C04BHまでに全て入力してください。

当然先程入力したブレーク・ポインタは入っているものとしてします。

次に“GED00Cr”によってブレーク・ポインタを走らせます。

Jの表示には、テスト・プログラムの先頭アドレスである“C030Cr”を、Pには、“C049Cr”をそれぞれ入力すると、画面に各レジスタの値を表示してマシン語モニタにもどります。

これによって、テスト・プログラムが正常に動作しているのかを確認することができるのです。

この時、PC（プログラム・カウンタ）の値がC049と表示されますがこれによって、前章で説明した、プログラム・カウンタは常に現在実行している次のアドレスを指しているということを、実際に理解していただけたのではないかと思います。C049H番地にブレーク・ポイントを設定したという事は、C048H番地までを実行することですからその時点でプログラム・カウンタは、C049H番地を指しているわけなのです。

BREAK POINTERの注意

ブレーク・ポインタは、ED00H番地からの約150バイトに位置しています。皆さんもお気づきだと思いますが、ここは第2章で説明したフリー・エリアではないのです。そこで利点と欠点が生まれるわけですが、まず利点としては、フリー・エリアのどの部分に位置しているマシン語のプログラムに対してもブレーク・ポイントを設定することができる点です。

欠点として注意して欲しいのは、EC96H～ED95H番地はN—BASICの入力バッファなので約100文字以上からなる行をBASICから入力、修正すると、ブレーク・ポインタが壊されてしまう点で、そのような時は再度ロードしなければなりません。もちろんマシン語のみのプログラムを使っていれば問題ありません。

またこのプログラムでは、ROM上のプログラムにブレーク・ポイントを設定することはできませんが、これは、ブレーク・ポイントのアドレスに、FFHを書き込むことによって、レジスタの表示ルーチンへジャンプさせているからです。

各自による変更方法

このプログラムでは、入力時のプロンプトとしてJumpの“J”とbreak Pointの“P”を使用しましたが、それぞれのキャラクタコードがED09H番地とED12H番地に入っていますので、ここに別のキャラクタコードを入れることによって簡単に変更することができます。

この他にもいろいろな改良点、改造点があると思いますので、ためしてみてください。

Q&Aコーナー

このコーナーでは、マシン語による画面の初期設定の方法、つまりWIDTHやCONSOLEを切り換える方法を説明します。

何かむずかしそうに思えるかもしれませんがN—BASIC ROM内のサブルーチンを多用してできる限り簡単にまとめましたのでぜひ試してください。

◎WIDTHの切り換え方

まず、WIDTH⑦、①に切り換える場合を例に取って以下に手順を示します。

- ①、Bレジスタに⑦を入れる。
- ②、Cレジスタに①を入れる。
- ③、093AHからのサブルーチンを呼ぶ。

これだけでよいのです。①、②ではLD命令を使って代入すればよく、③では、CALL命令によってサブルーチンを呼べばよいのです。

具体的なプログラム例として、WIDTH 40, 25に切り換えるプログラムを■19図に上げておきます。

◎CONSOLEの切り換え方

CONSOLE ⑦、①、⑤、⑥を切り換える場合の手順は、

- ①、EA5EH番地に、⑦+1を入れる
- ②、EA5DHに、①-1を入れる
- ③、Bレジスタに、⑤を入れる(0又はFFH)
- ④、Cレジスタに、⑥を入れる(0又はFFH)
- ⑤、08F7 Hからのサブルーチンを呼ぶ

となります。この場合③、④で言う⑤、⑥はBASICの時の0、1とは違っていますので注意が必要です。BASICで0の時は、0でよいのですが

《第19図》WIDTH40, 25を切り換える一例

アドレス	オブジェクト	ニ ー モ ニ ッ ク	コ メ ン ト
C100	06 28	LD B, 28H	Bレジスタに40を入れる
C102	0E 19	LD C, 19H	Cレジスタに25を入れる
C104	CD 3A 09	CALL 093AH	093AHからのサブルーチンを呼ぶ
C107	C3 66 5C	JP 5C66H	マシン語モニタにジャンプする

《第20図》CONSOLE 0, 25, 0, 1を切り換える一例

アドレス	オブジェクト	ニ ー モ ニ ッ ク	コ メ ン ト
C100	3E 01	LD A, 01H	} EA5EH番地に1を入れる
C102	32 5E EA	LD (EA5EH), A	
C105	3E 18	LD A, 18H	} EA5DH番地に24を入れる
C107	32 5D EA	LD (EA5DH), A	
C10A	06 00	LD B, 00H	Bレジスタに00Hを入れる
C10C	0E FF	LD C, FFH	CレジスタにFFHを入れる
C10E	CD F7 08	CALL 08F7	08F7Hからのサブルーチンを呼ぶ
C111	C3 66 5C	JP 5C66H	マシン語モニタにジャンプする

BASICで1の時はFFHとなります。

第20図に、CONSOLE 0, 25, 0, 1に切り換える場合のプログラムをあげておきます。

以上、N-BASIC ROM内のサブルーチンを使えば比較的簡単に画面設定ができるのですが、幾つか注意しなければならない点があります。

間違ったパラメータを渡した場合、例えば、WIDTH 90, 130やCONSOLE 90, 30, 5, 7等を実行してしまった時にどうなるかは保障されません。暴走の危険すらありますから、このようなことが無いように十分なチェックを行ってください。パラメータを省略した時などもよく上記のような状態になることがありますので省略することできません。

◎マシン語モニタへのジャンプ方式

■18図、■19図、■20図のプログラムの最後に“JP 5 C66H”で5 C66H番地にジャンプしていますが、5 C66H番地はマシン語モニタのスタート・アドレスですので、プログラムの最後にこの

命令を書いておけばマシン語モニタのコマンド待ちになって便利です。

前章までは“HALT”命令を使っていましたが、リセット・スイッチを押すのは精神衛生上もよくないので今後、プログラムの最後は、モニタにもどすようにしました。

ちなみにN-BASICからUSR関数によって呼び出す場合は前章の様にRET命令(C9)を使ってください。


まとめ

マシン語に限らずプログラムを作れるようになるためには自分で個々の命令を試してみることだと思います。どんなプログラムでも結構ですからぜひ自分のPC-8001に入力して走らせ、ブレーク・ポイントを設定してみてください。絶対マシン語に対する興味が倍增することを確認しています。



レジスタの表示には
MINI BREAK POINTER
が便利です

AF	BD	DE	HL	IX	IY	SP
1122	3344	5566	7788	99AA	BBCC	FFFF



《第21図》 MINI BREAK POINTER ソースリスト

```

;*****
;  MINI BREAK POINTER Ver 7.0
;*****
;
;      ORG  0ED00H
;
0257  DSPCHR:EQU  0257H      ; display a character
5FB9  INCHR: EQU  5FB9H      ; wait and input a character
5C66  MONJMP:EQU  5C66H      ; entry address of monitor
5E39  HEXCHK:EQU  5E39H      ; check hexa code or not
5E4B  BINCV4:EQU  5E4BH      ; convert and shift binary code
5EC0  HEXOUT:EQU  5EC0H      ; display address
5FCA  CRLF:  EQU  5FCAH      ; display cr code and lf code
5FD4  SPCOUT:EQU  5FD4H      ; display a space
;
ED93  BKWAIT:EQU  0ED93H     ; content of break point
ED94  BPWAIT:EQU  0ED94H     ; address of break point
;
F1E3  RSTART:EQU  0F1E3H     ; fook address restart
;
;-----
;  input address section
;-----
;
ED00  3AE3F1      LD  A,(RSTART)
ED03  FEC3        CP   0C3H
ED05  CC6CED      CALL Z,RESET
;
ED08  3E4A        LD  A,'J'
ED0A  CD79ED      CALL HEX4IN
ED0D  E5          PUSH HL
ED0E  CDCA5F      CALL CRLF
ED11  3E50        LD  A,'P'
ED13  CD79ED      CALL HEX4IN
;
ED16  2294ED      LD  (BPWAIT),HL
ED19  7E          LD  A,(HL)
ED1A  3293ED      LD  (BKWAIT),A
ED1D  36FF        LD  (HL),0FFH
;
ED1F  3EC3        LD  A,0C3H
ED21  32E3F1      LD  (RSTART),A
ED24  2141ED      LD  HL,MAIN
ED27  22E4F1      LD  (RSTART+1),HL
;
ED2A  212211      LD  HL,1122H
ED2D  E5          PUSH HL
ED2E  F1          POP  AF
ED2F  014433      LD  BC,3344H
ED32  116655      LD  DE,5566H
ED35  218877      LD  HL,7788H
ED38  DD21AA99    LD  IX,99AAH
ED3C  FD21CCBB    LD  IY,0BBCCCH
;
ED40  C9          RET
;
;-----
;  display registers section
;-----
;
ED41  FDE5        MAIN:  PUSH IY
ED43  DDE5        PUSH IX
ED45  E5          PUSH HL


```



```

ED46 D5          PUSH DE
ED47 C5          PUSH BC
ED48 F5          PUSH AF
;
ED49 CDCA5F      CALL CRLF
ED4C 0606        LD B,6
ED4E E1          LOOP: POP HL
ED4F CDC05E      CALL HEXOUT
ED52 CDD45F      CALL SPCOUT
ED55 10F7        DJNZ LOOP
ED57 E1          POP HL
ED58 2B          DEC HL
ED59 CDC05E      CALL HEXOUT
ED5C CDD45F      CALL SPCOUT
ED5F 210000      LD HL,0
ED62 39          ADD HL,SP
ED63 CDC05E      CALL HEXOUT
;
ED66 CD6CED      CALL RESET
ED69 C3665C      JP MONJMP
;
;-----
; subroutines
;-----
; clear the break point subroutine
;
ED6C 3A93ED      RESET: LD A,(BKWAIT)
ED6F 2A94ED      LD HL,(BPWAIT)
ED72 77          LD (HL),A
ED73 3EC9        LD A,0C9H
ED75 32E3F1      LD (RSTART),A
ED78 C9          RET
;
; input address subroutine
;
ED79 CD5702      HEX4IN:CALL DSPCHR
ED7C 210000      LD HL,0
ED7F CDB95F      NEXTIN:CALL INCHR
ED82 FE00        CP 0DH
ED84 C8          RET Z
ED85 CD395E      CALL HEXCHK
ED88 38F5        JR C,NEXTIN
ED8A CD5702      CALL DSPCHR
ED8D CD4B5E      CALL BINCV4
ED90 18ED        JR NEXTIN
;
ED92            END

```



第2ブロックからは
 私とお話するための
 “ことば”を
 覚えて下さい！

CPU マイクロプロセッサの流れ

専用機の時代

マイクロプロセッサの誕生

最も古いマイクロプロセッサ（CPU）は、4ビットの4004（i4004）だといわれています。4004は、インテル社が電卓用に設計して、1971年12月に発表されましたが、このCPUが我国の中小企業であったビジコン社によって発案された事実も有名です。

しかし、この4004も突如として世にでたわけではありません。アメリカの半導体メーカーでは、早くから論理回路中にプログラムを置いて、いわゆるコンピュータのような使い方をしようとする動きが進行していました。実際に、このような動きからは、フェアチャイルド社のPPS-25という電卓向けのLSIセットが生まれています。

このPPS-25は、25ビットのレジスタを4本並列に処理することができた上、アセンブラやシミュレータ等の開発システムも十分に完備しており、現在のマイクロコンピュータのはしりともいえる性格を有していました。それにもかかわらず途中でその座をインテル社の製品群にゆずってしまったのは、各レジスタがBCDコード表現になっているなどの理由によって電卓用以外の使用目的を全く望めなかったことが原因なのでしょう。簡単にいえば、発展性がなかったということです。

事実PPS-25は、我国を中心として数社の電卓に用いられた後、間もなく市場から姿を消しました。しかし、PPS-25のアーキテクチャは、その後しばらくの間はヒューレットパッカード社の関数電卓用LSIセットに受け継がれていました。

これに対して、先の4004は、BCDコードの1桁を処理するのが精一杯の4ビット並列処理です。ハードウェア面

から見たアーキテクチャも欠点だらけで、PPS-25と比べたら、まるで玩具のような代物といってもよいでしょう。

したがって、4004では4ビットを越える演算処理に関しては、すべてソフトウェアによって面倒を見なければなりません。これは、Z80で16ビットを越える加算を行う場合に、キャリー・フラグの内容に注意しながら少しずつ加算を行っていくようなものです。

しかし、このことが、かえって4004に融通性を持たせました。

当初インテル社は、ビジコン社との契約があったため、4004を含むLSIセット（MCS-4）を電卓以外の用途にのみ使用するという条件で市販しました。

4004は従来のLSIでは考えられなかった融通性を認められ、ソフトウェア次第では何でもできるというすばらしい評価を受けたのです。

8008

次にインテル社は、コンピュータの端末用として8ビットの8008（i8008）を開発しました。

8008は、米データポイント社というコンピュータの端末機を製造している会社の依頼でインテル社が開発を進めていたのですが、データポイント社が要求していた実行速度に比較して比肩に低速であったため同社は採用をあきらめました。


そこで、途中で同社の精工舎が自社で製造しているパーソナル・コンピュータに、8008を採用したのです。

こうして、8008は最初の8ビットCPUとして世に出されたのですが、主に実行速度と汎用性の問題から十分な満足が得られるまでにはいたりませんでした。

インテル社	ザイログ社	DEC社	モトローラ社	MOS テクノロジー社
4004				
↓				
8008				
↓				

4ビットCPU
8ビットCPU

第2ブロック



Z80の
インストラクション・セットI

8ビット・ロード命令

第2ブロックからはZ80に用意されたすべての命令を解説しますが、本章ではBASICのLET命令に当たるロード命令、その中でも8ビット（1バイト）の数値のみを扱うための8ビット・ロード命令を紹介します。

ロード命令は基本となる命令ですので簡単な命令ですが、よく覚えておいて欲しいと思います。又、ロード命令さえわかれば、あとの命令はそのバリエーションであると言っても過言ではないと思います。

8ビットロード命令

◎1バイトのレジスタ間で

8ビットの情報を送る命令

BASICでは、

LET C=D (LETは普通省略)

が、この命令に当たり、単にレジスタ間で数値を送るだけのロード命令で、この種の命令の内でも最も単純な部類に入る命令です。ニーモニックは、

LD 第1オペランド, 第2オペランド

の書式で書き、第2オペランドの内容がそのまま第1オペランドに代入され、各オペランドには、A, B, C, D, E, H, Lの各レジスタを入れる事ができます。例えば、

LD B, C

とすればCレジスタに入っていた数値がBレジスタに入ります。もちろんCレジスタの内容は変化しませんし、他のレジスタにも全く影響を与えません。

LD A, A や LD C, C

のような意味のない命令も実行できますがこれは、CPUを作る過程で発生してしまったもので時間かせぎの時ぐらいにしか使用されません。

◎レジスタに8ビットの数値を直接代入する命令

この命令も前の命令と同じ様に、

LD 第1オペランド, 第2オペランド

という書式で書きます。もともとロード命令には、情報を送る側と受け取る側が必要ですから、どのロード命令にもオペランドは、二つ存在します。

この命令の場合の第1オペランドには、A, B, C, D, E, H, Lのどれかのレジスタが入り、第2オペランドには、第1オペランドに書いたレジスタに代入したい8ビットの数値を直接書きます。例えばAレジスタに16進数の55Hを代入したければ、

LD A, 55H

となります。アセンブルするときには、必ず2バイトの命令になり、2バイト目には、第2オペランドをそのまま割り当てます。上の命令をE000H番地からにアセンブルすると、

E000 3E 55 LD A, 55H

(アドレス オブジェクト ニーモニック)

となります。

◎HLレジスタ対によるアドレス修飾

N-BASICなどを使ってプログラムを作っている場合には、まず変数が足りなくなることは有りません。しかし、TINY BASICが登場した時には、A～Zまでの26個しか変数が使えず配列が取れないものもあり、簡単なプログラムなどを組む時にも変数が足りなくならないように気を使わなければならず、変数表などを作ってからプログラムを組み始めたものです。

まして、マシン語のレジスタを変数の変わりに使おうと思えば、表レジスタを考えると、A、B、C、D、E、H、Lの7個、2バイトのレジスタ対として考えれば、BC、DE、HLの3組しか使用できないことになります。

このように考えると、変数＝レジスタ(対)と考えて来たのは間違いであった事に気付くはずですが、確かに、レジスタは、変数と同じ働きをしますが、数が全然足りないのです。

短いテスト・プログラムなどを組む時には、レジスタのみで足りる事もありますが、通常のプログラムの場合は、変数(単純変数・配列変数)は、全てメモリ上に置いておくのです。もし、その数値が必要になった場合には、メモリ上からレジスタへ持って来て、参照するなり計算を行うなりした後、またメモリ上へもどしておきます。このように変数を置いてある領域を通常ワーク・エリアなどと言って、プログラム・エリアと区別します。

話は変わりますが、マシン語を使ってテレビ画面上にキャラクタを表示したり、グラフィックで何かのパターンなどを描く場合には、ビデオ・ラム上にそれなりのキャラクタ・コードなり、グラフィック・パターンなりを転送しなければなりません。

以上の点のみを考えても、レジスタ間で数値を扱うだけでは問題があり、どうしてもメモリとレジスタの間で数値の転送を行う命令が不可欠な事がわかっていただけたと思います。しかもその転送はかなり能率的に行えなければなりませんので前回までのように、

```
LD (F300H), A
```

という命令では、そのたびごとにアドレスを指定しなければなりませんから不便です。

そこで考えられるのが、2バイトのレジスタ対を使ってメモリを指定する方法です。どのレジスタ対をアドレス指定専用を使うかですが、最も2バイトの数値に関しては機能の豊富なHLレジスタ対が、8080CPUの頃からよく使われます。

上記のF300H番地にAレジスタの内容を送るための命令を、HLレジスタ対をアドレス指定に使用してプログラムにすると、

```
LD HL, F300H
```

```
LD (HL), A
```

の、2ステップの命令になります。先程の1ステップの命令に対してわざわざ2ステップにして複雑にしたように思えるかもしれませんが、後者の方が全然応用範囲が広がった事に注目してください。

例えば、F300H番地からの10バイトにAレジスタの内容を送りたい時などは、前の方法だと同じような命令を10個続けて使わなければなりません。後者の方法ならBASICのFOR～NEXTループのようなものを作って、HLレジスタ対の値を一つずつ増加させながら次々に代入して行く事も可能です。

以上の様にHLレジスタ対を使ってアドレスを指定し、そのメモリと各レジスタの間で1バイトの数値を転送する事ができるのですが、以下の書式でニーモニックを書きます。

```
LD 第1オペランド, (HL)
```

```
LD (HL), 第2オペランド
```

上の場合は、HLレジスタ対で指定するメモリから第1オペランドに書いたレジスタへの転送、下の場合はその逆で第2オペランドに書いたレジスタからメモリへの転送です。(HL)以外のオペランドには、A、B、C、D、E、H、Lの各レジスタが使えますが、他に16進の数値を直接メモリ上へ送る事ができます。

二～三例を上げますと、

```
LD C, (HL).....①
```

```
LD (HL), E.....②
```

```
LD (HL), 55H.....③
```

などがあります。

①の場合には、HLレジスタ対が指すメモリの

内容がCレジスタに送られますが、ⓐは、その逆にEレジスタの値がHLレジスタ対が指しているメモリに送られます。ⓑが、メモリ上に直接数値を送る例で、この場合は16進数の55Hが送られ、この場合だけはアセンブルする際に2バイトの命令とし、2バイト目に第2オペランドの数値（この例では55H）を割り当てます。

HLレジスタ対をアドレス指定に使う時注意する事は、HLレジスタ対には事前にアドレスを入れておかなければならない点です。

LD HL, アドレス

を使えばよいのですが、これを忘れると関係ないアドレスとの間で数値を転送してしまう事になります。

◎HLレジスタ対以外によるアドレス修飾

Z80では、HL以外のレジスタ対、例えばBCレジスタ対やDEレジスタ対を使ってアドレスを指定することができますが、その場合はAレジスタとの間でしかロード命令が実行できません。

```
LD (DE), A
```

```
LD A, (BC)
```

などだけが使用できます。

又、8080時代には無かったIX、IYのインデックスレジスタをHLレジスタ対のように使って、より便利にメモリ上の数値群を扱うこともできますが、アセンブルをする時点で多少テクニックが必要なため、本章では省略させていただきます。興味のある方やアセンブラを使用している方は一度調べてみるとよいでしょう。

◎他のロード命令

他にもAレジスタとI、Rの各レジスタの間のロード命令もありますが、この命令を使うことはほとんど無いと思いますので、この命令の存在ぐらいを知っておけばよいと思います。

8ビットのロード命令のみを使ったプログラム例

それでは今説明した8ビットのロード命令を使って幾つかのプログラムを組んでみることにしま

しょう。

ロード命令のみではループ処理ができませんので、大した事はできませんが二つ程例をあげておきます。

前章で紹介した“MINI BREAK POINTER”などを使えば、各レジスタ内の値を直接調べることが可能なのですが、まだ入力していない方もいるかもしれませんので、結果は出来る限りメモリ上か画面上（これもV-RAM上ですが）に出して確認できるようにしました。

「マイコンシ」表示プログラム

このプログラムは、画面左上から、“マイコンシ”と表示するためのプログラムです。ただし80字×25行モードにしていなかった場合は、一文字おきに、“マコシ”と表示され、“イ”と“ン”が表示されませんので80字モードとし、COLORも確認できる値に設定して画面をクリアしておいてから実行してください。

このプログラム全体では、F300H～F304H番地の5バイトに、マシのキャラクタ・コードをロードすることによって、表示を実現しています。何度もくり返し説明しましたがPC-8001のF300H番地はV-RAMの開始アドレスになっていて、そこから書き込まれたキャラクタ・コードに対応したキャラクタがテレビ画面上に表示されます。

それでは、■22図を行を追って見て行きましょう。まず、

```
LD A, CFH
```

によってAレジスタに16進数のCFHを代入していますが、このCFHは“マ”のキャラクタ・コードです。キャラクタ・コードを調べるには、N-BASICリファレンス・マニュアルや第3図を参照してください。アセンブラなどを使ってアセンブルする場合には、わざわざキャラクタ・コードを調べなくても、

```
LD A, "マ"
```

```
LD A, 'マ'
```

などと入力すれば自動的に16進数のキャラクタ・コードに変換されるものもあります。

《第22図》「マイコンシ」表示

アドレス	オブジェクト	ニーモニック	コメント
D000	3E CF	LD A, CFH	A←'マ'
D002	06 B2	LD B, B2H	B←'イ'
D004	0E BA	LD C, BAH	C←'コ'
D006	16 DD	LD D, DDH	D←'ン'
D008	1E BC	LD E, BCH	E←'シ'
D00A	32 00 F3	LD (F300H), A	マ
D00D D010	21 01 F3 70	LD HL, F301H LD (HL), B	イ
D011 D014	21 02 F3 71	LD HL, F302H LD (HL), C	コ
D015 D018	21 03 F3 72	LD HL, F303H LD (HL), D	ン
D019 D01C	21 04 F3 73	LD HL, F304H LD (HL), E	シ
D01D	C3 66 5C	JP 5C66H	モニタへ ジャンプ!

——キャラクター→キャラクタ・コード対応表——

マ→CFH	イ→B2H	コ→BAH	ン→DDH
シ→BCH	テ→C3H	ハ→CAH	
→DFH	フ→CCH	ヤ→ACH	

話が少しそれましたが、今Aレジスタに“マ”のキャラクタ・コードであるCFHを入れたように、B、C、D、Eの各レジスタにそれぞれ“イ”、“コ”、“ン”、“シ”のキャラクタ・コードである、B2H、BAH、DDH、BCHを代入します。

LD (F300H), A

によって、F300H番地にAレジスタの内容を移していますが、これでV-RAMの先頭番地にCFHが入り、テレビ画面の左上に“マ”というキャラクタ（文字）が表示されたことになります。

その後からは、HLレジスタ対をアドレス指定に使用しています。HLレジスタ対にF300Hを入れた後、今度はHLレジスタ対が指すアドレス(=F301H番地)にBレジスタの内容を移していますが、これでF301H番地に“イ”のキャラクタ・コードであるB2Hが入りテレビ画面には、“マ”に続いて“イ”の文字が表示された事になります。

あとは、“イ”を表示したのと全く同じ方法で次々に残りの“コンシ”をV-RAM上に送り込んでやります。

ジャンプ JP 5C66H

で、マシン語モニタのコマンド待ちにもどっています。

かなり長々と説明しましたが、実際はほんの一瞬の間です。もっともBASICで、“マイコンシ”とプリントさせても「あっ！」という間にプリントしますからマシン語で表示させれば少なくともBASICよりは速いはずですね。

「デンパシンブンシャ」 表示プログラム

第22図では、HLレジスタ対によるアドレス指定や他のレジスタの機能を確認するために、Z80の全表レジスタ・セットをフルに使用しましたが、今度は同じような内容のプログラムをAレジスタだけを使って組んでみました。

■23図を実行させるとテレビ画面上に、

テ “ンパ” シンフ” ンシャ

と表示しますが、これもV-RAM上にキャラクタ・コードを送っているだけです。

このプログラムでは、Aレジスタのみしか使いませんので、キャラクタ・コードをAレジスタに入れたらV-RAM上の適当な位置に転送するという事を文字数回くり返しています。おそらく第22図よりわかり易いプログラムになっているのではないのでしょうか？

一応参考のために同じプログラムを40字モード用に変更したものを■24図としてあげておきます。F300H→F302H→F304HとV-RAMを2番地おきに使っているのがよくわかると思います。

まとめ

以上8ビットのロードを紹介しましたがいかがだったでしょうか。

また、ここで紹介したプログラム例ですが、この他にもいろいろな応用が可能だと思います。ロード命令の復習も兼ねて自分の名前や住所、好きな絵などを画面に表示させてはいかがでしょうか

《第23図》

「デンパシンブンシャ」表示

アドレス	オブジェクト	ニーモニック	コメント
D000 D002	3E C3 32 00 F3	LD A, C3H LD (F300H), A	テ
D005 D007	3E DE 32 01 F3	LD A, DEH LD (F301H), A	ニ
D00A D00C	3E DD 32 02 F3	LD A, DDH LD (F302H), A	ン
D00F D011	3E CA 32 03 F3	LD A, CAH LD (F303H), A	ハ
D014 D016	3E DF 32 04 F3	LD A, DFH LD (F304H), A	。
D019 D01B	3E BC 32 05 F3	LD A, BCH LD (F305H), A	シ
D01E D020	3E DD 32 06 F3	LD A, DDH LD (F306H), A	ン
D023 D025	3E CC 32 07 F3	LD A, CCH LD (F307H), A	フ
D028 D02A	3E DE 32 08 F3	LD A, DEH LD (F308H), A	ニ
D02D D02F	3E DD 32 09 F3	LD A, DDH LD (F309H), A	ン
D032 D034	3E BC 32 0A F3	LD A, BCH LD (F30AH), A	シ
D037 D039	3E AC 32 0B F3	LD A, ACH LD (F30BH), A	ヤ
D03C	C3 66 5C	LD 5C66H	モニタへ ジャンプ!

《第24図》 40文字モード用


「デンパシンブンシャ」表示

アドレス	オブジェクト	ニーモニック	コメント
D000 D002	3E C3 32 00 F3	LD A, C3H LD (F300H), A	テ
D005 D007	3E DE 32 02 F3	LD A, DEH LD (F302H), A	ニ
D00A D00C	3E DD 32 04 F3	LD A, DDH LD (F304H), A	ン
D00F D011	3E CA 32 06 F3	LD A, CAH LD (F306H), A	ハ
D014 D016	3E DF 32 08 F3	LD A, DFH LD (F308H), A	。
D019 D01B	3E BC 32 0A F3	LD A, BCH LD (F30AH), A	シ
D01E D020	3E DD 32 0C F3	LD A, DDH LD (F30CH), A	ン
D023 D025	3E CC 32 0E F3	LD A, CCH LD (F30EH), A	フ
D028 D02A	3E DE 32 10 F3	LD A, DEH LD (F310H), A	ニ
D02D D02F	3E DD 32 12 F3	LD A, DDH LD (F312H), A	ン
D032 D034	3E BC 32 14 F3	LD A, BCH LD (F314H), A	シ
D037 D039	3E AC 32 16 F3	LD A, ACH LD (F316H), A	ヤ
D03C	C3 66 5C	JP 5C66H	モニタへ ジャンプ!

その時の参考にと思い、ニーモニック \longleftrightarrow マシン語の対応表より8ビット・ロード命令の項（第25図）をあげておきますので、自分でロード命令を使ってみてください。

次章では、16ビットの数値を一度に転送するための16ビット・ロード命令を紹介します。そろそろ皆さんもマシン語がどんなものかが分かりかけて来たのではないかと思います。


いじめられていたパソコンを
助けて
みると!?



《図25図》 μ COM-82ニーモニック \longleftrightarrow 機械語対照表(8ビット・ロード命令)

\times	I	R	A	B	C	D	E	H	L	(HL)	(BC)	(DE)	(IX+d)	(IY+d)	(nn)	n
LD A, \times	ED 5 7	ED 5 F	7 F	7 8	7 9	7 A	7 B	7 C	7 D	7 E	0 A	1 A	DD 7 E d	FD 7 E d	3 A n n	3 E n
LD B, \times			4 7	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6			DD 4 6 d	FD 4 6 d		0 6 n
LD C, \times			4 F	4 8	4 9	4 A	4 B	4 C	4 D	4 E			DD 4 E d	FD 4 E d		0 E n
LD D, \times			5 7	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6			DD 5 6 d	FD 5 6 d		1 6 n
LD E, \times			5 F	5 8	5 9	5 A	5 B	5 C	5 D	5 E			DD 5 E d	FD 5 E d		1 E n
LD H, \times			6 7	6 0	6 1	6 2	6 3	6 4	6 5	6 6			DD 6 6 d	FD 6 6 d		2 6 n
LD L, \times			6 F	6 8	6 9	6 A	6 B	6 C	6 D	6 E			DD 6 E d	FD 6 E d		2 E n
LD(HL), \times			7 7	7 0	7 1	7 2	7 3	7 4	7 5							3 6 n
LD(BC), \times			0 2													
LD(DE), \times			1 2													
LD(IX+d), \times			DD 7 7 d	DD 7 0 d	DD 7 1 d	DD 7 2 d	DD 7 3 d	DD 7 4 d	DD 7 5 d							DD 3 6 d n
LD(IY+d), \times			FD 7 7 d	FD 7 0 d	FD 7 1 d	FD 7 2 d	FD 7 3 d	FD 7 4 d	FD 7 5 d							FD 3 6 d n
LD(nn), \times			3 2 n n													
LD I, \times			ED 4 7													
LD R, \times			ED 4 F													

16ビット・ロード命令 I



はじめに

8ビット・ロード命令はいかがだったでしょうか？
 そろそろ、マシン語の単調さにあきが来てやめなくなった皆さんもいらっしゃるかもしれませんが、もう少し待ってください。確かにマシン語の命令一つ一つを取ってBASICのものと比べれば、はるかに単純でおもしろ味の無いものかもしれませんが、その単純な命令を組み合わせるかに複雑な動きをさせるかがマシン語の醍醐味でもあるのです。PASCALもFORTRANもCOBOLも全てマシン語で動いているのです！

第6章の概要

本章では16ビット・ロード命令を説明します。主な働きは8ビット・ロード命令と同じですからそれほど考えなくても理解できると思います。

後半では、スタックを使ったレジスタ退避命令を説明しますがこれもスタックとレジスタ（対）との間のロード命令と考える事ができますので本章の内容の中に加えさせていただきました。

16ビット・ロード命令

◎16ビットのレジスタ(対)に

直接数値を代入する命令

この命令は、16ビットのレジスタ（対）に16ビットの数値を代入するだけの働きをするものですが、マシン語を使ってプログラムを組んで行く上では、最も多く使用する命令の一つだと思います。

本書の冒頭でも登場した

LD HL, F300H

も同じ種類の命令で、HLレジスタ対に16進数のF300Hを代入しています。この時当然の事ですがHレジスタにはF3Hが、Lレジスタには00Hがそれぞれ代入されます。

同じようにして、BC, DE, HL, SP, IX, IY, の各レジスタ（対）に直接数値を代入することができます。

また、この命令をアセンブルすると3～4バイトのオブジェクト・コードとなりその中の後2バイトには直接代入したい16ビットの数値の上位8ビットと下位8ビットを逆転したものを割り当てます。

説明だけでは解りにくいと思いますが実際にいくつかの命令をアセンブルしてみればすぐわかるでしょう。

まず先程の命令をE000Hからのマシン語にアセ

ンブルすると、

アドレス オブジェクト (16進)

E 0 0 0 21 00 F 3

となります。この場合始めの“21”は、HLレジスタ対に16ビットの数値を代入するという命令の部分で次からの“00 F3”で、代入する16進数を与えています。

例えば、IXレジスタに16進数の5678Hを代入したければ、

LD IX, 5678H

という命令を使いますが、この命令をアセンブルすると、“DD 21 78 56”の4バイト命令になりやはり、うしろ2バイトが代入したい数値を与えています。

8ビット・ロード命令時に説明した、

LD A, ECH

などを16ビットの命令に直したものと考えれば良いでしょう。

◎16ビットのレジスタ(対)と特定の

2バイトに渡るメモリ間のロード命令

この命令がロード命令の中でも比較的わかりにくい命令だと思います。何度もくり返して説明して来たように、Z80を含めた80系のCPUは、2バイトに渡るメモリをメモリ上に置く場合は必ず上位、下位を逆にして下位バイトの方をメモリの若い方に入れます。

この方式に慣れてしまえば何ということはないのですが、それでも2バイトの数を扱う場合に少し考え込んでしまうこともあります。

それでは実際の使用例を考えてみましょう。例えば現在何らかのゲーム・プログラムを組んでいて、E000H～E001H番地の2バイトに渡ってスコアが入っているものとします。ゲームが1回終了した時点でハイ・スコアを得た場合には今度はこのスコアをハイ・スコアとして登録しなければなりません、ハイ・スコアはE002H～E003H番地に入れるものとします。

こんな場合はロード命令を使ってE000H～E001H番地の内容をE002H～E003H番地に移さなければなりません、まずこの問題を前章で説明した8ビット・ロード命令のみを使ってプログラムを組むと次のようになります。

LD L, (E000H)	}	スコアをHLレジスタ対に入れる
LD H, (E001H)		
LD (E002H), L	}	HLレジスタ対の内容をハイ・スコアに登録
LD (E003H), H		

このようにして、上位8ビットと下位8ビットとを一度に転送できず二度に分けなければならないのは何かと不便ですので16ビットのロード命令が必要になるのです。上記のと同じプログラムを16ビット・ロード命令を使って組むと


LD HL, (E000H)
LD (E002H), HL

となります(第26図参照)。


前のプログラムと比較すると使用するメモリが半分になりますし、また4ステップの命令と2ステップにまとまった命令では後で見た時の見易さが全然ちがうのではないのでしょうか。

このように16ビット・ロード命令はプログラム

《第26図》 16ビット・ロード命令 I



《第27図》 16ビット・ロード命令 II



を見易く、組み易くするためには不可欠なものなのです。

ここでもう一度この命令について例をあげて説明します。

例えば、80字モードの時に

```
LD HL, ECEDH
```

```
LD (F300H), HL
```

を実行するとどうなるでしょうか(第27図参照)?

まず始めの命令によって、HLレジスタ対に16進数のECEDHが入りますが、この時HレジスタにはECHが、LレジスタにはEDHが入ります。

次の命令で、F300H～F301H番地にHLレジスタ対の内容である、ECEDHが転送されるのですが、下位バイトがアドレスの若い方にロードされますので、F300H番地にはEDHが、F301H番地にはECHが、それぞれ送られます。その結果テレビ画面の“LOCATE 0, 0”の位置には“○”のキャラクタが“LOCATE 1, 0”の位置には“●”のキャラクタが表示されます。

もちろん実際にPC-8001で実行してみる場合には、最後に

```
HALT
```

命令を入れて実行を止めるか、

```
JP 5C66H
```

によってモニタにジャンプさせるかしなければなりません。

また、逆に

```
LD HL, (F300H)
```

を行う事によって、F300H～F301H番地にどんなキャラクタ・コードが入っているのかをHLレジスタ対にもって来ることができます。

以上でこの命令の使用方法が大体わかっていただけたと思いますが、この命令も3～4バイトのオブジェクトにアセンブルされ、うしろ2バイトがアドレスを指定します。また、本章のプログラム例では16ビットのレジスタ(対)としてHLレジスタ対を使用しましたが、実際は、BC, DE, HL, SP, IX, IYの各レジスタ(対)を使う事ができます。

以上でニーモニックに“LD”が付く命令は全て説明した事になります。8080CPUの頃は、同じロード命令でも“MOV, MVI, LXI”などのニ

ーモニックに分かれていて覚えにくかったものでした。

レジスタの退避

さて、Z80にはいくつかの汎用レジスタが用意されていますが、通常のプログラムでは、ほとんどの汎用レジスタをフルに使用します。全てのレジスタを使っている時、もし少しの間どうしてもレジスタを使用しなくなったらどうすればよいでしょうか? 当然、汎用レジスタの内容は全てもと通りにもどしておかなければなりません。

例えばHLレジスタ対を一時的にあげる場合にロード命令を使って、

```
LD (E000H), HL
```

のようにHLレジスタ対の内容を、E000H～E001H番地に退避しておいてから、何らかの作業によってHLレジスタ対を使用し再度ロード命令によって、

```
LD HL, (E000H)
```

のようにHLレジスタ対の内容をもとにもどしておけばよいのです。

しかしこの方法でレジスタ(対)の内容を退避しておくのには、いくつかの問題点があります。

まず上記の方法ですとレジスタの退避先アドレスをいちいち指定しなくては いけませんからレジスタ(対)の退避先アドレスを全て記憶しておかなければ、後で正しいレジスタ(対)に値をもどすことができません。下手をすると同じアドレスに2度退避しておいて気付かず、後でデバッグの時に大へんな苦勞をすることも有り得ます。


又、このロード命令では必ず3～4バイトずつ使いますからメモリの無駄使いにもなります。

そこでメモリへのレジスタ退避をより効率よく行うためにスタックの考え方が必要になるのです。

スタックとは……

それでは、スタックとはいったい何なのでしょううか?

《第28図》レジスタ退避命令 (PUSH命令)



マシン語やアセンブリ言語などで言うスタックとは単にメモリの使い方なのです。先程の例でもわかる様に普通のロード命令で、レジスタ(対)→メモリ間の転送を考えれば、そのたび事にメモリのアドレスを指定してやらなければなりません。

そこでメモリのアドレスを指定するためのレジスタを、専用に使いそれを自動的に増減してやればレジスタ(対)→メモリ間の転送のたびにアドレスを指定してやる必要がなくなるわけです。

皆さんも、もうお気づきの事と思いますが、このアドレス指定専用のレジスタが、SP(スタック・ポインタ)なのです。そしてメモリ内の、SP(スタック・ポインタ)によって指定されるエリアをスタックと呼び、レジスタ(対)→メモリへの転送をレジスタ退避、逆にメモリ→レジスタ(対)の転送をレジスタ退避解除と言います。

レジスタ退避(解除)命令

◎レジスタ退避命令(PUSH命令)

実際にレジスタ退避命令を使ってHLレジスタ

対の内容をメモリ上のスタック・エリアに退避する場合を考えてみましょう(第28図参照)。

LD SP, E002H

PUSH HL

まず、ロード命令でSP(スタック・ポインタ)にE002Hを代入しています。次にPUSH命令によってHLレジスタ対の内容をスタックにPUSH(押し込み)しているのですが、PUSH命令の動作を分解すると以下のようにになります。

- ①、SP - 1番地にHレジスタの内容をロード
- ②、SP - 2番地にLレジスタの内容をロード
- ③、SPの内容から2を減じておく

では、この動作を追ってみましょう。


①によって、E002H-1番地つまりE001H番地にHレジスタの内容がロード(退避)されます。

②で、E002H-2番地つまりE000H番地にLレジスタの内容がロード(退避)されます。

③で、今までE002HだったSPがE000Hになります。

結果として、E000H~E001H番地にHLレジスタ対の内容が退避された事になり、先程の

《第29図》レジスタ退避解除命令（POP命令）



《第30図》16ビット・ロード命令(ニーモック↔機械語)対応表

×	AF	BC	DE	HL	SP	IX	IY	nn	(nn)
LD AF, ×									
LD BC, ×								0 1 n n	ED 4 B n n
LD DE, ×								1 1 n n	ED 5 B n n
LD HL, ×								2 1 n n	2 A n n
LD SP, ×				F 9		DD F 9	FD F 9	3 1 n n	ED 7 B n n
LD IX, ×								DD 2 1 n n	DD 2 A n n
LD IY, ×								FD 2 1 n n	FD 2 A n n
LD (nn), ×		ED 4 3 n n	ED 5 3 n n	2 2 n n	ED 7 3 n n	DD 2 2 n n	FE 2 2 n n		
PUSH ×	F 5	C 5	D 5	E 5		DD E 5	FD E 5		
POP ×	F 1	C 1	D 1	E 1		DD E 1	FD E 1		

LD (E000H), HL

を行ったのと同じ事になります。しかも、SP (スタック・ポインタ) の内容はPUSH命令のたびに2ずつ引かれて行きますから、PUSH命令を連続して使う事によりメモリの若い方へ若い方へと次々にレジスタ (対) の内容を退避して行く事が可能となり、それがSP (スタック・ポインタ) の役割でもあるのです。

◎レジスタ退避(解除)命令(POP命令)

今度はスタック上に退避したデータをレジスタ (対) にもどす場合を考えてみます (第29図参照)。

POP HL

このPOP命令によってスタック上のデータがPOP (引き出し) されるのですが、POP命令の動作を分解すると以下のようになります。

- ①. LレジスタにSP番地の内容をロード
- ②. HレジスタにSP+1番地の内容をロード
- ③. SPの内容に2を加える

先程PUSHした内容をHLレジスタ対にPOPでもどす場合はどうなるでしょうか?

①によって、SP (スタック・ポインタ) の指すアドレスの内容がLレジスタにロードされますが、この場合、SP (スタック・ポインタ) の内容はE000Hになっていますから、E000H番地の内容がLレジスタに入ります。

②で、E000H+1番地つまりE001H番地の内容がHレジスタに入ります。

③で、今までE000HだったSPがE002Hになります。

結果として、E000H~E001H番地の内容がHLレジスタ対にもどされた事になり、


LD HL, (E000H)

を行ったのと、同じ事になります。しかも、SP (スタック・ポインタ) はPOP命令のたびに2ずつ加算されていきますから、POP命令を連続して使う事により、メモリの若い方から次々にレジスタ (対) に値をもどして行く事が可能となります。結局POP命令は、PUSH命令の全く逆の命令なのです。


レジスタ退避(解除)命令のまとめ

以上、PUSH命令、POP命令共にHLレジスタ対を例にとって説明しましたが、十分に御理解いただけたでしょうか? なおこの命令は、AF, BC, DE, HL, IX, IYの各レジスタ (対) に対して有効ですから各レジスタ (対) の内容をスタックにPUSH, POPすることができます。また、1~2バイトのオブジェクトとなりますので省メモリのためにも非常に重要な命令といえましょう。なお、この命令を使ってレジスタ (対) の内容を一時退避する場合には、SP (スタック・ポインタ) に入っている値を常に注意している必要があります。

ちなみに、N-BASICからマシン語のサブルーチンをコールする場合には14バイト (7レベル) のスタックが確保されています。



16ビット・ロード命令II



前章では、Z80におけるスタックの働きを説明しましたがどんな感想を持たれたでしょうか？

本章では、このスタックへのレジスタ退避を使った応用例と実際にこの命令を使う現場での使用方法を示して、スタックへのレジスタ退避(解除)の項をしめくり、今度はレジスタ(対)の内容を他のレジスタ(対)やスタックと交換するエクスチェンジ命令を紹介します。

今まで登場した命令全てを使ったプログラム例も紹介しますのでお楽しみに！

レジスタ退避(解除)命令応用例

レジスタ退避(解除)命令についての応用方法を少し考えてみましょう。

まず、16ビットのレジスタ(対)間でロード命令を実行する場合、例えばBCレジスタ対の内容をDEレジスタ対に移す場合、8ビットのロード命令を使って、

```
LD    D, B
LD,   E, C
```

の様に行う場合もありますし、一度メモリ上を介して16ビットのロード命令を使う方法もありますが、少しおもしろい方法として、

```
PUSH  BC
POP   DE
```

を行う場合も考えられます。まずBCレジスタ対

の内容をスタックへ退避しておいて、今度はスタックの内容をDEレジスタ対に引き出せば結果としてBCレジスタ対の内容をDEレジスタ対に送ったのと同じ事になるのです。

特に、IXやIYなどのインデックス・レジスタでは、8ビットのロード命令を使う事もできませんからどうしてもメモリ上を介する事になります。IXレジスタからHLレジスタ対に内容を転送する場合を考えて例をあげてみましょう。まず、16ビットのロード命令を使って、E100H~E101H番地を介する場合は、

```
LD    (E100H), IX
LD    HL, (E100H)
```

となります。これをスタックを介するようにかえると

```
PUSH  IX
POP   HL
```

になります。アセンブルすると前者が7バイトかかるのところ、後者は3バイトですみますから、後者の省メモリ性がわかると思います。

次に、この命令を使って二つのレジスタ(対)の内容を交換してみましょう。例えば、IXレジスタとIYレジスタの内容を交換する場合は、

```
PUSH  IX
PUSH  IY
POP   IX
POP   IY
```

となります。PUSH命令では最後にPUSHし

た内容からしかPOPすることができませんから最初の

```
POP    IX
```

で、すぐ前にPUSHしたIYレジスタの内容をIXレジスタに移し、次の

```
POP    IY
```

で、一番初めにPUSHしたIXレジスタの内容をIYレジスタに移しています。

始めのうちはわかりづらいと思いますが、秘伝を教えましょう。

```

PUSH    IX
PUSH    IY
-----
POP     IX
POP     IY

```


IXからIYへ
IYからIXへ

このように、PUSH命令とPOP命令の間で区切りその区切りを境に対称に考えればすぐにどのレジスタ(対)からどのレジスタ(対)に値を転送しているかがわかるのです。これは、レジスタ(対)が3組以上になった場合でも、また、同じレジスタ対に値をもどす場合でも同様です。

今度は3組のレジスタ(対)で考えてみましょう。■31図のように、BC, DE, HLの各レジスタ対の内容を一つずつずらして行く方法を考えてみてください。

普通に考える場合は慣れないとたいへんですが、先程の秘伝を使って図を書けばすぐにわかりますね。解答は、

《第31図》 3組のレジスタ(対)の交換



```

PUSH    BC
PUSH    DE
PUSH    HL
POP     BC
POP     HL
POP     DE

```

BCからDEへ
DEからHLへ
HLからBCへ

となります。同じ事を行うのに、

```

PUSH    DE
PUSH    BC
PUSH    HL
POP     BC
POP     DE
POP     HL

```


DEからHLへ
BCからDEへ
HLからBCへ

などいくつかの方法がありますがどの方法を行っても結果は同じです。

次にレジスタ(対)が5組の場合の例を第32図にあげておきます。興味のある方は御自分で命令を追ってみてください。

スタックを使った応用例は他にもいくつかあります。知っていればすぐ役立つというものでもありませんが一般のプログラムなどにも確実に使われている使用法なので覚えておいてください。

《第32図》 5組のレジスタ(対)の場合




レジスタ退避(解除)命令使用例

読者の皆さんもスタックの考え方にかなり親しみを持ってきたと思いますが、ここでもう一度この命令の使い方について、実際の使用例を中心に考えてみましょう。

前にも少し説明したように、この命令は、レジスタ(対)の内容をスタックに退避するためPUSH命令と、スタックの内容をレジスタ(対)にもどすPOP命令に分けることができます。

PUSH命令とPOP命令が連続して使われる事はほとんどなく、また、応用例の所で述べた様な使い方よりも、もともと内容の入っていたレジスタ(対)に値をもどす様な使い方が一般的です(第33図)。

ですから、DE、HLの各レジスタ対を何かの作業のために退避しなければならない場合には、普通以下の様な使い方をします。



当然、退避するレジスタ(対)が1組の場合でも3組以上の場合でも同様な使い方をします。

一見あまり使用することのない命令のように見えるかもしれませんが、レジスタ(対)の内容を退避しておきたい事はかなり多くありますので、

実際のプログラム、たとえばN-BASICのROMなどを逆アセンブルすれば、この命令が多く使われているのにおどろくほどです。

エクスチェンジ命令

◎16ビットのレジスタ(対)

の内容を交換する命令

例えば、DEレジスタ対とHLレジスタ対の内容を交換したい時はどうすればよいでしょうか？

まず第1の方法として先程のレジスタ退避を使って

```

PUSH DE
PUSH HL
POP  DE
POP  HL
    
```

の4ステップを実行すれば両レジスタ対の内容は見事に交換されます。

第2に、Aレジスタでも余っていれば、

```


LD  A, E
LD  E, L
LD  L, A
LD  A, D
LD  D, H
LD  H, A
    
```

E↔Lレジスタを交換
D↔Hレジスタを交換

を実行すれば、ロード命令だけで交換する事ができます。

他にも一度メモリ上を介する方法などいくつか

《第33図》 PUSH命令・POP命令の一般的な使われ方



《第34図》 エクスチェンジ命令

EX AF, AF	0 8
EX DE, HL	E B
EX (SP), HL	E 3
EX (SP), IX	DD E 3
EX (SP), IY	FD E 3
EXX	D 9

の方法が考えられますが、いずれも数ステップ数バイトの命令になってしまいます。

そこでエクスチェンジ命令を使うわけです。エクスチェンジ命令はその名のとおり内容を交換する命令です。上記のDEレジスタ対とHLレジスタ対の内容を交換する場合はエクスチェンジ命令を使って、

EX DE, HL

の一つの命令で行う事ができます。しかしこの命令は16ビットのレジスタ(対)全てに対して有効なわけではなく、今の

EX DE, HL

の他には、表レジスタのAFと裏レジスタのAF'を交換する

EX AF, AF'

と、表レジスタのBC, DE, HLと裏レジスタのBC', DE', HL'の3組のレジスタ対の内容を同時に交換する

EXX

の合計3個のエクスチェンジ命令が使えるのみです。

◎ 16ビットのレジスタ(対)と

スタックの間で内容を交換する命令

この命令は16ビットのレジスタ(対)と2バイトに渡るメモリの間で値を交換する命令ですが、レジスタ退避のためのPUSH命令、POP命令などと同じ様にメモリ上のアドレスを指定するのに、SP(スタック・ポインタ)を使用します。

具体的には、POP命令を行った場合にレジス

タ(対)に入るべき値がレジスタ(対)に代入されると同時に、現在までその値が入っていたアドレスにレジスタ(対)の内容がPUSHされたのと同じ事になります。

説明では、わかりにくいと思いますので、一つ例をあげてみましょう。

実際にはこの命令は、

EX (SP), HL

のようなニーモニックで表わしますが、この命令を以前説明を終えた、他の命令に置き換えてみると

POP DE

EX DE, HL

PUSH DE

の3ステップになってしまいます。しかも、HLレジスタ対の内容と、スタックの内容を交換するために全然関係ないレジスタ対、この場合はDEレジスタ対をどうしても仲介のためだけに使用しなければなりません。

このように一見して、あまり目立たないエクスチェンジ命令でも、無ければ大へんむだな事をしなければならぬ事がわかると思います。

また、HLレジスタ対を例にとって説明しましたが、実際はIX, IYの各レジスタとスタック(メモリ)の間で内容を交換する事もできます。

プログラム例の説明

それでは、今までに説明した、ロード命令、レ

《例35図》プログラム例

アドレス	オブジェクト	ニーモニック	コメント
E000	31 10 F3	LD SP, F310H	SPにF310Hを代入
E003	01 E8 E9	LD BC, E9E8H	BCレジスタ対にE9E8Hを代入
E006	C5	PUSH BC	BCレジスタ対の内容をスタックに退避
E007	21 EA EB	LD HL, EBEAH	HLレジスタ対にEBEAHを代入
E00A	E3	EX (SP), HL	スタックの内容とHLレジスタ対の内容を交換
E00B	E5	PUSH HL	HLレジスタ対の内容とスタックに重ねて退避
E00C	ED 73 00 E1	LD(E100H), SP	E100H~E101H番地にSPの内容を移す
E010	C3 66 5C	JP 5C66H	マシン語モニタのコマンド待ちへジャンプ

ジスタ退避命令、エクスチェンジ命令を使ったプログラム例を考えてみましょう。

■35図のプログラムを見てください。このプログラムを見て何をやっているプログラムだかわかりますか？ わからないからといってがっかりしないでください。一見して単純そうに見えるこのプログラムでも実は、今まで説明した命令を全て熟知していなければわからない様になっているのですから。

ではこのプログラムを順に説明して行きます。まず

LD SP, F310H

によって、SP（スタック・ポインタ）に、F310Hを代入しています。これでF30FH番地からアドレスの若い方へ向かってスタック領域がとられたことになり、レジスタ退避命令を行った時に各レジスタ（対）の内容がF30FH番地以前に退避されていく事になります。次に

LD BC, E9E8H

によってBCレジスタ対にE9E8Hを代入した後

PUSH BC

でBCレジスタ対の内容をスタックに退避しています。この時、始めにBレジスタの内容であるE9HがF30FH番地に入り、次にCレジスタの内容であるE8HがF30EH番地に入り、最後に今までF310Hが入っていたSP（スタック・ポインタ）の内容が自動的に-2されて、F30EHに変わります。次の

LD HL, EBEAH

でHLレジスタ対にEBEAHを代入した後、エクスチェンジ命令

EX (SP), HL

を使って、SP（スタック・ポインタ）で指定するアドレスから2バイトの内容と、HLレジスタ対の内容とを同時に交換しています。この時SP（スタック・ポインタ）は、F30EH番地を指定してますからF30EH～F30FH番地とHLレジスタ対の間で内容を交換することになり、結果としてF30EH番地にLレジスタの内容であったEAHが、F30FH番地にはHレジスタの内容であったEBHが、そしてHLレジスタ対

には、先程PUSHした。E9E8Hが入ります。その後すぐ

PUSH HL

で、HLレジスタ対の内容である、E9E8Hをスタックに退避しています。この時SP（スタック・ポインタ）には、F30EHが入っていますから、F30DH番地にE9Hが、F30CH番地にE8Hが入りSP（スタック・ポインタ）の内容が-2されて、F30CHに変化します。そして、そのSP（スタック・ポインタ）の変化が事実がどうかを確認するために

LD (E100H), SP

を実行して、E100H～E101H番地にSP（スタック・ポインタ）の内容を入れていますのでこのプログラムを実行し終った後E100H～E101H番地の内容をモニタのD（ダンプ）コマンドで調べてみれば、SP（スタック・ポインタ）の内容であるはずのF30CHが上位8ビットと下位8ビットが逆転されて、E100H番地には0CHが、E101H番地にはF3Hがそれぞれ入っているのが確認できるはずです。そして最後の

JP 5C66H

によって、PC-8001のマシン語モニタのスタート・アドレスである5C66H番地にジャンプします。

以上、順を追って説明しましたが、この結果重要なのは、F30CH番地にはE8Hが、F30DH番地にはE9Hが、F30EH番地にはEAHが、F30FH番地にはEBHがそれぞれ収納されることです。もちろんそれぞれのアドレスはV-RAM上ですから、PC-8001の画面上、最上段には、キャラクタ・コードのE8H～EBHに対応するキャラクタ、つまり“♠♥♦♣”が1列に表示されることになります。ただし、40字モードの場合は一つおきに二つのキャラクタが表示されることになります。

以上、かなり特殊なプログラムですから解読するのに大へんな手間だと思いますがぜひもう一度読みなおしてください。そして、このプログラム例が完全に理解できなかった場合には、自分のわからない命令を調べ直して欲しいと思います。

この部分が完全に理解できなかったからといって別に何も起こりませんが後にマシン語を勉強して行く過程で必ず知りたくなる時が来るはずですよ。

まとめ


PC-8001を使っている皆さんのほとんどは、
高級言語 (N-BASIC) → マシン語
の経路で、パーソナル・コンピュータの学習を進めて来られた事と思います。

BASICのように簡単に使える言語が標準装備されている事はビジネス面への応用を考えると大へんすばらしい事なのですが、BASICの命


令を知っている事がマシン語への理解をかえっておくれさせている面もあるかもしれません。

N-BASICの命令と対比することのできるマシン語の命令も多いのですがこのスタックの考え方などは、BASICには全く有りませんから、N-BASICに慣れてしまった頭を完全に切り換える必要が生じてきます。

『必要は発明の母』などと言いますが、手軽に使える高級言語やコンパイル言語、そして各種雑誌やメーカーなどから提供される数々のプログラムなどを見ているとマシン語など勉強するのがいやになって来ます。ワンボード・マイコンの頃はマシン語が勉強し易かったものです！



8ビット算術演算命令



本章からいよいよ演算命令を説明していきます。その中でも本章で紹介するのは、8ビット数値の間で加減算を行うための8ビット算術演算命令です。8ビットの数値で加減算を行う命令とは言っても結局、乗除算命令の無いZ80においてはその代用も行う命令ですからかなり広範囲な応用が考えられます。


また本章で説明して行く命令からは、全てフラグを変化させてしまいますから、常にフラグ・レジスタの値に注意して行かなければなりません。まず、フラグとはどういうものなのかを考えてみましょう。

フラグについての基礎知識

Z80が、算術・論理演算を行った場合には、その演算結果によって、フラグ・レジスタ(F)が変化します。ここでは、演算のための基礎知識として、フラグの働きについて少し説明したいと思いますが、これは、後に条件判断を利用した条件ジャンプなどを行う場合にも不可欠なものですから、特に注意して読んで欲しいと思います。

フラグ・レジスタ(F)は実際は8ビットのレジスタですが、他のレジスタのように8ビット全てが、まとまった働きをするのではなく、1ビットごとに独立して変化します。ですから8ビットの

《図36図》フラグレジスタ(F)



レジスタと考えるよりも、1ビットのレジスタがいくつかあると考えた方が考え易いかもしれません(第36図)。

フラグ・レジスタの8ビットの内、第5ビットと第3ビットは未定義で使用されませんから実際に使用しているのは6ビットです。また、第4ビットのハーフ・キャリー・フラグ(H)と第1ビットの加算/減算フラグ(N)は、Z80が勝手に使用するもので、この値を調べる事はできませんから今のところ知らなくてもかまわないでしょう。

そうすると残るのは、第7ビットのサイン・フラグ(S)、第6ビットのゼロ・フラグ(Z)、第2ビットのパリティ/オーバー・フラグ(P/V)、第0ビットのキャリー・フラグ(CまたはCY)の4ビットのみとなります。キャリー・フラグはCと書くとCレジスタと間違えおそれがありますので普通はCYと書きます。

この中でも特筆に値するのは、ゼロ・フラグ(Z)と、キャリー・フラグ(CY)の二つで、この二つのフラグさえ理解していればほとんどのプログラムを組めてしまいます。少なくとも一般のゲーム・プログラムなどを組む場合には、この二つのフラグだけを知っておけば十分でしょう。

ですから、このすぐ後に六つのフラグがどのような場合に变化するのかを大まかに説明しますが、特に**ゼロ・フラグ(Z)**と**キャリー・フラグ(CY)**の部分は完全に覚えておいてください。演算命令や条件ジャンプなどを勉強して行く上で必ず助けになることと思います。

ゼロ・フラグ(Z)

ゼロ・フラグ(Z)は、あるレジスタに対して何らかの演算を行った場合にその結果が0になった時1にセットされます。例えば、

$$45 - 45 = 0$$

のような演算を行った場合や

$$45H \wedge 00H = 00H$$

(AND)

のような論理演算によって結果が0になった時にゼロ・フラグは1にセットされます。

キャリー・フラグ(CY)

キャリー・フラグ(CY)の主な働きは、演算命令などを行った場合の桁上り、桁下りを記録しておくためのものです。

Z80では、1バイトの加算・減算を行う事ができますが、例えば減算で

$$30 - 50 = -20$$

を実行して桁下りが生じた場合や、加算を行った結果が1バイトでは足りないほど大きな数になってしまった時などにキャリー・フラグが1にセットされます。

サイン・フラグ(S)

サイン・フラグ(S)は、符号付きの数値を扱った演算の結果が負(マイナス)になった場合に1にセットされます。

1バイトでは普通0~255の数値を扱う事ができますが、第37図のように第7ビットを正負の符号専用に使って、そのビットが1のとき-128~-1の数値、そのビットが0の時には、0~127の数値を表し結局-128~+127の数値を扱うこともできます。この最上位ビットと同じものがサイン・フラグ(S)に入ります。

パリティ/オーバーフロー・フラグ(P/V)

このフラグは1ビットで2通りの働きをします。まず第1に論理演算を行った場合のAレジスタのパリティを示します。Z80の論理演算の結果は全てAレジスタに納められますが、その結果8ビットの中に1であるビットが偶数の時にこのフラグが1となり、1であるビットが奇数の時には、0になります。

第2にオーバーフロー・フラグとしての役割りですが、符号付きの算術演算の結果が、オーバーフローを起こした場合に1にセットされます。

例えば1バイトの符号付き算術演算では、-128

～127の間の数値しか正しく扱うことができませんので、

$$100 + 100 = 200$$

という加算を行った場合には、結果が-128～127の範囲からあふれてしまいますから、このフラグが1にセットされるのです。

普通のプログラムでは、あまり使われることのないフラグでしょう。

ハーフキャリー・フラグ(H)

演算命令を実行した場合に下位4ビットからの桁上りや桁下りなどが生じた場合に1にセットされ、Z80で10進補正のためのDAA命令を行う時にこのフラグが利用されます。

減算フラグ(N)

最後に実行された命令が減算なら1にセットされ加算の場合には0にリセットされます。このフラグもDAA命令による10進補正が正しく行われるように用意されていますので詳しくは後述します。

8ビット算術演算命令

それでは8ビットの算術演算命令を紹介します。便義上、12種に分類させていただきましたが実際は、

- ① ADD命令 (加算命令)
- ② ADC命令 (キャリーを含む加算命令)
- ③ SUB命令 (減算命令)
- ④ SBC命令 (キャリーを含む減算命令)

の4種のニーモックで表わします。そしてその4種それぞれを、

- i) レジスタを対象とするもの
- ii) 直接の定数を対象とするもの
- iii) メモリ上の数値を対象とするもの

の3種に分けて説明します。

本章で説明した命令についてのニーモニックとマシン語の対応表は、第10章で8ビット算術論理演算命令としてまとめて掲載します。

◎Aレジスタとレジスタの間で

加算を行う命令

Z80では、Aレジスタと他の8ビットのレジスタの内容を加えることができます。加算の結果(答え)はAレジスタに入りますから、命令を実行した後Aレジスタの内容は変化してしまいます。

AレジスタとBレジスタの内容の和をAレジスタに入れたければニーモニックを

ADD A, B

と書きますが、“ADD”と言うのは英語で“加える”という意味です。

N-BASICの

A = A + B

という感覚の命令ですから、すぐわかるでしょう。

この命令では、Aレジスタに、A, B, C, D, E, H, Lの各レジスタの内容を加える事ができ全て1バイトのマシン語にアセンブルします。

ADD A, A

は無意味な様ですが大へん重要な命令でこれを行う事によってAレジスタの内容を2倍、4倍、8倍にする事ができます。

◎Aレジスタに直接数値を加える命令

BASICでは、

A = A + &H30

のように、Aレジスタに数値を加える命令でニーモニックでは、

ADD A, 30H

のようになります。この場合は、Aレジスタの値に30Hが加えられます。

マシン語では、2バイトの命令になり1バイト目は“C6”，2バイト目には加えたい16進数をそのまま割り当てます。

上記の、

ADD A, 30H

の場合には、マシン語にすると、

C6 30

のように、アセンブルされます。

実際にマシン語でプログラムを組んで行くと定数を直接Aレジスタに加えたり、比較したりする事はかなり多く行いますから直接数値を与える事ができるのは大へん便利です。

◎Aレジスタに指定した

メモリの内容を加える命令

この命令を使えば、Aレジスタにメモリの内容を加える事ができますが、その場合のメモリのアドレスを指定するためには、HLレジスタ対、IXレジスタ、IYレジスタのいずれかをを用います。ここでは、8080CPUにも使われて、もっとも簡単なHLレジスタ対を使ったアドレス指定を考えてみましょう。

ニーモニックで

```
ADD A, (HL)
```

をすれば、Aレジスタの内容にHLレジスタ対が指すアドレスの内容が加えられます。マシン語では“86”の1バイトです。

ここで一つの例をあげてみましょう。

```
LD HL, E000H
LD A, 03H
LD (HL), A
ADD A, (HL)
```

ずいぶんむだの多いプログラムですが、これを実行する事によってAレジスタに、06Hが代入されることがわかりいただけるでしょうか？

◎Aレジスタにレジスタと

キャリー・フラグを加える命令

この命令は、Aレジスタに他の8ビットのレジスタの内容を加えさらにキャリー・フラグを加えるためのものです。この命令は特に2バイト以上に渡る数値を加算する場合に有効となります。

例えば、DEレジスタ対とBCレジスタ対の和をDEレジスタ対に入れる様な場合には、まず下位のEレジスタとCレジスタの和をEレジスタに入れてから、上位のDレジスタとBレジスタを加えて、Dレジスタに入ればよいのですが、下位の加算で桁上りが生じた場合には、その分も上位に加えてやらなければなりません。

下位の加算は、もちろんADD命令を使うのですが、そこで桁上りが生じた場合には、キャリー・フラグが1にセットされますから、上位の加算の時にキャリー・フラグも加えることによって桁上りの処理ができます。

それでは今の、DEレジスタ対とBCレジスタ対の加算をプログラムにしてみましょう。

```
LD A, E
ADD A, C } 下位バイトを加算
LD E, A
LD A, D } 上位バイトを加算し、
ADC A, B } 下位からの桁上りも加
LD D, A } える
```

このADC命令がキャリー・フラグを含めた加算命令です。ADCは、“ADd with Carry”（キャリーと共に加える）の略です。

◎Aレジスタに直接数値を加え

キャリー・フラグも加える命令

この命令も2バイト以上の加算を行うために有効な命令です。

プログラムの例として、DEレジスタ対の内容に、16進数値の5678Hを加える場合を考えてみましょう。

```
LD A, E } Eレジスタに78Hを
ADD A, 78H } 加えて下位バイトの
LD E, A } 加算を実行
LD A, D } Dレジスタに56Hを
ADC A, 56H } 加え、キャリー・フ
LD D, A } ラグも加える
```

このようにキャリー・フラグは加算命令を実行する場合には、桁上りを表します。つまり、1バイトの数値同士を加えた和が1バイトに入りきれなくなった場合、FFHをこえた場合に1にセットされ、それ以外は0になります。これを利用する事によって、多バイトに渡る数値の加算を行う事が可能となります。

◎Aレジスタに指定したメモリの内容を加え

キャリー・フラグも加える命令

この命令は、Aレジスタにメモリに入っている内容を加え、その上にキャリー・フラグを加える

ものですが、メモリのアドレスを指定するためには、HLレジスタ対、IXレジスタ、またはIYレジスタを使用します。

連続したメモリに入っている2バイト以上に渡る数値を扱う場合には、特に有効な命令となります。

◎Aレジスタからレジスタの内容を引く命令

この命令はAレジスタから8ビットのレジスタの内容を引くための命令で当然の事ですが8ビットの減算を行うために使用します。

例えば、Aレジスタの内容からEレジスタの内容を引いた差をAレジスタに入れるために

```
SUB E
```

と書きます。一見して、Aレジスタを第1オペランドに入れて、

```
SUB A, E
```

と書くのが正しいように思えますが、SUB命令の対象は必ずAレジスタになりますので省略するのが正しいニーモニックです。

SUBとは、英語の“SUBtract”の略で意味は、引くとか減じるとかいう事です。

この命令を使えば、AレジスタからA、B、C、D、E、H、Lの各レジスタの内容を引く事ができ、全て1バイトのマシン語にアSEMBルする事ができます。

```
SUB A
```

はAレジスタを0にするためなどに使います。

◎Aレジスタから直接数値を引く命令

Aレジスタから直接数値を引く場合、例えばAレジスタから12Hを引く時には、

```
SUB 12H
```

を行います。Aレジスタから12Hを引いた差はAレジスタに納められます。

マシン語にアSEMBルした2バイトHは引きたい数値を割り当て、上のニーモニックをマシン語に直すと

```
D 6 * 12
```

になります。

◎Aレジスタから指定した

メモリの内容を引く命令

この命令の場合もメモリの指定に、HLレジスタ対、IXレジスタ又はIYレジスタを用います。

Aレジスタから、E000H番地の内容を引いた差をAレジスタに納めるプログラムを以下に示しますので考えてみてください。

```
LD HL, E000H
```

```
SUB (HL)
```

この例ではHLレジスタ対をアドレスを指定するために用いています。

◎Aレジスタからレジスタの内容と

キャリー・フラグを引く命令

2バイト以上に渡る数値の減算を行う場合に有効な命令で、Aレジスタの内容からCレジスタの内容を引いた上にキャリー・フラグを引くためには、

```
SBC A, C
```

を行います。これは、“SUBtract with Carry”の略でキャリーと共に引くということです。又、SBC命令は16ビットの演算命令にも有りますので第1オペランドの“A”は必ず付けなければなりません。

命令の対象となるレジスタは、A、B、C、D、E、H、Lの各レジスタです。以下にBCレジスタ対からDEレジスタ対を引くプログラムを示します。

```
LD A, C }
SUB E   } 下位バイトを減算
LD C, A }
LD A, B }
SBC A, D } 上位バイトを減算
LD B, A }
```

◎Aレジスタから直接数値を引き

キャリー・フラグを引く命令

この命令は、2バイト以上に渡る減算に使いますがあらかじめ引く数値がわかっている場合に使います。

例えばBCレジスタ対の内容から、1234Hを引く場合には次のようなプログラムとなります。

LD	A, C	Cレジスタから34H を減じて下位バイト
SUB	34H	
LD	C, A	の減算を実行
LD	A, B	Bレジスタから12H を減じて、キャリー・ フラグも減じる
SBC	A, 12H	
LD	B, A	

命令は全て2バイトにアセンブルし2バイト目は引きたい16進数を直接割り当てます。上記の

SBC A, 12H

はマシン語では、

DE・12

となります。

◎Aレジスタから指定したメモリの内容を引き キャリー・フラグを引く命令

アドレスの指定には、おなじみのHLレジスタ対、IXレジスタ、IYレジスタを使います。

この命令は、2バイト以上に渡る数値の減算で特にメモリ上の数値を扱う際に使用します。

ここまで読んで来られた皆さんなら、そろそろ御自分でプログラム例を組めるのではないでしょううか。

1 BYTE

ところで皆さんは、1バイトの数値でどれだけの表現方法があると思いますか？

Z80のマシン語を扱って行く場合には少なくとも、

- ① 16進数
- ② 2進数
- ③ 10進数 i) 符号無し
 ii) 符号付き

の4種は知っていなければなりません。

そこで、これら4種の表現方法をすぐに比較できるように表にしたものが■37図です。この図では、00H～FFHまでの16進数を、2進数、符号無し10進数、符号付き10進数に変換して比較できる様になっています。

また、この図をPC-8822、PC-8023C等に打ち出すためのプログラムを参考に掲載します。皆さんも、この表をながめることによって、コンピュータ内部の表現形式に親しんで欲しいと思います。

《第37-A図》16進数・2進数・10進数（符号あり、なし）変換表
出力リスト

```

100 DEFINT A-Z
110 LPRINT CHR$(8) & H1B; "Q"; CHR$(8) & H1B; "I"; CHR$(12);
120 FOR K=0 TO 63
130   FOR I=K TO 255 STEP 64
140     LPRINT RIGHT$("0"+HEX$(I),2); " ";
150     FOR J=7 TO 0 STEP -1
160       IF 0<(I AND (2^J)) THEN LPRINT "1"; ELSE LPRINT "0";
170     NEXT J
180     LPRINT " ";:LPRINT USING "####";I;:LPRINT " ";
190     IF 127<I THEN LPRINT USING "####";I-256; ELSE LPRINT USING "####";I;
200     LPRINT " ";
210   NEXT I
220   LPRINT
230 NEXT K

```


《第37-B図》16進数・2進数・10進数(符号あり, なし)変換表

00	00000000	0	0	40	01000000	64	64	80	10000000	128	-128	C0	11000000	192	-64
01	00000001	1	1	41	01000001	65	65	81	10000001	129	-127	C1	11000001	193	-63
02	00000010	2	2	42	01000010	66	66	82	10000010	130	-126	C2	11000010	194	-62
03	00000011	3	3	43	01000011	67	67	83	10000011	131	-125	C3	11000011	195	-61
04	00000100	4	4	44	01000100	68	68	84	10000100	132	-124	C4	11000100	196	-60
05	00000101	5	5	45	01000101	69	69	85	10000101	133	-123	C5	11000101	197	-59
06	00000110	6	6	46	01000110	70	70	86	10000110	134	-122	C6	11000110	198	-58
07	00000111	7	7	47	01000111	71	71	87	10000111	135	-121	C7	11000111	199	-57
08	00001000	8	8	48	01001000	72	72	88	10001000	136	-120	C8	11001000	200	-56
09	00001001	9	9	49	01001001	73	73	89	10001001	137	-119	C9	11001001	201	-55
0A	00001010	10	10	4A	01001010	74	74	8A	10001010	138	-118	CA	11001010	202	-54
0B	00001011	11	11	4B	01001011	75	75	8B	10001011	139	-117	CB	11001011	203	-53
0C	00001100	12	12	4C	01001100	76	76	8C	10001100	140	-116	CC	11001100	204	-52
0D	00001101	13	13	4D	01001101	77	77	8D	10001101	141	-115	CD	11001101	205	-51
0E	00001110	14	14	4E	01001110	78	78	8E	10001110	142	-114	CE	11001110	206	-50
0F	00001111	15	15	4F	01001111	79	79	8F	10001111	143	-113	CF	11001111	207	-49
10	00010000	16	16	50	01010000	80	80	90	10010000	144	-112	D0	11010000	208	-48
11	00010001	17	17	51	01010001	81	81	91	10010001	145	-111	D1	11010001	209	-47
12	00010010	18	18	52	01010010	82	82	92	10010010	146	-110	D2	11010010	210	-46
13	00010011	19	19	53	01010011	83	83	93	10010011	147	-109	D3	11010011	211	-45
14	00010100	20	20	54	01010100	84	84	94	10010100	148	-108	D4	11010100	212	-44
15	00010101	21	21	55	01010101	85	85	95	10010101	149	-107	D5	11010101	213	-43
16	00010110	22	22	56	01010110	86	86	96	10010110	150	-106	D6	11010110	214	-42
17	00010111	23	23	57	01010111	87	87	97	10010111	151	-105	D7	11010111	215	-41
18	00011000	24	24	58	01011000	88	88	98	10011000	152	-104	■	11011000	216	-40
19	00011001	25	25	59	01011001	89	89	99	10011001	153	-103	D9	11011001	217	-39
1A	00011010	26	26	5A	01011010	90	90	9A	10011010	154	-102	DA	11011010	218	-38
1B	00011011	27	27	5B	01011011	91	91	9B	10011011	155	-101	DB	11011011	219	-37
1C	00011100	28	28	5C	01011100	92	92	9C	10011100	156	-100	DC	11011100	220	-36
1D	00011101	29	29	5D	01011101	93	93	9D	10011101	157	-99	DD	11011101	221	-35
1E	00011110	30	30	5E	01011110	94	94	9E	10011110	158	-98	DE	11011110	222	-34
1F	00011111	31	31	5F	01011111	95	95	9F	10011111	159	-97	DF	11011111	223	-33
20	00100000	32	32	60	01100000	96	96	A0	10100000	160	-96	E0	11100000	224	-32
21	00100001	33	33	61	01100001	97	97	A1	10100001	161	-95	E1	11100001	225	-31
22	00100010	34	34	62	01100010	98	98	A2	10100010	162	-94	E2	11100010	226	-30
23	00100011	35	35	63	01100011	99	99	A3	10100011	163	-93	E3	11100011	227	-29
24	00100100	36	36	64	01100100	100	100	A4	10100100	164	-92	E4	11100100	228	-28
25	00100101	37	37	65	01100101	101	101	A5	10100101	165	-91	E5	11100101	229	-27
26	00100110	38	38	66	01100110	102	102	A6	10100110	166	-90	E6	11100110	230	-26
27	00100111	39	39	67	01100111	103	103	A7	10100111	167	-89	E7	11100111	231	-25
28	00101000	40	40	68	01101000	104	104	A8	10101000	168	-88	E8	11101000	232	-24
29	00101001	41	41	69	01101001	105	105	A9	10101001	169	-87	E9	11101001	233	-23
2A	00101010	42	42	6A	01101010	106	106	AA	10101010	170	-86	EA	11101010	234	-22
2B	00101011	43	43	6B	01101011	107	107	AB	10101011	171	-85	EB	11101011	235	-21
2C	00101100	44	44	6C	01101100	108	108	AC	10101100	172	-84	EC	11101100	236	-20
2D	00101101	45	45	6D	01101101	109	109	AD	10101101	173	-83	ED	11101101	237	-19
2E	00101110	46	46	6E	01101110	110	110	AE	10101110	174	-82	EE	11101110	238	-18
2F	00101111	47	47	6F	01101111	111	111	AF	10101111	175	-81	EF	11101111	239	-17
30	00110000	48	48	70	01110000	112	112	B0	10110000	176	-80	F0	11110000	240	-16
31	00110001	49	49	71	01110001	113	113	B1	10110001	177	-79	F1	11110001	241	-15
32	00110010	50	50	72	01110010	114	114	B2	10110010	178	-78	F2	11110010	242	-14
33	00110011	51	51	73	01110011	115	115	B3	10110011	179	-77	F3	11110011	243	-13
34	00110100	52	52	74	01110100	116	116	B4	10110100	180	-76	F4	11110100	244	-12
35	00110101	53	53	75	01110101	117	117	B5	10110101	181	-75	F5	11110101	245	-11
36	00110110	54	54	76	01110110	118	118	B6	10110110	182	-74	F6	11110110	246	-10
37	00110111	55	55	77	01110111	119	119	B7	10110111	183	-73	F7	11110111	247	-9
38	00111000	56	56	78	01111000	120	120	B8	10111000	184	-72	F8	11111000	248	-8
39	00111001	57	57	79	01111001	121	121	B9	10111001	185	-71	F9	11111001	249	-7
3A	00111010	58	58	7A	01111010	122	122	BA	10111010	186	-70	FA	11111010	250	-6
3B	00111011	59	59	7B	01111011	123	123	BB	10111011	187	-69	FB	11111011	251	-5
3C	00111100	60	60	7C	01111100	124	124	BC	10111100	188	-68	FC	11111100	252	-4
3D	00111101	61	61	7D	01111101	125	125	BD	10111101	189	-67	FD	11111101	253	-3
3E	00111110	62	62	7E	01111110	126	126	BE	10111110	190	-66	FE	11111110	254	-2
3F	00111111	63	63	7F	01111111	127	127	BF	10111111	191	-65	FF	11111111	255	-1

8ビット論理演算命令

8ビット論理演算命令

第8章では、8ビットの数値間で加算・減算を行うための8ビット算術演算命令を紹介しましたが、本章では、同じく8ビットの数値間で論理演算を行うための8ビット論理演算命令を説明します。

Z80では、論理和(OR)、論理積(AND)、及び、排他的論理和(XOR)を、1ステップの命令によって求める事ができます。

N-BASICなどを使っている場合には、論理演算など不要のごとく思える場合もあるかもしれませんが、数少ない命令しか用意されていないマシン語で採用されている事でもわかるように必要不可欠な命令ですので、ぜひとも使い方を覚えて欲しいと思います。

最後には、論理命令の使用例として、あの有名なギャラクシアン………を、一匹だけ画面上に表示・消去するための例題を紹介するので、ぜひ何かに応用してみてください。また、このプログラムでは、初めてインデックス・レジスタを用いたインデックス・アドレス指定を行いましたので、同時にそちらの方もマスターしてください。

◎Aレジスタとレジスタの間で

論理積ANDを求める命令

Aレジスタの内容8ビットと8ビットのレジスタの間で1ビットごとに、ANDを求めるための

命令です。

例えば、Aレジスタに55Hが入っており、Bレジスタに0FHが入っている場合にAND命令を実行する場合には、

AND B

を行います。結果は必ずAレジスタに入りますのでAは省略しなければなりません。

上の論理演算を実行すると、

```
0101 0101.....55H
AND) 0000 1111.....0FH
```

```
0000 0101.....05H
```

となり、Aレジスタには、結果の05Hが入ります。

この様に、ANDとは、両者が1のビットのみ1となり、他のビットは全て0になる演算の事なのです。

上記のように0FHとANDをとる事は、上位4ビットを無条件に0にマスクしてしまう事になります。

◎Aレジスタと指定するメモリの内容との間で 論理積ANDを求める命令

メモリの指定には、よく登場するHLレジスタ対、IYレジスタ、IXレジスタのいずれかを使用する事ができますが、ここでは最もポピュラーなHLレジスタ対の場合を例にとってみましょう。

例えばAレジスタとE000H番地の内容との間で求めた論理積を、Aレジスタに入れるのには、


```
LD    HL, E000H
AND   (HL)
```

を実行します。

同じ命令を、IXレジスタを用いて考えると、

```
LD    IX, E000H
AND   (IX+00H)
```

となります。2ステップ目の

```
IX+00H
```

は、指定するアドレスが、IXレジスタの内容に00Hを加えたアドレスという事で、もし、

```
AND   (IX+05H)
```

の場合には、E005H番地を指定した事になります。

◎Aレジスタと直接に与える数値の間で

論理積ANDを求める命令

Aレジスタと直接に指定する8ビットの数値の間で、1ビットごとにANDを求めるための命令です。

例えば、Aレジスタの第2ビットから第5ビットまでの真中4ビットを0にマスクするためには、

```
AND   C3H
```

を実行します。

16進数のC3Hは2進数では、

```
1100 0011
```

ですから、どんな数値がAレジスタに入っているも、真中の4ビットは必ず0になります。

AレジスタがFFHの場合を考えてみましょう。

```
1111 1111.....FFH
AND) 1100 0011.....C3H
```

```
1100 0011.....C3H
```

この場合には、両者共に1のビットは、両端の2ビットずつしかありませんから、結局真中の4ビットは0にマスクされてしまいます。

この命令を、マシン語にアセンブルした場合は2バイトになり、1バイト目はE6Hとなり、2バイト目にはANDを求めるために直接与える数値を直接割り当てます。

上記の

```
AND   C3H
```

をアセンブルする場合には、

```
E6・C3
```

の2バイトになります。

◎Aレジスタとレジスタの間で

論理和ORを求める命令

Aレジスタの内容8ビットと、8ビットのレジスタの間で、1ビットごとにORをとるための命令です。

例えば、Bレジスタに55Hが入っており、Cレジスタに0FHが入っている場合に、B、C両レジスタの論理和をAレジスタに求めるためには、以下のようにします。

```
LD    A, B
OR    C
```

論理和は必ずAレジスタを介して求めなければなりませんから、LD命令でBレジスタの内容をAレジスタに持って来た後、AレジスタとCレジスタのORをとります。

また、このOR命令もAを省略しなければなりません。

ちなみに上記の命令を実行すると、

```
0101 0101.....55H
OR) 0000 1111.....0FH
-----
0101 1111      5FH
```

となり、Aレジスタには5FHが入ります。

この様にORというのは、どちらかが1の場合には、答えも1となるものですから、AND命令とは逆に8ビットの中の幾つかのビットを無条件に1にしたい時などに用いるための命令なのです。

◎Aレジスタと指定するメモリの内容との間で

論理和ORを求める命令

Aレジスタとメモリの間で求めた論理和をAレジスタに入れる命令ですが、メモリのアドレス指定には、HLレジスタ対、IXレジスタ、IYレジスタの中のいずれかを用います。

例えばIYレジスタを用いて、E000H番地とE001H番地の内容の論理和を求めて、さらにその結果とE002H番地の内容の論理和をAレジスタに収納するプログラム例を組むと次のようになります。


```
LD    IY, E000H
LD    A, (IY+00H)
OR     (IY+01H)
OR     (IY+02H)
```

IX, IYのインデックスレジスタを用いるとこのような応用が可能になります。上記の4ステップのプログラムをマシン語にアセンブルすると、

```
FD·21·00·E0·FD·7E·00
FD·B6·01·FD·B6·02
```

の13バイトになります。

◎Aレジスタとレジスタの間で

論理和ORを求め命令

Aレジスタと、直接に指定する8ビットの数値の間で、1ビットごとにORを求めるための命令です。

例えば、Aレジスタの第6ビットのみを1にセットしたければ、

```
OR    40H
```

を行います。これによって、Aレジスタにどんな値が入っていても、他のビットに変化を与える事無く、第6ビットのみを1セットする事ができます。

Aレジスタに、AAHが入っている場合を考えると、

```
1010 1010.....AAH
OR) 0100 0000.....40H
```

```
1110 1010.....EAH
```

となり、第6ビットが1にセットされた事がよくわかると思います。

この命令は、マシン語にアセンブルする段階で2バイトになり、1バイト目はF6Hですが、2バイト目には、ORをとるために与える数値を直接割り当てます。

◎Aレジスタとレジスタの間で

排他的論理和XORを求める命令

PC-8001を使って、グラフィック画面を扱う場合などには、よくこのXORが使われます。

N-BASICのPUT@命令などの命令を使って宇宙船の絵を星の上に重ね描きしたり、元の

星を消さない様に宇宙船のみを消したい場合には、オプションとして、PSETやPRESETではなく、XORを利用します。

このXORとは、一方が1でもう一方が0の場合にのみ1となって、両者が1又は両者が0の場合、つまり両方が同じ場合には0になります。

例として、Aレジスタに入っているC3Hと、Bレジスタの55HでXORをとる場合を考えてみると命令は、

```
XOR    B
```

となり、実際には、

```
1100 0011.....C3H
XOR) 0101 0101.....55H
```

```
1001 0110.....96H
```

の演算が行われて、結果の96HがAレジスタに収納されます。

この96Hに再度

```
XOR    B
```

を行って、55HとのXORをとってみると、

```
1001 0110.....96H
XOR) 0101 0101.....55H
```

```
1100 0011.....C3H
```

のように始めのC3Hにもどります。この原理を利用しているため、先程の宇宙船と星の例でも、星の上を重ねて宇宙船が通過しても、前の星が消えずに残っているのです。

また、マシン語プログラム中では、よく、

```
XOR    A
```

という命令が使われますが、これはAレジスタの内容を00Hにクリアする場合によく用いられます。

```
LD     A, 00H
```

としても同じ事なのですが、前者の方が1バイトで済みますので、覚えておくと、なにかと便利ではないでしょうか？

◎Aレジスタと直接与える数値の間で

排他的論理和XORを求める命令

Aレジスタの内容と、直接与える8ビットの数値の間で1ビットごとにXORをとるための命令です。

実際にこの命令を使用している例として、ギャラクシアンをテレビ画面中央付近に表示するプログラムを紹介しましょう。

プログラム例については後述しますが、本章ではIXレジスタをアドレス指定に用いるインデックス・アドレス指定を行っています。

◎Aレジスタと直接に与える数値の間で 排他的論理和XORを求める命令

Aレジスタの内容と、直接に与える8ビットの数値の間で1ビットごとにXORをとるための命令です。

例えば、Aレジスタと55HでXORをとるためには、


XOR 55H

を行い、マシン語では、EE・55となります。

最後になりましたが、XORとは、eXclusive-ORの略となっています。

ギャラクシアンの点滅プログラム

論理演算命令の使用例として、PC-8001のドット・グラフィックを用いた「ギャラクシアン表示プログラム」を紹介します。



▲DEMPAマイコンソフト (©namco)
PC-8001mkII版・ギャラクシアン

このプログラムは、テレビ画面中央に、ギャラクシアンが1匹(?)出現して点滅するプログラムで、メイン・ルーチンは、N-BASICで組んでありますが、ギャラクシアンの表示と消去のためにE000H番地以降にマシン語のサブルーチンを用意して、XORを用いて表示しています。

このプログラムでは、1本のマシン語サブルーチンのみで、表示・消去の両方を行っています。これもXORを利用しているので可能なのです。

1回目のループで、ギャラクシアンを表示し、2回目には、XORを用いて同じ場所にギャラクシアンを表示する事によって消去しています。

説明だけでは、わかりにくいと思いますので、実例をあげてみましょう。

マシン語サブルーチンについて

何も表示されていない場合、グラフィック・モードのビデオ・ラムには、00Hが入っています。

この上に、ギャラクシアンの左肩である“目”のパターンをXORを用いて表示すると、

```
0000 0000.....00H
XOR) 1000 1100.....8CH
```

1000 1100.....8CH
となり、8CHのパターンである“目”が画面上に出現するのです。

逆に消去する場合には、すでに8CHのパターンが出現している部分に、同じ8CHをXORすれば

```
1000 1100.....8CH
XOR) 1000 1100.....8CH
```

0000 0000.....00H
となり、画面上の8CHが00Hとなって、消去したのと同じ事になります。

この様にE000H番地からのマシン語サブルーチンでは、横10ドット×縦8ドットの10キャラクタのグラフィック・パターンとビデオ・ラムの内容をXORをとってその結果をビデオ・ラム上の同じ位置に送り込む役割りを果たしています。

また、IXレジスタやIYレジスタなどのインデックスレジスタを用いてアドレスを指定する場合には、前章で掲載したような、符号付きの8ビットとしてアセンブルします。

220行からマシン語のデータが組み込んでありますが、マシン語データの右にREM文として、全てニーモニックを入れておきましたので、ぜひ解析して応用してみてください。


データは3行ごとに区切ってありますが、初めの3行とほとんど同じ動作をくり返しているだけ

ですからあとはすぐ解析できると思います。

このプログラムは、打ち込んで実行しても余り楽しいものではなく、マシン語入門のテキスト用に組んだものですから、今までに登場された命令しか使っておりません。ですから非常にむだが多くまた、ギャラクシアンデザインなどもかなりいい加減なものですが、反面わかり易くREM文なども多用しています。

実行させるだけの場合は、200行以外のREM文は全てはずしてもかまいません。

《第3図》ギャラクシアン表示データ



《第39図》ギャラクシアン表示プログラム

```

100 '*****
110 '*** XOR GALAXIANS FOR MACHINE CODE 9 ***
120 '*** BY KIYOSHI KAWAMURA IN FORESIGHT ***
130 '*****
140
150 CLEAR 300,&HFFFF:DEFINT A-Z:GOSUB200:DEFUSR=&HE000
160 WIDTH 80,25:CONSOLE 0,25,0,0:COLOR 0,0,1:PRINT CHR$(12);
170
180 I=USR(0):FOR W=1 TO 500:NEXT:GOTO 180 'MAIN LOOP
190
200 '*** READ DATA & POKE MACHINE CODE SUB ***
210
220 FOR A=&HE000 TO &HE054:READ M$:POKE A,VAL("&H"+M$):NEXT:RETURN
230
240 '      マシンゴ データ      :      ニーモニック
250 DATA DD,21,C8,F8      : E000 LD      IX,F8C8H
260
270 DATA 3E,8C      : E004 LD      A,8CH
280 DATA DD,AE,FC      : E006 XOR      (IX-4)
290 DATA DD,77,FC      : E009 LD      (IX-4),A
300
310 DATA 3E,58      : E00C LD      A,58H
320 DATA DD,AE,FD      : E00E XOR      (IX-3)
330 DATA DD,77,FD      : E011 LD      (IX-3),A
340
350 DATA 3E,EE      : E014 LD      A,EEH
360 DATA DD,AE,FE      : E016 XOR      (IX-2)
370 DATA DD,77,FE      : E019 LD      (IX-2),A
380
390 DATA 3E,85      : E01C LD      A,85H
400 DATA DD,AE,FF      : E01E XOR      (IX-1)
410 DATA DD,77,FF      : E021 LD      (IX-1),A
420
430 DATA 3E,C8      : E024 LD      A,C8H
440 DATA DD,AE,00      : E026 XOR      (IX+0)
450 DATA DD,77,00      : E029 LD      (IX+0),A
460
470 DATA 3E,6C      : E02C LD      A,6CH
480 DATA DD,AE,74      : E02E XOR      (IX+116)
490 DATA DD,77,74      : E031 LD      (IX+116),A
500
510 DATA 3E,32      : E034 LD      A,32H
520 DATA DD,AE,75      : E036 XOR      (IX+117)
530 DATA DD,77,75      : E039 LD      (IX+117),A
540
550 DATA 3E,77      : E03C LD      A,77H
560 DATA DD,AE,76      : E03E XOR      (IX+118)
570 DATA DD,77,76      : E041 LD      (IX+118),A
580
590 DATA 3E,23      : E044 LD      A,23H
600 DATA DD,AE,77      : E046 XOR      (IX+119)
610 DATA DD,77,77      : E049 LD      (IX+119),A
620
630 DATA 3E,C6      : E04C LD      A,C6H
640 DATA DD,AE,78      : E04E XOR      (IX+120)
650 DATA DD,77,78      : E051 LD      (IX+120),A
660
670 DATA C9      : E054 RET

```


インクリメント命令 /ディクリメント命令

本章では、8ビット算術演算命令の中で残っている、インクリメント命令とディクリメント命令を紹介したいと思います。両者共に数多く使用される命令ですが、非常に簡単な命令です。

また、本章で8ビットの演算命令は全て説明を終了しますので、短いプログラム例で、ちょっとした計算を行ってみたいと思います。

単純な計算で、コンピュータの醍醐味からは程遠いですが、ぜひ実際に走らせてマシン語の楽しさを味わってみてください。

インクリメント命令

/ディクリメント命令

インクリメント命令は、各レジスタ（対）やメモリ上の数値に1を加えるための命令で、主としてくり返し作業（ループ）中で用いられます。

逆に、ディクリメント命令は、各レジスタ（対）やメモリ上の数値から1を減じるための命令で、主にくり返し作業（ループ）で、何回作業を行ったかを調べるカウンタなどとして用いる事が多いようです。

ループのつくり方については、条件ジャンプの時に説明しますが、フローチャートだけを■40図に示しておきます。このフローチャートのように、ループ回数をカウントするループ・カウンタ用のレジスタを制御するのが、ディクリメント命令の最も一般的な使用方法でしょう。

また、インクリメント命令・ディクリメント命令共算術演算命令ですから、フラグに影響を与え、変化したフラグの判断は、後に登場する条件ジャンプによって行います。

なおインクリメント命令、ディクリメント命令のニーモニックは、INC、DECですが、これはINCrement、DECrementの略です。

◎レジスタの内容に1を加える

インクリメント命令

レジスタの内容を1だけ増加する簡単な命令ですが、この命令はかなり頻繁に使用され、無いと大変不便です。

一見して、加算命令で1を加えても同じ様に思えるかも知れませんが、Aレジスタの内容に1を加えるだけならば、直接数値を加える事ができますから、

```
ADD A, 01H
```

でも良いのですが、他のレジスタたとえばBレジスタに1を加えたければ、

```
LD A, B
```


```
ADD A, 01H
```

```
LD B, A
```

の様に一度他のレジスタを使わなければならない、非常に見づらい、プログラムになってしまいます。

レジスタの値に1を加えるためのインクリメント命令は、1バイトのマシン語となり、A、B、C、D、E、H、Lの5個のレジスタに対して有

《図 4 0 図》 ループのフローチャート



効です。

例をあげますと、Aレジスタの内容を1増すためには、

```
INC    A
```

を行い、Hレジスタの内容に3を加えるには、

```
INC    H
```

```
INC    H
```

```
INC    H
```

と、インクリメント命令を続けて三回行なえば良いのです。インクリメント命令の必要性は、N-BASICのプログラム中などに、

```
A = A + 1
```

などが多く使われている事でもわかると思います。

◎指定メモリの内容に1を加える

インクリメント命令

メモリを指定して、そのメモリの内容に1を加えるための命令で、メモリの指定は、HLレジスタ対、IXレジスタ、IYレジスタのいずれかを用います。

アドレス指定にHLレジスタ対を用いた場合には1バイトのマシン語にアセンブルしますが、IX又はIYのインデックス・レジスタでアドレス指定を行う場合には、3バイトのマシン語命令になります。

例として、E000H番地からE004H番地までの内容を全て、1ずつ増加するためのプログラムを次に示しますが、アドレス指定にはIXレジスタを用いました。

```
LD     IX, E000H
```

```
INC    (IX+00H)
```

```
INC    (IX+01H)
```

```
INC    (IX+02H)
```

```
INC    (IX+03H)
```

```
INC    (IX+04H)
```

このプログラム例はインデックス・レジスタを用いると簡単ですが、HLレジスタ対では多少面倒になります。

◎レジスタの内容から1を減じる

ディクリメント命令

各レジスタの内容を-1するための命令で、Z80によって、くり返し（ループ）処理を行う場合には、必ずと言って良いほど用いられる命令ですので、通常のプログラム中には、かなり頻繁に登場する重要な命令です。

例えば、

```
DEC    B
```

を行う事によって、Bレジスタの内容から1を減じる事ができ、同じ様にして、A、B、C、D、E、H、Lの各レジスタの内容から1を減じる事ができます。

又、このディクリメント命令は、全て1バイトのマシン語にアセンブルします。

ディクリメント命令の重要性は、N-BASIC等の、FOR~NEXTループを使う頻度が高い事でもわかると思いますが、もちろん減算命令を用いて1を減じても同じ事です。このように同じ事を行うための命令が用意してあっても、頻繁に使われる命令では、少しでも省メモリで又、見易いプログラムを組むための配慮がされているのです。

◎指定メモリの内容から1を減じる

ディクリメント命令

HLレジスタ対、IXレジスタ、IYレジスタによって指定したメモリの内容から1を減じるための命令で、アドレス指定にHLレジスタ対を使

用した場合は1バイトに、インデックス・レジスタを使用した場合には3バイトになります。

例えば、E 0 0 0 H番地の内容から1を減じる場合には、

```
LD      HL, E 0 0 0 H
DEC     (HL)
```

又は、

```
LD      IX, E 0 0 0 H
DEC     (IX + 0 0 H)
```

のように行います。

プログラム例

以上で、8ビットの算術・論理演算命令を全て説明しましたので、それらの命令を使った応用プログラムを紹介したいと思います。

又、第44図に、8ビット演算命令のニーモニック→マシン語の対応表を掲載しておきますので、御自分のプログラムを組む時の参考にしてください。

第41図のプログラム例を見てください。これは、Aレジスタの内容に1を加えて5倍した後3を減じたものをAレジスタにもどすためのプログラム例です。

$$A \leftarrow (A + 1) \times 5 - 3$$

まず、Aレジスタの内容に1を加えるために、今月説明したインクリメント命令を用いて、

```
INC  A
```

を行います。

次に、Aレジスタの内容を5倍するのですが、そのために、わざわざ乗算のためのサブルーチンを用いるのもたいへんですから、

$$A \times 5 = A \times (4 + 1) = A \times 4 + A$$

のように変形して、Aレジスタの内容を4倍したものに、さらに、4倍する前のAレジスタの内容

《第41図》プログラム1 (実行不可能)

```
INC  A
LD   B, A
ADD  A, A
ADD  A, A
ADD  A, B
SUB  3
```

を加える事によって、5倍しています。

Aレジスタの内容を4倍するためには、加算命令を用いて、Aレジスタの内容を2倍し、その結果をさらに2倍しています。

最後に、

```
SUB  3
```

で、Aレジスタの内容から直接3を減じました。

これで、Aレジスタの内容に、1を加えた後5倍しさらに3を減じたわけですが、計算途中でBレジスタも用いました。

ただし、このプログラムで計算を行う場合、計算過程のどこかで、数値が1バイトを超えて桁あふれを起こした時には、下位1バイトのみが有効となり、桁あふれはその場で即切り捨てられてしまいます。初めの数値をAレジスタに与える時に注意してください。

プログラム例の実行方法

本書をお読みのみなさんでマシン語を勉強中の方は本書以外にも多くの専門書や関係雑誌などを読んでおられる事と思います。

この本だけでも毎章4～5本程度のプログラム例を掲載していますから、それら全ての文献のプログラム例を合わせると、かなりの数になる事でしょう。

マイクロコンピュータを、理解するためには、この様な短いプログラムを、数多く実際に実行させてみる事が重要だと思うのですが、残念ながら

《第42図》プログラム2 (実行可能)

```
LD      A, (E 0 0 0 H)
INC     A
LD      B, A
ADD     A, A
ADD     A, A
ADD     A, B
SUB     3
LD      (E 0 0 0 H), A
JP      5 C 6 6 H
```


全てのプログラム例が即実行できるかと申しますと、そうではないのです。

なぜならば、まず第一に各機種間の互換性の問題があります。Z80と、6800の様に使用されているCPUが異なる場合にはもちろんの事ですが、例えば、TRS-80とMZ-80の様に同じZ80を使用している、ROMやBASICシステム内のサブルーチンを使用していたり、V-RAMのアドレスが各機種間で異なったりするために、同じマシン語のプログラム例が全ての機種で同じ様に実行できるわけでは無いのです。

このような理由から、マシン語を勉強するための文献、資料などを選択する場合には、御自分でお持ちの機種用として発表されているものか、できるだけ機種への依存性が少ないものを選ぶべきでしょう。

第二にこうしたプログラム例全てが実行する事を目的としているわけではありません。この点では、私自身も責任を感じているのですが、誌面の都合や説明のし易さから、全てのプログラム例を、アSEMBルリストやダンプリストを付けた上で掲載するわけにはいかないのです。ニーモニックのみのプログラム例の場合には、読者の皆さんに御自分でアSEMBルしていただかなければなりません。その場合にはアSEMBラ等を用いれば簡単にアSEMBルを行う事ができますが、できれば、ニーモニック→マシン語の対応表をひきながらのハンド・アSEMBルを行う事によって、よりマシン語を覚える事ができると思います。

また、プログラム例の中には実行結果を確認で

きないものも多くあります。なぜなら、マシン語で扱うレジスタの内容を確認したり、レジスタに値を代入したりする事が、できない事が多いのです。マシン語を中心として考えていた、ワンボード・マイコンの頃は、モニタにこのような機能が付属していたものですが、最近のパーソナル・コンピュータは、BASIC中心であり、PC-8001等も例外ではありません。

このような場合には、実行結果をレジスタではなく、ダンプして確認できるメモリ上や、V-RAM上に移して、調べるのが良いでしょう。

本書の第4章で紹介した、レジスタ表示プログラム、“MINI BREAK POINTER”などのユーティリティ・プログラムを利用するものも一つの方法だと思います。

説明だけでは無責任だと思いますので、先程説明した■41図のプログラム例を、PC-8001で実行し、実行結果を確認できる様にしてみましょう。

幸いな事に？ このプログラムは、そのままPC-8001で実行し、結果を調べてみる事ができません。

まず、実行直後にAレジスタに代入するための数値を、どこかのアドレスに入れておいて、ロード命令によって、Aレジスタに代入します。そして、全ての演算が終了した時点で、Aレジスタに入っている結果を、ロード命令で、今度はAレジスタから先程のアドレスに移します。最後は、ジャンプ命令で、

JP 5C66H

《第43図》プログラム2のアSEMBルリスト

アドレス	マシン語	ニーモニック	コメント
D000	3A 00 E0	LD A, (E000H)	Aレジスタに引数を代入する。
D003	3C	INC A	Aレジスタの内容に1を加える。
D004	47	LD B, A	Aレジスタの内容を5倍する。
D005	87	ADD A, A	
D006	87	ADD A, A	
D007	80	ADD A, B	
D008	D6 03	SUB 3	Aレジスタの内容から3を減じる。
D00A	32 00 E0	LD (E000H), A	E000H番地に結果を入れる。
D00D	C3 66 5C	JP 5C66H	マシン語モニタにジャンプする。

の様に、マシン語モニタにジャンプします。

Aレジスタへの引数を与え、結果を収納するのには、E000H番地を用い、結果は、マシン語モニタのDコマンドによって、

DE000, E000_{C_R}

のようにして、調べる事ができます。

以上の変更を行ったプログラムが、第42図のプログラムで、さらにアセンブルしたものが第43図になります。プログラムは、D000H番地に置きましたが、どのアドレスに置いてもモニタのGコマンドで実行できます。

なお、当然の事ですが、E000H番地には、

16進数で引数を与え、結果も16進数で入ります。

例えば、02HをE000H番地に入れてプログラムを実行させると、0CHが結果として得られるはずです。


まとめ

本章では、8ビットのインクリメント命令とデクリメント命令を紹介しました。次章では、いよいよ16ビットの演算命令を行います。後は条件ジャンプさえ理解すれば、かなり楽しい事ができるはずですから、もう少しの間ガンバッテください。

《第44図》8ビット算術論理演算

×	A	B	C	D	E	H	L	(HL)	(IX +d)	(IY +d)	n
ADD A, ×	87	80	81	82	83	84	85	86	DD 86 d	FD 86 d	C6 n
ADC A, ×	8F	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	DD 8E d	FD 8E d	CE n
SUB ×	97	90	91	92	93	94	95	96	DD 96 d	FD 96 d	D6 n
SBC A, ×	9F	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	DD 9E d	FD 9E d	DE n
AND ×	A7	A0	A1	A2	AB	A4	A5	A6	DD A6 d	FD A6 d	E6 n
XOR ×	AF	A8	A9	AA	A3	AC	AD	AE	DD AE d	FD AE d	EE n
OR ×	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	DD B6 d	FD B6 d	F6 n
CP ×	BF	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	DD BE d	FD BE d	FE n
INC ×	3C	04	0C	14	1C	24	2C	34	DD 34 d	FD 34 d	
DEC ×	3D	05	0D	15	1D	25	2D	35	DD 35 d	FD 35 d	

16ビット算術演算命令



16ビット算術演算命令

本章で紹介するのは16ビットのレジスタ間で算術演算を行うための16ビット算術演算命令です。

命令自体は、全て8ビット算術演算命令で説明したものばかりで、それらの16ビット版といったところですから、それほどわかりづらい事もないでしょう。

ただし命令自体は同じでもフラグの変化が8ビット版の算術演算命令とは異なりますので注意しなければなりません。

8ビットの算術演算命令ではほとんどのフラグに影響を与えていましたが、今回の16ビット算術演算命令では比較的影響を受けないフラグが多いのです。特に16ビットのインクリメント命令、デクリメント命令などは全くフラグを変化させません。

これは、8ビットの方が演算後の条件判断をより意識しているのに対して、16ビットの方はメモリ上のデータ扱う場合のポインタなどとして用いている事を第一に考えているためでしょう。

今のところは、条件判断の命令を説明していませんから問題はないと思いますが、条件ジャンプ命令などを頻繁に用いる様になると重要な問題になるでしょう。

私も前に、月刊マイコン誌上の「オセロ大会」に参加すべくオセロ・ゲームの探索ルーチンを制

作中に、16ビットのデクリメント命令後にゼロ・フラグ(Z)が変化すると信じ込んだ条件ジャンプ命令を行ったバグが、どうしてもわからずに制作を中断し、気が付いた時には、制作意欲が無くなっていた経験があります。その頃は、アセンブラなど未だ無く、全てハンド・アSEMBルでしたので、制作意欲はプログラミング上かなり重要な位置を占め、そのプログラムは未完成に終わりましたが、読者の皆さんもこのような事のないように、フラグの変化には気を付けてください。

使い易いアセンブラやデバッキング・ツールなどが出回り、マシン語のプログラムも組み易くはなってきましたが、それでも根本的なアルゴリズムの間違いだけは人間の注意によって防がなければなりません。結局アセンブラが面倒を見てくれるのは、

Syntax error (記述ミス) だけなのです。

◎HLレジスタ対の内容に16ビットのレジスタ(対)の内容を加える命令

8ビットの加算命令では、Aレジスタとレジスタの内容を加えて、結果は必ずAレジスタに収納されましたが、16ビットの加算命令ではAレジスタのかわりに、HLレジスタ対、IXレジスタ、IYレジスタを用いる事ができます。

HLレジスタ対を用いる場合には、HLレジスタ対と、BCレジスタ対、DEレジスタ対、HL

レジスタ対、スタック・ポインタ (SP) の各レジスタの間で和を求める事ができます。

スタック・ポインタ (SP) との間で、加算を行う事ができるのも、16ビットの演算命令がアドレス制御を意識しているためでしょう。この命令はシステム関係のプログラム、特にデバッカなどスタック・ポインタの値を調べる必要がある場合には大へん便利で、

```
LD HL, 0000H
```

```
ADD HL, SP
```

を行う事で、スタック・ポインタ (SP) の内容がHLレジスタ対に移されます。

また、HLレジスタ対の内容を2倍する場合などに

```
ADD HL, HL
```

を用いる事もできます。

いずれにしてもHLレジスタ対は、アドレス指定の中心となるものですから、このレジスタ対を中心として16ビットの演算が行える事によって、80系CPUの弱点であるアドレッシング・モードの貧弱さを十分にカバーしていると思います。

HLレジスタ対を対象とした16ビットの加算命令は1バイト命令ですから省メモリの点からも安心して使える命令と言えるでしょう。

◎IXレジスタの内容に16ビットのレジスタ(対)の内容を加える命令

前述した命令の対象がHLレジスタ対からIXレジスタに移ったものと考えれば良いでしょう。

ただし、マシン語にアセンブルするとHLレジスタ対を対象とする場合より、1バイト目にDDHが付いて、メモリを1バイト多く必要とします。

◎IYレジスタの内容に16ビットのレジスタ(対)の内容を加える命令

命令の対象がIYレジスタに移ったものです。

◎HLレジスタ対から16ビットのレジスタ(対)の内容を減じる命令

HLレジスタ対から他のレジスタ(対)の内容を減じた差をHLレジスタ対に求めるための命令ですが、同時にキャリー・フラグ (CY) も減じてしまいますから、例えばHLレジスタ対からD

Eレジスタ対の内容を減じる場合には、

```
SUB HL, DE
```

ではなく

```
SBC HL, DE
```

となります。

キャリー・フラグ (CY) を含めない普通の減算命令が用意されていないのは、多少不便な点もありますが、キャリー・フラグ (CY) を0にリセットしておいてから、この命令を実行すれば同じ事です。キャリー・フラグ (CY) を0にリセットするためにはいくつかの方法がありますが、本書の第9章でも紹介した8ビット論理演算命令を実行すれば良いので、他に影響を与えない

```
AND A
```

などを行い、キャリー・フラグを0にリセットしてから、SBC命令を実行すれば良いでしょう。

HLレジスタ対から、単にBCレジスタ対の内容を減じるためには、

```
AND A
```

```
SBC HL, BC
```

となります。

以上の例でもわかる様に、16ビットの減算命令というのは、単に16ビットの減算を行うためではなく、もう少し多ビットに渡る減算を行うために用意されているのです。

また、この命令では、HLレジスタ対からBCレジスタ対、DEレジスタ対、HLレジスタ対、スタック・ポインタ (SP) の内容を減じる事ができ、全て2バイト命令となります。

◎16ビットのレジスタ(対)に1を加える命令

16ビットのレジスタ(対)用のインクリメント命令で、指定したレジスタ(対)の値に1を加える事ができます。

実際に使用する場合には、ループ(くり返し)処理中などで、アドレス指定用のレジスタ対をインクリメントして行き、メモリ中のデータを扱う事が多く、ループ処理中でこそ、この命令の本領が発揮できるのではないのでしょうか？

この命令によってインクリメントできる16ビットのレジスタ(対)はBCレジスタ対、DEレジスタ対、HLレジスタ対、スタック・ポインタ(S

P), IXレジスタ, IYレジスタの6組で、例えばHLレジスタ対に1を加えたい場合

INC HL

スタック・ポインタ (SP) に1を加えるには、

INC SP

となります。

もっとも、スタック・ポインタ (SP) をインクリメントする事はあまりないでしょう。

◎16ビットのレジスタ(対)から1を減じる命令

16ビットのレジスタ (対) 用のディクリメント命令で、指定したレジスタ (対) の内容から1を減じる事ができます。

対象となるレジスタなどは全て、インクリメント命令と同じで、ニーモニックは8ビットのディクリメント命令と同じ様に、例えばHLレジスタ対から1を減じる場合には、

DEC HL

と記述します。

16ビット算術演算命令のプログラム例

本章で説明した16ビット算術演算命令の使用例として、32ビットに渡る数値の間で、加算と減算を行うためのプログラムを紹介します。

現在のパーソナル・コンピュータは、PC-8001も含めて、ほとんどが8ビット並列処理のCPUを用いています。それに対して、一般的な汎用コンピュータでは32ビットの数値を並列に処理できるようになっており、PC-8001のマシン語でも32ビットの演算に挑戦してみようと思い、この例題を考えました。

32ビットとは言っても恐れる事は無く、Z80の16ビット算術演算命令を用いれば二度で計算できます。8ビットの算術演算命令で16ビットの演算を行うのと、理論的には同じ事です。

実際には、E000H~E003H番地と、E004H~E007H番地に、それぞれ32ビットに渡る数値を入れてプログラムを実行させると、両者の和がE008H~E00BH番地に、差がE00CH~E00FH番地に収納されるように

しました。

また、それぞれの数値は80系CPUによる演算の行い易さを考えてメモリの上位(数の多い方)から下位に向かって入れて行きます。

例をあげますと、

87654321H + 12345678H = 99999999H

87654321H - 12345678H = 7530E C A 9 H

を求めるためには、メモリ上には、

E000: 21 43 65 87

E004: 78 56 34 12

のようにセットして、プログラムを実行すると、

E008: 99 99 99 99

E00C: A9 EC 30 75

のように、演算結果を得る事ができます。

人間から見るとかなりわかりにくい順番なのですがCPUにしてみれば、このならべ方が一番処理し易いのです。もちろんプログラム中でならべかえる事もできますが、プログラムが長くならないように、ここではがまんしましょう。もっとも、良く考えてみると、メモリの上位に、数値の上位バイトを対応させる、80系CPUの方が本当は正しいのかもしれないね？

16ビット算術演算命令が

よく理解できない方は

第8章へあともとどり



プログラム例の説明

《第45図》 16ビット算術演算

(ニーモニック→レジスタ対照表)

×	BC	DE	HL	SP	IX	IY
ADD HL, ×	0 9	1 9	2 9	3 9		
ADD IX, ×	DD 0 9	DD 1 9		DD 3 9	DD 2 9	
ADD IY, ×	FD 0 9	FD 1 9		FD 3 9		FD 2 9
ADC HL, ×	ED 4 2	ED 5 A	ED 6 A	ED 7 A		
SBC HL, ×	ED 4 2	ED 5 2	ED 6 2	ED 7 2		
INC ×	0 3	1 3	2 3	3 3	DD 2 3	FD 2 3
DEC ×	0 B	1 B	2 B	3 B	DD 2 B	FD 2 B

プログラムのアドレスは、D 0 0 0 H～D 0 3 2 H 番地です。実行する場合には、プログラム・リストのオブジェクト部分を打ち込んでくだされば、マシン語モニタの G (ジャンプ) コマンドで走らせる事ができます。当然ですが演算は一瞬で終わり、モニタにもどりますから、D (ダンプ) コマンドなどを用いて、E 0 0 8 H 番地以降の演算結果を知ることになります。

プログラムは、まず大きく、加算を行って和を求める部分と、減算によって差を求める部分に分ける事ができ、さらにそれぞれを、16ビットずつに分けて計算しています。

加算、減算共に、まず下位16ビットを普通に計算し、次に上位16ビットをキャリー・フラグ (C

《第46図》 16ビット算術演算命令プログラム例

アドレス	オブジェクト	ニーモニック	コメント
D 0 0 0	2 A 0 0 E 0	LD HL, (E 0 0 0 H)	下位16ビットを加算 32ビットの 加算を行って和を求める
D 0 0 3	ED 5 B 0 4 E 0	LD DE, (E 0 0 4 H)	
D 0 0 7	1 9	ADD HL, DE	
D 0 0 8	2 2 0 8 E 0	LD (E 0 0 8 H), HL	
D 0 0 B	2 A 0 2 E 0	LD HL, (E 0 0 2 H)	上位16ビットを加算
D 0 0 E	ED 5 B 0 6 E 0	LD DE, (E 0 0 6 H)	
D 0 1 2	ED 5 A	ADC HL, DE	
D 0 1 4	2 2 0 A E 0	LD (E 0 0 A H), HL	
D 0 1 7	2 A 0 0 E 0	LD HL, (E 0 0 0 H)	下位16ビットを減算 32ビットの 減算を行って差を求める
D 0 1 A	ED 5 B 0 4 E 0	LD DE, (E 0 0 4 H)	
D 0 1 E	A 7	AND A	
D 0 1 F	ED 5 2	SBC HL, DE	
D 0 2 1	2 2 0 C E 0	LD (E 0 0 C H), HL	
D 0 2 4	2 A 0 2 E 0	LD HL, (E 0 0 2 H)	上位16ビットを減算
D 0 2 7	ED 5 B 0 6 E 0	LD DE, (E 0 0 6 H)	
D 0 2 B	ED 5 2	SBC HL, DE	
D 0 2 D	2 2 0 E E 0	LD (E 0 0 E H), HL	
D 0 3 0	C 3 6 6 5 C	JP 5 C 6 6 H	マシン語モニタにジャンプする

Y) を含めた演算命令で計算しており、常にHLレジスタ対とDEレジスタ対に数値を持ってきては、両者の間で演算命令を行い、結果をメモリ上に収納しています。ただ、先程述べた様にキャリー・フラグ(CY)を含めない普通の16ビット減算命令はありませんので、関係のない論理演算命令

AND A

を行って、キャリー・フラグ(CY)を0にリセットしておいてから、キャリー・フラグ(CY)を含む

SBC HL, DE

を用いて、かわりにしました。

演算が終了すると、

JP 5C66H

で、マシン語モニタにジャンプします。

以上のように、非常に単純なプログラム例です


から理解しづらい部分もないでしょう。又、このプログラム例では、インクリメント命令やデクリメント命令を使いませんでした。それらの命令は今後続々と使用しますので楽しみにしてください。

まとめ


16ビット算術演算命令は、重要な命令の割に説明する事項が少なかったのも、多少もの足りなさを感じた皆さんもいらっしゃる事でしょう。

次の章では、いよいよ条件ジャンプ命令の登場です。これで少しは、複雑なプログラム例が出せるのではないかと、私自身も期待しています。

16ビットロード命令 算術演算命令に活躍するレジスタ群



ジャンプ命令



8ビット算術・論理演算命令補足

第8章から第10章にわたり8ビットの算術・論理演算命令を紹介しましたが一つ重要な命令を忘れていました。

条件ジャンプを行う前にぜひ、知っておいて欲しい命令ですから、ここで説明しておきましょう。

◎Aレジスタとレジスタの

内容を比較する命令

ところで、マシン語で、数値を比較するには、どうすれば良いのでしょうか？ 普通に考えた場合には、減算命令を行った直後に、フラグの変化を調べれば良いのです。例えばAレジスタとBレジスタの内容を比較するためには、

```
SUB B
```

を行う事になりますが、これではAレジスタに差が入ってしまい、困る場合が生じます。そこで、他のレジスタを、Aレジスタの一時退避用に使って、

```
LD C, A
```

```
SUB B
```

```
LD A, C
```

の様に、Aレジスタの内容をもとにもどしておかなければなりません。そこで、差を求めない減算命令が必要になってくるのですが、それが比較命令です。

上記の様にAレジスタとBレジスタの内容を比

較したいのであれば、

```
CP B
```

となります。CPは、ComPareの略で、この命令実行後には、どのレジスタも変化しないのですが、例外的に、フラグのみが、減算命令を行ったのと同じ様に变化するのです。つまり、AレジスタとBレジスタの内容が等しければ、ゼロ・フラグ(Z)が1にセットされ、Hレジスタの内容の方が大きければ、キャリー・フラグ(CY)が1にセットされる事になります。

◎Aレジスタと直接与える数値を比較する命令

Aレジスタと数値を比較する命令で、比較命令は、この形で使われる事が多いようです。

例えば、Aレジスタの内容が、“●”のキャラクター・コードかどうかを調べるためには、

```
CP ECH
```

を行い、ゼロ・フラグが1にセットされれば“●”である事がわかります。

アセンブルする場合には、2バイト目に比較する数値を直接割り当てます。

◎Aレジスタと指定メモリの内容を比較する命令

Aレジスタと、メモリ上の数値を順序よく比較して行く場合などに用いる命令で、メモリのアドレス指定にはおなじみの、HLレジスタ対、IXレジスタ、IYレジスタを使う事ができます。

簡単な命令ですが、使用例として、Aレジスタ

とE000H番地の内容を比較する方法をあげておきます。

```
LD    HL, E000H
CP    (HL)
```

比較結果は当然フラグの変化となって表われます。

ジャンプ命令

これから紹介する、Z80の命令は、ジャンプ命令です。

無条件ジャンプ命令は、N-BASICでは、
GOTO <行番号>

にあたりますが、条件ジャンプ命令は、

```
IF <条件式> THEN <行番号>
(GOTO)
```

にあたります。両者共に大変重要な命令です。

また、ジャンプ命令には、ジャンプ先のアドレスを、絶対的なアドレスで指定する絶対ジャンプ命令と、相対的に指定する相対ジャンプ命令がありますが、本章では、絶対ジャンプ命令を中心に説明を行い、相対ジャンプ命令をアセンブルする場合のアドレス計算については、次の章に説明を延ばしたいと思います。

絶対ジャンプ命令のニーモニックは、

```
JP (JumP)
```

の後に、オペランドを置きますが、相対ジャンプ命令では、

```
JR (Jump Relative)
```

となりますので、覚えておいてください。

◎無条件にジャンプを行う無条件ジャンプ命令

無条件ジャンプ命令とは、普通のジャンプ命令のことで、今までにもプログラム例の最後で、

```
JP 5C66H
```

として使ってきました。

この例では、5C66H番地、つまりPC-8001のROM内に有る、マシン語モニタの開始アドレスにジャンプさせていますが、

```
JP 0081H
```

を行えば、N-BASICにもどす事ができます。

ところで、皆さんはジャンプ命令を実行する場

合にCPUがどのような動作を行うか想像がつかますか？ 何か複雑な作業を行っているかの様に思えますが実に簡単、プログラム・カウンタ(PC)に、ジャンプ先のアドレスを代入しているだけなのです。

ですから、マシン語のジャンプ命令は、BASICなどのGOTO文と異なり、いくら多用しても実行速度にはほとんど影響を与えません。プログラムが見つらなくなる事さえ気にしなければ、安心してジャンプ命令を使用する事ができます。

マシン語にアセンブルする場合には、3バイト命令となり、1バイト目はC3で、2バイト目、3バイト目には、ジャンプ先のアドレスを上位、下位8ビットごとに分けて割りあてます。先程の、

```
JP 5C66H
```

であれば、

```
C3・66・5C
```

と、アセンブルしてください。

また、無条件ジャンプ命令は、相対ジャンプ命令を用いる事もできます。

◎ゼロ・フラグ(Z)が0の時にジャンプする命令

ジャンプ命令の中では、最も多く用いられる命令でしょう。一定回数のくり返し(ループ)処理を行う場合にはほとんどの場合に、このジャンプ命令を用いる事になります。

ところで読者の皆さんは、ループ処理について御存知でしょうか？ マイコン用語を見なれている方や、BASICなどの言語によるプログラミングの経験がある方は別として一般にはあまり使われない言葉ではないでしょうか？

第5章では、ロード命令だけを使って、直接ビデオ・ラムにキャラクタ・コードを送り込み、短いメッセージを、CRT画面上に表示させてみましたが、もしゲームの説明などで、1000~2000文字程度のメッセージを何種類も表示しなければならない場合には、どうすれば良いでしょうか？

第5章と同じ様な方式で、全ての文字をアドレスを指定しながら、V-RAMに送っていたのでは、長大なメッセージを表示するプログラムを組むために、32KバイトのRAM空間も、プログ

ラマの気力も尽きてしまう事は確実です。

そこで、同じような単純作業を、数回くり返すために、プログラムの流れを輪の様にすることが必要となりますが、これをループ処理と言います(第47図)。

しかも、永久的に同じ作業をくり返すことは、まずありませんから、一定回数だけくり返した後は、輪の中からぬけ出す必要があります(第48図)。

この、一定回数行うくり返し処理を、条件ジャンプ命令を用いて表わしてみましよう。合わせて、N BASICのプログラムも掲載しておきますので、両者を比較してみてください(第49図)。

この例では、くり返し(ループ)回数を5回にしてあり、又、回数を数えるためのカウンタとして、Aレジスタを用いています。

Aレジスタの初期値は5ですが、

DEC A


を行うたびに1ずつ減少して行き、5回めには、0になるために、ゼロ・フラグ(Z)が1にセットされて、LOOPの部分に、ジャンプしなくなります。

ここで使われている、

JP NZ, LOOP

という命令が、ゼロ・フラグ(Z)が0の時にジャンプを行う条件ジャンプ命令で、NZは、No

《第47図》無条件ジャンプによるループ処理



t Zeroの略です。

LOOPと言うのは、第1章で述べた、ラベル(LABEL)と呼ばれているもので、実際にプログラムを実行させる場合には、アドレスが入るのですが、コーディングする(プログラムを書く)段階では、分かり易いように、英文字と数字などの組み合わせを書いておくものです。

また、この命令もJPをJRにかえて相対ジャンプ命令を使用する事ができます。

◎ゼロ・フラグ(Z)が1の時にジャンプする命令

ゼロ・フラグ(Z)の内容が1にセットされている場合に、ジャンプを行う命令です。ニーモニックでは、

JP Z, ADR


のようになります。ADRの部分は、実際にはジャンプ先のアドレスを入れます。

先程行った、第49図の5回のくり返し(ループ)作業を今度は、今説明している命令を用いて表わしますので、両者を比較してください(第50図)。

また、この命令は、相対ジャンプ命令を使用する事ができます。

《第48図》条件ジャンプによる

一定回数のループ処理



《第49図》 5回のくり返し作業 (NZを使用)

```

LD    A, 05H    10  LET A=5
LOOP: 作業      20
      30
      40  A=A-1: IF A=0 THEN Z=1 ELSE Z=0
      50  IF Z=0 THEN 20
      60  END
      JP 5C66H

```

◎キャリー・フラグ(CY)が0の時に

ジャンプする命令

キャリー・フラグ (CY) が0にリセットされている場合にジャンプを行う命令で、

JP NC, ADR

と書きます。NCは、Not Carryの略で、ADRは、何度も述べた様に、ラベルです。

この命令による、5回のくり返し (ループ) 作業を示します (第51図)。

ゼロ・フラグ (Z) を用いて、ループ終了の判断を行っていた場合には、Aレジスタの内容が、

5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0

と変化していたのに対して、キャリーフラグ (CY) を用いた場合には、

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5

と、増加して行き、5になった時点の、

CP 05H

で、キャリー・フラグ (CY) が0にリセットされてループからぬけ出す点に着目してください。

キャリー・フラグ (CY) はこのように、桁下りが生じている場合には、1にセットされていますが、そうでない場合には、0にリセットされます。

また、この命令は、相対ジャンプ命令を使用する事ができます。

◎キャリー・フラグ(CY)が1の時に

ジャンプする命令

キャリー・フラグ (CY) が1にセットされている場合にジャンプする命令で、

《第50図》 5回のくり返し作業 (Zを使用)

```

LD    A, 05H    10  LET A=5
LOOP: 作業      20
      30
      40  A=A-1: IF A=0 THEN Z=1 ELSE Z=0
      50  IF Z=1 THEN END
      60  GOTO 20
      JP LOOP

```

《第51図》 5回のくり返し作業 (NCを使用)

```

LD    A, 00H    10  LET A=0
LOOP: 作業      20
      30
      40  A=A+1
      50  IF A-5<0 THEN CY=1 ELSE CY=0
      60  IF CY=0 THEN END
      70  GOTO 20
      JP LOOP

```


《第52図》 5回のくり返し作業 (Cを使用)

	LD	A, 00H	10	LET	A=0
LOOP:		作業	20		作業
			30		
	INC	A	40	A=A+1	
	CP	05H	50	IF A-5<0 THEN CY=1 ELSE CY=0	
	JP	C, LOOP	60	IF CY=1 THEN 20	
	JP	5C66H	70	END	

JP C, ADR

などと書きます。

同様に、5回のくり返し(ループ)作業を行うためのプログラムをあげておきますから、他のものと比較しておいてください(第52図)。

この命令までは全て相対ジャンプを使用できます。

◎サイン・フラグ(S)が0の時に

ジャンプする命令

サイン・フラグ(S)の内容が0の時、つまり直前に行った演算(フラグを変化させる)命令の実行結果が正(プラス)になった場合にジャンプする命令だと思って良いでしょう。

ニーモニックは、PlusのPを取って、

JP P, ADR

と、なります。

この命令は、キャリー・フラグ(CY)による条件ジャンプ命令で代用できる事が比較的多いので、相対ジャンプ命令は用意されていません。

◎サイン・フラグ(S)が1の時に

ジャンプする命令

サイン・フラグ(S)の内容が1の時、つまり直前に行った演算(フラグを変化させる)命令の実行結果が負(マイナス)になった場合にジャンプする命令だと思って良いでしょう。

ニーモニックは、MinusのMを取って、

JP M, ADR

と、なります。

◎パリティ/オーバーフロー・フラグ

(P/V)が0の時にジャンプする命令

パリティ/オーバーフロー・フラグ(P/V)が

0の時にジャンプする命令で、それがパリティ奇数か、オーバーフローによるものなのかは、直前に行った演算命令の種類によって決定されます。

ニーモニックは、Parity Odd(パリティ奇数)の略で、

JP PO, ADR

と、なりますが、ほとんど使われない命令でしょう。

◎パリティ/オーバーフロー・フラグ

(P/V)が1の時にジャンプする命令

パリティ/オーバーフロー・フラグ(P/V)が1の時にジャンプする命令で、それが、パリティ偶数か、オーバーフローしない事によるものなのかは、直前に行った演算命令の種類によって決定されます。

ニーモニックは、Parity Even(パリティ偶数)の略で、

JP PE, ADR


と、なりますが、ほとんど使われない命令でしょう。

絶対ジャンプ命令

JP



相対ジャンプ命令



相対ジャンプ命令の 利用価値

Z-80 CPUには、8080 CPUのころから用いられてきた絶対ジャンプ命令が数多く用意されています。それらの命令は、マシン語命令の3バイトで成り立ち、2バイト目と3バイト目でジャンプ先アドレスを指定するのですから、使い方も大へん簡単で解り易い命令と言えましょう。

ところが、使い易さの反面、絶対ジャンプ命令ならではの欠点も存在するのです。

今、ある番地からに割り当てられている、マシン語のプログラムが用意されているとします。このプログラムを別のアドレス用に変換する事を、「リロケート」と言いますが、この、リロケートを行わなければならない機会は比較的多いのです。

例えば、Disk-BASICを用いているためにメモリの上方が使えない場合、同時に使いたいプログラムとアドレスが重なっている場合や他機種用のプログラムを別の機種に移植する場合など、リロケートする機会を上げれば、きりが無いほどです。

簡単なプログラムであれば、リロケートを行うためのプログラム、リロケータを用いる事によって比較的楽にリロケートを行う事ができますが、これを手作業で行うのは大へんです。

そこで、どこのアドレスに置いても実行する事のできる、リロケータブルなプログラムを組め

ば良いのですが、その時の障害になっているのが、絶対ジャンプ命令なのです。

御存知の様に絶対ジャンプ命令は、

「××××番地にジャンプする」

という様に、ジャンプ先のアドレスを絶対的に指定しなければなりませんから、リロケータブルなプログラムを組むには、絶対ジャンプ命令を用いる事はできません。

ところが、よほど短いテスト・プログラムなどを除いて、ジャンプ命令を使わない事は、有り得ませんから、

「××番地前にジャンプする」

「××番地後にジャンプする」

の様に、ジャンプ先のアドレスを相対的に指定する必要があります、相対ジャンプ命令を使用する価値が有るのです。

また、相対ジャンプ命令は全て2バイトの命令で、

1バイト目が命令コード

2バイト目がジャンプ先アドレスの指定用となっていますので、常に3バイトを使用する絶対ジャンプ命令に比較して省メモリ性にすぐれています。

以上の様に、使い勝手では、絶対ジャンプ命令の方が良いのですが、リロケータブルなプログラムを組める事と、省メモリのために、相対ジャンプ命令が使用されるのです。

相対ジャンプ命令の アドレス指定

前述した様に相対ジャンプ命令では、1バイトでジャンプ先のアドレスを指定します。

絶対ジャンプ命令では、2～3バイト目の内容がジャンプ先のアドレスとして直接、プログラム・カウンタ（PC）に入れられたため、ジャンプを行いました。相対ジャンプ命令では、2バイト目の内容が、符号付きの数値として、プログラム・カウンタ（PC）に加えられる事によって、ジャンプが実行されるのです。


本書の第8章にも表を掲載したように、1バイトでは、-128～+127までの数値しか表わす事ができませんから、当然ジャンプ先には制限があります。この範囲を越えてジャンプを行いたい時には、絶対ジャンプ命令を使用するか、途中に中継点をつかったプログラムを構成する事が必要です。

さて、相対ジャンプを使う上で一番問題になるのが、2バイト目で指定するためのジャンプ先アドレスを計算する方法でしょう。

ほとんどの解説書では、計算によって、求める事を勧めている様ですが、私が勧めるのは、1バイトずつ数えて行くという、非常に原始的な方法です。

J **P** E 000H 絶対ジャンプ

J **R** E 000H 相対ジャンプ



ハンド・アセンブルするのは、ほとんどが相対ジャンプ命令を、余り多くは使っていない短いプログラムですから、1バイトずつ数えていっても、たかが知れています。最高でも、128バイト数えるだけです。計算している間に数えた方が早いと思います。

その際に注意しなければならないのは、全くジャンプを行わない時に、00Hを与える事で、自分自身のアドレスにジャンプするには、FEHとなります。

相対ジャンプの使える ジャンプ命令

前章で紹介した絶対ジャンプ命令のほとんどに、同じ用途に用いるための相対ジャンプ命令が用意されており、それぞれのニーモニックの、

JP

を

JR

に変える事で、相対ジャンプ命令である事を表わす事ができます。

例えば、絶対ジャンプ命令の、

JP ADDRESS

は、

JR ADDRESS

となります。この

JR

は、

Jump Relative

の略で、文字どおり

相対ジャンプ

の事です。

それではここで、相対ジャンプ命令を全て紹介しましょう。ただし、ジャンプ先は

ADDRESS

とし、特殊な命令は後で説明するために省いておきます。

JR ADDRESS

JR Z, ADDRESS

JR NZ, ADDRESS

JR C, ADDRESS

J R NC, ADDRESS

以上です。

特殊なジャンプ命令

今まで説明したジャンプ命令とは少し変わったジャンプ命令を、2種類ほど紹介しましょう。

両者共、特殊な命令で、別の命令を使っても代用する事ができるのですが、知っているると非常に役立つ命令ですから、それぞれにプログラム例をあげておきました。

BASICには無い、マシン語独特の感覚を持った命令です。

◎ジャンプ先のアドレスを

16ビットのレジスタ（対）で指定する命令

通常のジャンプ命令では、命令の2～3バイト目でジャンプ先のアドレスを指定するのですが、この命令ではレジスタ（対）の値がジャンプ先のアドレスを示します。

ほとんどのジャンプ命令は、ジャンプ先が常に一定ですが、例えば、BASICの

ON～GOTO～

のように、演算結果やキー入力などによってジャンプ先を変えて行く場合には、レジスタ（対）の値でアドレス指定を行う事が必要になります。

アドレス指定には、

HLレジスタ対

IXレジスタ

IYレジスタ

を用いる事ができ、それぞれのニーモニックは、

J P (HL)

J P (IX)

J P (IY)

と書きます。

それでは、演算命令の復習もかねて、HLレジスタ対の値による条件分岐を行ってみましょう。プログラム例では、HLレジスタ対の値による計算型ジャンプを行ってみました。

■53図に、HLレジスタ対の値とジャンプ先アドレスの対応と、実際のプログラム例を示します。

HLレジスタ対の内容を16倍（10H倍）して、E000Hを加えた後に、

J P (HL)

を行っているだけですが、この命令の最も基本的な使い方だけは、わかっていただけたと思います。

この命令を使わない場合は、同じ事を行うのに、プログラム自身を書き換えたり、スタックを巧みに利用しなければならず、大へん見づらいプログラムになるのですが、この命令を使用することによって、かなりプログラミングが楽になっています。

参考のために、スタックを利用した同じプログラムをあげておきます。まだ



RET（サブルーチン・リターン）

を説明していないのですが興味のある方は、ながめてみてください。

《53図》 計算型ジャンプ

HLレジスタの内容	ジャンプ先アドレス	実際のプログラム例	RET命令を使用したプログラム例
0000H	E000H	ADD HL, HL	ADD HL, HL
0001H	E010H	ADD HL, HL	ADD HL, HL
0002H	E020H	ADD HL, HL	ADD HL, HL
0003H	E030H	ADD HL, HL	ADD HL, HL
0004H	E040H	LD DE, E000H	LD DE, E000H
0005H	E050H	ADD HL, DE	ADD HL, DE
		J P (HL)	PUSH HL
			RET

《第54図》 5回のループ処理(DJNZ命令について)



◎Bレジスタから1を減じゼロ・フラグ(Z)が
0の時に相対ジャンプを行う命令

ループ処理を効率良く行うために、

```
DEC    B
```

と、

```
JR     NZ, ADDRESS
```

を組み合わせた、非常にめずらしい命令で、このタイプの命令が用意されているのは、8ビットではZ80ぐらいでしょう。

ニーモニックは、

```
DJNZ  ADDRESS
```

となり、これは、

Decrement and Jump on Not Zero

の略でしょう。

なお、この命令のディクリメントの対象となるのはBレジスタのみで、又、ジャンプ先のアドレスは通常の相対ジャンプ命令と同じ様に、2バイト目で指定を行います。1バイト目は、10Hです。

参考のため、**図54**に5回のループ処理を行う例をあげておきます。

まとめ

本章では、相対ジャンプ命令を中心に説明しましたが実際に初心者の方が、ジャンプ命令を使用する場合には、前章にて紹介した普通の絶対ジャンプ命令で十分だと思います。かなり簡潔に説明したため、多少わかりにくかったかも知れませんが、本書を読み終えた時点でもう一度読み直してくだされば良いと思います。

BASICケンちゃん

ホップ

お1ブロック



ステップ

お2ブロック

お3ブロック



ジャンプ

お4ブロック

お5ブロック

6本のプログラム例

前章までにジャンプ命令を説明し終えて一応の区切りがついた所で、本章では、

プログラム例特集

という事で、第2ブロックのまとめを行い、各命令紹介のつづきは第3ブロックで行います。

プログラム例は、

EXAMPLE 0～EXAMPLE 5

の6本を紹介しますが、EXAMPLE 0から少しずつ発展させて、最も複雑なものが、EXAMPLE 5となっています。最も複雑今まで説明し終えた数少ない命令のみで組んでありますから、容易に理解できるプログラムばかりでしょう。

また、各プログラムには簡単にですが説明を加えておきましたので、プログラム・リストと共に御一読ください。きっとアセンブラ・プログラミングの容易さに気付き、御自分のプログラムを組んでみたくなる事でしょう。

命令各々の意味がわかって、アルゴリズムが組み立てられなくては意味がありません。

早速、6本のプログラムを順に見て行きましょう。

EXAMPLE 0

簡単なもので、今までにも何度か登場して来ましたが、非常に短いプログラムですが、ここでは、アセンブラで打ち出したアセンブル・リストの見た方を練習する意味で、もう一度説明しておきま

よう。

リスト中で、セミコロン「;」が付いている後は、全て、コメントで、実際のプログラムとは一切関係ありません。BASICのREM文か「'」だと思えば良いわけです。中にはリストを見易くするために、セミコロン「;」だけの行もあります。

また、各々のプログラムの最初に必ず置いてある「ORG」によって、プログラムを、どのアドレスからにアセンブルするかを決定します。

例えば、

```
ORG 0A000H
```

と書いて有れば、オブジェクト・プログラムは、A000H番地から、生成されるわけです。

アセンブラでは、ジャンプ先のアドレスにラベルを付けられるかわりに、16進数の頭が英文字で始まる場合には、全て、「0」を付けて、ラベルでない事を宣言しなければなりません。だから先の「A000H」も「0A000H」と、余分な「0」を付けてあるのです。

また、アポストロフィー「'」で、キャラクタを囲えば、アセンブルする際に、自動的にそのキャラクタのキャラクタ・コードに変換されます。例えば、

```
LD A, '●'
```

と、

```
LD A, 0ECH
```

とは、同じ事で、両者とも、Aレジスタに、EC

《EXAMPLE 0》

```

; *****
; *** EXAMPLE 0 ***
; *****
;
;          ORG    0A000H
;
A000 3EEC          LD    A, "●"          ; 100 A=ASC("●")
A002 2100F3        LD    HL, 0F300H      ; 110 HL=&HF300
A005 77            LD    (HL), A         ; 120 POKE HL, A
A006 C3665C        JP    5C66H          ; 130 END

```

《EXAMPLE 1》

```

; *****
; *** EXAMPLE 1 ***
; *****
;
;          ORG    0A000H
;
A000 3EEC          LD    A, "●"          ; 100 A=ASC("●")
A002 2100F3        LD    HL, 0F300H      ; 110 HL=&HF300
A005 0650          LD    B, 80           ; 120 B=80
A007 77            LD    (HL), A         ; 130 POKE HL, A
A008 23            INC    HL             ; 140 HL=HL+1
A009 05            DEC    B             ; 150 B=B-1: Z= (B=0)
A00A C207A0        JP    NZ, L1         ; 160 IF NOT Z THEN 130
A00D C3665C        JP    5C66H          ; 170 END

```

Hを入れる事を意味します。アセンブラによっては、アポストロフィー「'」のかわりに、ダブル・クォーテーション・マーク「"」を用いて、

```
LD    A, "●"
```

と、表現するものもあります。

他に、アセンブラ特有の表現で利用頻度の高いものとしては、「EQU」が有りますが、ここでは使用をさけました。

さらに、プログラム全てにコメントとして、同じ事をN-BASICで行う際のプログラム・リストを入れておきました。最近この方法が流行しているようですが、マシン語のレジスタとBASICの変数の違いをしっかりと理解した上で比較するのであれば、たいへん解り易い方法と言えます。実際にコメント中のプログラム・リストを、N-BASICから打ち込めば、全て、マシン語と同じ動作を行います。もちろん実行速度は、マシン語とは問題に無らないぐらい違いますから、BASICのプログラムでゆっくり実行させ、マシン語の方が正常に動いているかを確認する事もできます。

以上、アセンブル・リストについて簡単に説明しましたが、とにかく良いアセンブラを使ってみる事です。もっとも、マシン語より使い方の解りにくいアセンブラも多いですから、アセンブラ購入時の選択には十分に気をつけてください。


さて、EXAMPLE 0ですが、別に説明する程のプログラムでは無いでしょう。結果としては、F300H番地にECHを入れるため、CRT画面の左上端に「●」が表示されるはずですが。

EXAMPLE 1

画面の最上段1列に、80個の「●」を表示するプログラムで、ループ処理の最も簡単な例ではないでしょうか？ このプログラムでも、ビデオ・ラム(V-RAM)に直接、キャラクタ・コードを入れていきますから、40字モードの時には、1個おきに40個の「●」が表示されることになります。

アドレス指定にはHLレジスタ対を、ループ回数のカウンタにはBレジスタを使っているため、

《第55図》EXAMPLE 0 フローチャート



Hレジスタ対の値は、インクリメント命令によって、

F300H → F301H → … → F34FH
と増加し、逆にBレジスタの値はデクリメント命令で、

80 → 79 → 78 → … → 1 → 0

と、減少して行き、Bレジスタの値が0になった時点でループ中からぬけ出て、PC=8001のマシン語モニタへジャンプするようになっています。

この、Bレジスタのデクリメントとジャンプ命令を合わせて「DJNZ」1命令で代用する事も出来ますが、ここでは解り易いように全て絶対ジャンプ命令を使いました。

EXAMPLE 2

このプログラムも、EXAMPLE 1と同じ様にループ処理の使用例ですが、横ではなく、画面の最左列に縦に25個の「●」を表示するためのものです。

プログラムの構成自体は、前のものとほとんど変わっていないのですが、ループ回数のカウントにはCレジスタを用いました。

また、横に並べる場合にはメモリ指定に使っているHLレジスタ対の値を、インクリメント命令によって1ずつ増して行けば良かったのですが、縦の場合には画面80文字分にアトリビュート・エリア40バイト分を加えた120バイト分HLレジスタに加えて行かなければなりません。

そこで、DEレジスタ対にあらかじめ120を入れておいて、1ループごとに、16ビット加算命令を用いて、HLレジスタ対にDEレジスタ対の値を加えているのが、

ADD HL, DE


です。ループ処理からは、Cレジスタが0になった25回目にぬけ出ています。

《EXAMPLE 2》


```

; *****
; *** EXAMPLE 2 ***
; *****
;
;          ORG  0A000H
;
A000 3EEC      LD  A, ●          ; 100 A=ASC ("●")
A002 2100F3    LD  HL, &HF300H   ; 110 HL=&HF300
A005 117800    LD  DE, 120       ; 120 DE=120
A008 0E19      LD  C, 25         ; 130 C=25
A00A 77        L2: LD  (HL), A    ; 140 POKE HL, A
A00B 19        ADD HL, DE        ; 150 HL=HL+DE
A00C 0D        DEC C            ; 160 C=C-1: Z= (C=0)
A00D C20AA0    JP  NZ, L2        ; 170 IF NOT Z THEN 140
A010 C3665C    JP  5C66H        ; 180 END
    
```


《第56図》 EXAMPLE 1 フローチャート



《第57図》 EXAMPLE 2 フローチャート




《EXAMPLE 3》

```

; *****
; *** EXAMPLE 3 ***
; *****
;
; ORG 0A000H
;
A000 3EEC          LD  A, '●'          ; 100 A=ASC ("●")
A002 2100F3        LD  HL, 0F300H       ; 110 HL=&HF300
A005 112800        LD  DE, 40          ; 120 DE=40
A008 0E19          LD  C, 25           ; 130 C=25
A00A 0650          LD  B, 80           ; 140 B=80
A00C 77            LD  (HL), A          ; 150 POKE HL, A
A00D 23            INC  HL              ; 160 HL=HL+1
A00E 05            DEC  B               ; 170 B=B-1: Z= (B=0)
A00F C20CA0        JP  NZ, L4          ; 180 IF NOT Z THEN 150
A012 19            ADD  HL, DE          ; 190 HL=HL+DE
A013 0D            DEC  C               ; 200 C=C-1: Z= (C=0)
A014 C20AA0        JP  NZ, L3          ; 210 IF NOT Z THEN 140
A017 C3665C        JP  5C66H           ; 220 END

```


《第58図》EXAMPLE 3 フローチャート



EXAMPLE 3

EXAMPLE 1と2ではどちらも1回ずつのループ処理を行っていましたが、両者を組み合わせたものが、EXAMPLE 3となっています。

フローチャートを見ていただいてもわかるようにループが2重になっていますが、これを、ループのネスティングと言い、場合によっては3重4重以上のネスティングを行う事もあります。

プログラムを実行すると、一瞬でCRT画面中が、「●」で埋まりますが、実際には、最上段の左端から右端へ80個の「●」を入れて行き、それを最下段までの25行分くり返す事によって画面中を埋めています。コメントとして入っている、N-BASICのプログラムを実行すれば、画面が埋められて行く状態がゆっくりとシミュレートされて良くわかると思います。

1行分80個の表示を終えた時点で、メモリ指定用のHLレジスタ対に40を加えています。これは、各行40バイトのアトリビュート・エリアをスキップするため、PC-8001独特の手法です。アトリビュート方式はこの様な場合には手間がかかりますね。

EXAMPLE 4

「●」ばかりを表示させていても面白く無いので、今度は表示するキャラクタを変化させてみました。EXAMPLE 3までのプログラムでも全て、Aレジスタに「●」のキャラクタ・コードであるECHを入れておき、HLレジスタ対の指すアドレスにAレジスタの値を移すという、2段がまえて、ビデオ・ラム(V-RAM)にキャラクタ・コードを送り込んでいますから、Aレジスタの値を変化させる事によって、簡単に、表示するキャラクタを変える事ができるのです。

Aレジスタの値は最小のループごとに、インクリメント命令で1ずつ増して行きます。ここで注意しなければならないのが、レジスタと変数の違いで、レジスタの場合にはFFH(255)を越

《EXAMPLE 4》

```

; *****
; *** EXAMPLE 4 ***
; *****
;
;          ORG    0A000H
;
A000 3E00      LD    A,0           ; 100 A=0
A002 2100F3    LD    HL,&HF300H   ; 110 HL=&HF300
A005 112800    LD    DE,40        ; 120 DE=40
A008 0E19      LD    C,25         ; 130 C=25
A00A 0650      L5: LD    B,80      ; 140 B=80
A00C 77        L6: LD    (HL),A   ; 150 POKE HL,A
A00D 3C        INC    A           ; 160 A=(A+1) AND &HFF
A00E 23        INC    HL          ; 200 HL=HL+1
A00F 05        DEC    B           ; 210 B=B-1:Z=(B=0)
A010 C20CA0    JP     NZ,L6       ; 220 IF NOT Z THEN 150
A013 19        ADD    HL,DE       ; 230 HL=HL+DE
A014 0D        DEC    C           ; 240 C=C-1:Z=(C=0)
A015 C20AA0    JP     NZ,L5       ; 250 IF NOT Z THEN 140
A018 C3665C    JP     5C66H       ; 260 END

```

えると0にクリアされてしまいます。ところが、BASICでは256以上の数値を扱えますから、255を越えた時のために、常にFFHと論理積ANDを取って、下位1バイト以外は無効にしなければなりません。さもないと、変数Aの値が255を越えた直後の、

POKE HL, A

の部分で、

Illegal function call

のエラーが発生してしまいます。これは、メモリには1バイトを越える数値を入れる事が出来ないからです。

以上の様に、バイト・データを扱っている場合にはBASICよりマシン語の方が簡単な事も有り得るのです。

EXAMPLE 5

このプログラムは、実際に実行させた後、ぜひ御自分で解析してみてください。

たった30バイト程度のプログラムで、これだけすばらしい動きを持ったデモンストレーションが出来るのですから、やはりマシン語は偉大です。

実際には、EXAMPLE 4をわずかに改良

しただけですが、全く異なった実行結果となっています。

スタックへのレジスタ退避なども行っていますが、フローチャートを見ながらプログラム・リストを追って行けば理解できると思います。

なお、プログラムは無限ループに入ってしまうので止めたい場合には、リセットをかけてください。

フローチャートについて

フローチャートは、各プログラム相互の関係と流れがわかり易い事に重点をおいてあります。

フローチャート中で、矢印「←」は代入する事を表わし、「reg.」は1バイトのレジスタに、「pair」はレジスタ対に付けました。

また、レジスタ対をカッコではさんだものはニーモニックと同じく、そのレジスタ対が指すメモリのアドレスを表わします。

少しずつ複雑になって行く様子を楽しんでください。

《EXAMPLE 5》

```

; *****
; *** EXAMPLE 5 ***
; *****
;
;          ORG 0A000H
;
A000 3E00      LD  A,0          ; 100 A=0
A002 F5        L7:  PUSH AF      ; 110 STACK-A
A003 2100F3    LD  HL,&HF300H    ; 120 HL=&HF300
A006 112800    LD  DE,40        ; 130 DE=40
A009 0E19      LD  C,25         ; 140 C=25
A00B 0650      L8:  LD  B,80     ; 150 B=80
A00D 77        L9:  LD  (HL),A   ; 155 POKE HL,A
A00E 3C        INC  A           ; 160 A=(A+1) AND &HFF
A00F 23        INC  HL          ; 170 HL=HL+1
A010 05        DEC  B           ; 180 B=B-1:Z=(B=0)
A011 C20DA0    JP  NZ,L9        ; 190 IF NOT Z THEN 155
A014 19        ADD  HL,DE       ; 195 HL=HL+DE
A015 0D        DEC  C           ; 200 C=C-1:Z=(C=0)
A016 C20BA0    JP  NZ,L8        ; 210 IF NOT Z THEN 150
A019 F1        POP  AF          ; 220 A=STACK
A01A 3C        INC  A           ; 230 A=(A+1) AND &HFF
A01B C302A0    JP  L7           ; 240 GOTO 110

```


まとめ

第14章では、6本のプログラム例を紹介しましたが、いかがだったでしょうか？


自分でプログラムを組んでみる事が、マイクロ・コンピュータを理解するために一番重要なのは言うまでもありませんが、そのためにも他人のつくったプログラムを解析して、プログラミングの定石を学びとる事が必要かと思います。

プログラム例には、それほど詳しい説明も付けず、皆さんの解析へのヒントだけを簡単に加えておいたつもりですから、マシン語でのプログラミングの定石をつかんで、御自分のプログラミングに役立ててください。


次の第15章からは、今までどおりに、各命令の紹介にもどり、サブルーチン・コール命令から続けて行きます。



《第59図》EXAMPLE 4 フローチャート



《第60図》EXAMPLE 5 フローチャート



CPU マイクロプロセッサの流れ

8ビット機の時代

8080と6800

コンピュータの端末用に開発された8008の発表後、潜在需要の大きさを感じはじめた各半導体のメーカーは、より汎用化し能力を強化したCPUの開発に着手し、1974年にはインテル社が8080(i8080)を、モトローラ社が6800(M6800)を、フェアチャイルド社がF-8を発表したことにより、マイクロプロセッサというものが業界で注目を受けはじめました。

インテル社の8080は、8008の改良版であったにもかかわらず、それまでの専用機から脱却し、急速に8ビット・マイクロプロセッサの標準機としての立場を築いてしまいました。これは、8080がいわゆる第2世代のマイクロプロセッサとしては最初に発表され売出されたこと、市場がインテル社の主導型で進んできたことなどにも起因しているにちがいありません。

モトローラの6800は、ハードウェアの構成やインストラクション・セットが非常に明快で使い易い点を誰もが認めるところでしたが、8080用のオペレーティング・システムとしてデジタルリサーチ社よりCP/Mが発表され普及するにつれて、8ビット・マイクロプロセッサのシェアにおける6800の大敗は確実なものとなってしまいました。

Z80と8085

ところで、8080は日本人である嶋正利氏によって設計さ


れたのですが、同氏がザイログ社に移って設計し、大手石油会社で我国ではESSOの商標で有名なエクソン社の資金力にものをいわせて開発されたものがZ80です。Z80は8080と完全なコンパチビリティ(上位互換性)を持っていたためあって圧倒的なシェアを獲得し、日本でも主要なパーソナルコンピュータのほとんどがZ80を搭載していることは皆さんも良く御存じだと思います。

インテル社でも、5ボルト単一電源でしかも8080のために用いてきた周辺ICが不要の8085を発表しZ80に対抗しました。


6502と6809

6800系では、MOSテクノロジー社が6800の流れを継いだ6502を発表しましたが、このCPUは、コモドール社のPETシリーズやCBMシリーズ、アップル社のAPPLE II等、多くの米国製パーソナル・コンピュータに採用されました。

さらにモトローラ社自身も、6800の上位機である6809(MC6809)を発表しました。6809はシェアこそ及ばなかったが、8ビットのCPUとして考えられ得るほとんどすべての機能が盛り込まれ、究極の8ビット・マイクロプロセッサとさえ呼ばれています。また、6809の基では、OS-9という非常にすぐれたオペレーティング・システムを走らせることができています。





第3ブロック



Z80の
インストラクション・セットII

サブルーチン・コール命令 ／リターン命令



本章では、マシン語でサブルーチンをつくる方法を説明します。説明の内容も第2ブロックまでの命令中心から、実例中心へと少しずつ変えて行くつもりですからマシン・コード・プログラミングの定石を盗み取るつもりで、しっかり読んでください。

サブルーチンの使用例

本章で説明する、サブルーチン・コール命令とリターン命令は、共にサブルーチンを使用する時に用いる命令です。

サブルーチンについては、BASIC等を通じて御存知の方も多いと思いますが、簡単な例をあげておきましょう。

たとえば、2バイトの16進数を1000倍するプログラムを考えてみましょう。いくつかの方法が考えられますが、私が考えたのは、10倍する事を3回くり返す事によって、1000倍を実現する方法で、

$$1000 = 10^3$$

である事を利用した方法です。

1000倍するための被乗数を与える事が必要ですが、これはE000H～E001H番地に渡って入れておく事にし、積はE002～E003H番地に収納しますから、演算結果を調べるにはマシン語モニタのDコマンドなどを使用します。

また、演算した結果が16ビットを超えた場合に無視する様にしましょう。つまり、あまり大きな数を1000倍することはできません。

以上の仕様によって、プログラミングを行うのですが、さしあたって問題になるのが、2バイトの整数を10倍する方法でしょう。実際に乗算を行うのは乗算命令の用意されていないCPUには負担ですから加算命令だけで間に合うように考えてみましょう。

HLレジスタ対の値を10倍する

$$HL \leftarrow HL * 10$$

を、次のように変形してみました。

$$HL \leftarrow ((HL * 2) * 2 + HL) * 2$$

これなら、加算命令のみで何とか間に合いそうです。早速10倍するルーチンを組んでみましょう。

```
LD    D, H
LD    E, L
ADD   HL, HL
ADD   HL, HL
ADD   HL, DE
ADD   HL, HL
```

HLレジスタ対の値を保存しておくために、DEレジスタ対を使ってしまいましたが、問題は無いでしょう。

上記の10倍ルーチンを3回連続して使い、E000H～E001H番地に渡る16進数データを1000倍するプログラムを組んだものが、EXAMPLE-0です。モニタのGコマンドで実行すれ

ば、演算結果がE002H～E003番地に収納されますので試してみてください。

このEXAMPLE-0を良く見ると、全く同じ部分が3箇所あります。当然の事ながら10倍ルーチンがそのまま3回使われていますね。この、10倍ルーチンを1箇所分だけ用意しておいて3箇所から呼び出して使おうと考えて組み直したプログラムが、EXAMPLE-1です。EXAMPLE-0より、だいぶすっきりしていると思いませんか？

EXAMPLE-1の中で使用されている

CALL ADDRESS

が、サブルーチン・コール命令で、

RET

は、リターン命令です。N-BASICでは、

GOSUB 行番号

RETURN

に相当するでしょうか。

そして、10倍ルーチンを、サブルーチン (Subroutine) と呼び、マシン語のプログラムでは非

常に多くのサブルーチンを使うのが普通です。

EXAMPLE-0とEXAMPLE-1の関係を簡単な図(第61図～第62図)に直して挙げておきますので、両者を比較してサブルーチンの基本的な使い方をよく理解しておいてください。なおEXAMPLE-2は、さらにループ処理を行ったものです。普通はEXAMPLE-1の段階で十分なのですが、参考にあげておきます。

コール命令<及び> リターン命令

サブルーチン・コール命令、リターン命令には、無条件コール命令、無条件リターン命令と条件コール命令、条件リターン命令の2種類があります。前者は、サブルーチンの使用例でも使用した様

《EXAMPLE-0》

		=====
		program : EXAMPLE-0
		=====
		FUNCTION := X1000
		INPUTS := (E000H-E001H)
		OUTPUTS := (E002H-E003H)
		=====
		ORG 0D000H
		=====
0000	2A00E0	LD HL,(0E000H)
0003	54	LD D,H
0004	5D	LD E,L
0005	29	ADD HL,HL
0006	29	ADD HL,HL
0007	19	ADD HL,DE
0008	29	ADD HL,HL
0009	54	LD D,H
000A	5D	LD E,L
000B	29	ADD HL,HL
000C	29	ADD HL,HL
000D	19	ADD HL,DE
000E	29	ADD HL,HL
000F	54	LD D,H
0010	5D	LD E,L
0011	29	ADD HL,HL
0012	29	ADD HL,HL
0013	19	ADD HL,DE
0014	29	ADD HL,HL
0015	2202E0	LD (0E002H),HL
0018	C3665C	JP 5C66H

《EXAMPLE-1》

		=====
		program : EXAMPLE-1
		=====
		FUNCTION := X1000
		INPUTS := (E000H-E001H)
		OUTPUTS := (E002H-E003H)
		=====
		ORG 0D000H
		=====
0000	2A00E0	LD HL,(0E000H)
0003	CD12D0	CALL SUB1
0006	CD12D0	CALL SUB1
0009	CD12D0	CALL SUB1
000C	2202E0	LD (0E002H),HL
000F	C3665C	JP 5C66H
		=====
		SUBROUTINE-1
		=====
		FUNCTION := X10
		INPUTS := HL
		OUTPUTS := HL
		=====
0012		SUB1: LD D,H
0013		LD E,L
0014	29	ADD HL,HL
0015	29	ADD HL,HL
0016	19	ADD HL,DE
0017	29	ADD HL,HL
0018	C9	RET



に、無条件にサブルーチンを呼び、またサブルーチンからもどって来る命令で、後者は、フラグ・レジスタ (F) の各フラグの状態によって、サブルーチンのコールやサブルーチンからのリターンを行うための命令です。

ジャンプ命令を紹介した時には、フラグによる条件判断に不慣れな皆さんも多い事と思い、一つの命令を取りあげて説明して行きました。しかし、第14章の「プログラム例特集」なども通してフラグの変化にもだいたい慣れて来た事と思いますので、本章のコール命令とリターン命令は簡単



な説明と表だけを挙げておきたいと思います。あとは、より応用的な話を述べたいと思います。

《EXAMPLE-2》

《例61図》 EXAMPLE-0



《例62図》 EXAMPLE-1



なお、リターン命令は全て1バイト命令、コール命令は全て3バイト命令で、2～3バイト目でジャンプ命令などと同じ様に、コールするサブルーチンのアドレスを指定します。

以前説明したジャンプ命令に、ここで登場したサブルーチン・コール命令、リターン命令などを加えた、ニーモニック⇔マシン語の対応表(第63図)をあげておきますので、どんな命令があるのかを見ておいてください。もっとも、条件コール命令、リターン命令を使う機会はそれほど多くなく、ほとんどは無条件コール命令、リターン命令のみでも十分によろしく足りますでしょう。

CPU側から見た サブルーチン・コール

コール命令によってサブルーチンと呼び、リターン命令でもどって来る事は、容易に理解してもらえたと思います。ところで、このサブルーチン・コールにおいて、Z80は実際にはどのような働きを行っているのでしょうか？ 無条件コール命令、リターン命令を例に取って考えてみましょう。

まず、サブルーチン・コール時にCPUが行う事は、サブルーチンから帰る時のために、現在の

プログラム・カウンタ(PC)の値を退避する事ですが、退避場所には、レジスタ退避の時に使われたのと同じスタックが用いられます。プログラム・カウンタ(PC)の値をスタックに退避した後は当然スタック・ポインタ(SP)からも2を減じておきます。次にジャンプ命令と同じ様に、コール先のサブルーチンのアドレスがプログラム・カウンタ(PC)に送り込まれてサブルーチンにジャンプします。

リターン命令ではこれと全く逆の動作を行い、スタックに退避してあった、もどり先のアドレスをスタックから取り出して、プログラム・カウンタ(PC)に送り込む事によってサブルーチンからもどる事ができます。

以上の事から、サブルーチン・コール命令、リターン命令共に、ジャンプ命令の特殊なものと考えられます。

また、サブルーチン内ではスタックの使い方に注意しなければならない事もわかります。スタックの内容を壊した上でリターン命令を実行してしまうと、プログラム・カウンタ(PC)に予想外の値が送り込まれてしまい、俗に言う「暴走」が起こってしまいます。

《第63図》ニーモニック⇔マシン語対応表

ジャンプ、コール、リターン

×	UN COND	C	NC	Z	NZ	PE	PO	M	P	
JP x, nn	C 3 n n	DA n n	D 2 n n	CA n n	C 2 n n	EA n n	E 2 n n	FA n n	F 2 n n	
JP x, e	1 8 e-2	3 8 e-2	3 0 e-2	2 8 e-2	2 0 e-2					
JP (HL)	E 9									
JP (IX)	DD E 9									
JP (IY)	FD E 9									
CALL x, nn	CD n n	DC n n	DC n n	D 4 n n	CC n n	EC n n	E 4 n n	FC n n	F 4 n n	
DJNZ e										1 0 e-2
RET x	C 9	D 8	D 0	C 8	C 0	E 8	E 0	F 8	F 0	
RETI	ED 4 D									
RETN	ED 4 5									

リスタート

RST	00H	C 7
RST	08H	C F
RST	10H	D 7
RST	18H	D F
RST	20H	E 7
RST	28H	E F
RST	30H	F 7
RST	38H	F F

割り込み処理ルーチン からのリターン命令

この命令と次のリスタート命令は一般のユーザーにはあまり関係の無い命令でしょう。初心者の方や興味の無い方は、読み飛ばしてください。

一般のサブルーチンへはコール命令によってジャンプしますが、ハードウェアからの割り込み要求に対しては、割り込み処理ルーチンへのジャンプが行われます。当然、割り込み処理ルーチンからもどるためのリターン命令が必要ですが、通常の割り込み処理からもどるための命令とマスクされない割り込みに対する割り込み処理ルーチンからもどるリターン命令が用意されており、前者のニーモックは、

RETI

後者は、

RETN

となっています。

この命令実行後は、インタラプト・イネーブル・フリップ・フロップ（IFF）が、次の割り込み要求に備えてセットされ、割り込み要求が来ていれば、その受け入れを許可します。

リスタート命令

リスタート命令は、少しかわったサブルーチン・コール命令で、コール先のアドレス8種が最初から決められてしまっています。

コール先のアドレスを自由に指定できないコール命令なんて使い道があるのかな？ などと思われるかも知れませんが、1バイトでサブルーチン・コールが行えるのですから、省メモリのためには非常に役に立つ命令です。

ニーモニックは、

RST 00H

RST 08H

RST 10H

RST 18H

RST 20H

RST 28H

RST 30H

RST 38H

のように、コール先のアドレスに合わせて8種類が、用意されています。

リスタート命令本来の目的は、頻繁に利用するサブルーチンを、リスタート命令で呼び出せるようなプログラム構成にしておく事によって達成されますが、N-BASICでは、

RST 00H

から

RST 18H

までを、インタプリタ自身を使用し、

RST 20H

から

RST 38H

まではユーザーのために、RAM上のジャンプ・テーブルにジャンプする様に構成されています。このジャンプ・テーブルには、N-BASICがスタートした時点で、リターン命令が書き込まれますが、ユーザーが自分の利用したいサブルーチンへのジャンプ命令を書き込む事によって、好きなサブルーチンのコール用にリスタート命令を使う事ができます。

■64図にN-BASICが使うリスタート命令のコール先アドレスと、ユーザーのためのジャン

《第64図》 リスタート命令のジャンプ先

RST 00H～RST 18H

リスタート命令	ジャンプ先	使用目的
RST 00H	0000H	N-BASICのコールド・スタート
RST 08H	006AH	N-BASICのホット・スタート
RST 10H	4259H	N-BASICのテキスト解釈サブルーチン
RST 18H	40A6H	各周辺機器への1バイト出力サブルーチン

RST 20H～RST 38H

リスタート命令	ジャンプ先
RST 20H	F1DAH
RST 28H	F1DDH
RST 30H	F1E0H
RST 38H	F1E3H

プ・テーブルのアドレスを示します。

また、この命令を利用する事によって、リロケータブルなプログラムを組む事が比較的容易になり

ます。ここでは説明を省略させていただきますが、興味のある方は考えてみてください。

RST 00H

0000H 番地
へジャンプ

N-BASIC
コールド・スタート



実行前の BASIC は消去される

||

RESET

を押した状態

RST 08H

006AH 番地
へジャンプ

N-BASIC
ホット・スタート



実行前のマシン語と BASIC とは無事

||


STOP

+

RESET

を押した状態

ローテート・シフト命令 I



第16章から第18章に渡って、ローテート・シフト命令の説明を行います。これらの命令は、BASICなどの高級言語にはほとんど表われない、マシン語独特のもので、いろいろな応用を行って行く上で、必ず必要となって来る命令でしょう。

2進数の概念さえ理解していれば、命令自体は単純なものなのですが、マシン語で乗除算やグラフィック用のビット・データを扱う場合などの中心となるたいへん底の深い命令です。

マシン語の楽しさを十分に味わってください。

ローテート・シフトとは何か

この章で説明する、ローテート・シフト命令とは何を行うための命令なのでしょう？

皆さんも良く御存知のとおり、マイクロコンピュータのメモリには、2進数のデータが記憶されています。この2進数のデータ8ビットが集まって、1バイトを構成しているのですが、人間の側から見ると、コンピュータのメモリ上にも、

ECH

とか、

35H

のような16進数で記憶されているかのように思える事さえあります。もっとも、BASICのような

高級言語を使っている場合などは、コンピュータの中にも10進数や文字などが直接記憶されたと思っても不思議ではありません。まるで、写真のフィルムが入っていて、CRT画面に投影されている様な感じさえ受けてしまいます。

少し話がそれましたが、1バイトの16進数も実際は8ビットの2進数である事を強調したかったのです。

例をあげれば、

ECH

も、実際には、

1110 1100

であり、

35H

は、

0011 0101

であるのです。

このような2進数の列を左右にずらす（シフトする）ための命令がシフト命令です。たとえば、

1010 1010

を1ビット、右にシフトする事によって、

→1010 1010→

〈右にシフト〉

X101 0101

と変化する事ができます。

1111 0000

を左にシフトすれば、

1110 000X

となります。Xの部分に何を入れるのかは、各種の命令が用意されていて異なります。

ローテートの場合には、2進数の列の両端をつないで輪のようにしたものを回転（ローテート）する事が目的です。

例えば、8ビットのレジスタの値を右に1ビットだけ回転（ローテート）した場合には、

0 0 1 0 0 0 1 0

▼ <右にローテート>

→ 0 0 1 0 0 0 1 0 →

▼

0 0 0 1 0 0 0 1

のようになります。

基本的なローテート・シフト命令

Z80には、合計76個ものローテート・シフト命令が用意されていますが、その中の2個は8080当時に存在しなかった命令です。言い換えれば、8080の場合は、わずか4個のローテート・シフト命令によって全てを代用していた事になります。

この最も基本的なローテート・シフト命令は、全てAレジスタ（アキュムレータ）に働くローテート命令で、ニーモニックは、

RLCA

RRCA

RLA

RRA

の4種類で、オペランドはありません。

これらの基本命令の使い方を理解すれば、残りのほとんどの命令は、バリエーションにすぎませんから、基本命令をしっかりと理解する事が重要

です。

なお、これらの命令は、サイン・フラグ（S）及びゼロ・フラグ（Z）等には影響を与えませんが、キャリー・フラグ（CY）は重要な働きをします。

RLCA命令

RLCAは、

R o t a t e

L e f t

C i r c u l a r

A c c u m u l a t o r

の頭文字を取ったもので、Aレジスタ（アキュムレータ）の8個のビットを輪のように考えて、左へ1ビット分だけ回転（ローテート）する命令です。実行後キャリー・フラグ（CY）には、Aレジスタの第7ビットのデータであったものが送り込まれます。

例えば、Aレジスタに、

1 1 0 0 1 1 0 0


が入っている時に、この命令を実行すると、Aレジスタの値は、

1 0 0 1 1 0 0 1

に変化し、キャリー・フラグ（CY）は1にセットされます。

8080当時から用意されているローテート・シフト命令は全て1バイト命令で、この命令のマシン語は、07Hです。

《第65図》PLCA命令



Aレジスタ(アキュムレータ)

RRCA命令

RRCAは、

Rotate
Right
Circular
Accumulator

の頭文字を取ったもので、Aレジスタ（アキュムレータ）の8個のビットを輪のように考えて、

RLCA

とは逆に、右へ1ビット分回転する命令です。実行後キャリー・フラグ（CY）には、Aレジスタの第0ビットのデータであったものが送り込まれます。

例えば、Aレジスタに、

0001 0001

が入っている時に、この命令を実行すると、Aレジスタの値は、

1000 1000

に変化し、キャリーフラグ（CY）は1にセットされます。

また、この命令のマシン・コードは0FHとなります。

RLA命令

RLAは、

Rotate
Left with carry
Accumulator

の頭文字を取ったものです。

左に、回転（ローテート）する点では、

RLCA

と同じなのですが、回転する輪が、Aレジスタにキャリー・フラグ（CY）を加えた9ビットになっている点が特色です。

例えば、キャリー・フラグ（CY）とAレジスタの内容が、

^{CY}
1 1110 1011


である時に、この命令を実行すると、

^{CY}
1 1101 0111


に変化します。

また、この命令のマシン・コードは、17Hとなります。

《図66図》RRCA命令



《図67図》RLA命令



RRA命令

RRAは、

Rotate

Right with carry

Accumulator

の頭文字をとったもので、Aレジスタ（アキュムレータ）にキャリー・フラグ（CY）を加えた9ビットのデータを輪のようにして、

RLA

とは逆に、右に1ビット分回転する命令です。

例えば、キャリー・フラグ（CY）とAレジスタの内容が、

^{cy}
0 1010 0101

である時に、この命令を実行すると

^{cy}
1 0101 0010

に変化します。

又この命令のマシン・コードは、1FHとなります。

Q and A コーナー

ここで、私から読者の皆さんへ質問を出してみよう。

この問題は、FORESIGHTの会報に掲載して多くの応募をいただき、

「ぜひ、初心者向けの解説をして欲しい」との希望が多かったものです。

なお、解説と解答は第19章で紹介しますので、すこしむずかしい問題ですが、考えておいていただきたいと思います。

EXAMINATION

PC=8001のROM領域である、0000H~5FFFH番地の中から、N-BASICのプロンプト・メッセージ「Ok」がキャラクタ・コードで収納されているアドレスを見つけだして「O」の収納されているアドレスを、4桁の16進数でCRT画面に表示してください。


なお、5EC0H番地からのROM内サブルーチンをコールする事によって、HLレジスタ対の16進数を4桁でCRT画面に表示する事ができます。

まとめ


本章では、ローテート・シフト命令の中でも最も基本となる4個の命令について説明を行いました。実際には、この4個の命令だけでも十分に間に合うのですが、より少ないステップ数でプログラムを作るために、Z80では大幅に命令が拡張されたわけです。

さて、次章ではプログラム例でも出しながら、ローテート・シフト命令が、実際にはどのような現場で使われるのかを調べて行きたいと思います。

《第68図》 RRA命令



8ビット乗算プログラム



■16章では、基本的な4個のローテート命令を紹介しましたが、本章では、それらの命令の応用例として、8ビットの乗算プログラムを考えてみましょう。一見して一瞬で答を算出している様に思えるコンピュータでも、実際には、人間が筆算を行う時のように1桁ずつ、計算して行く、Z80の人間らしい一面を知る事ができると思います。

なお、ここでは8ビットの乗算を行いますが、16ビットの乗算や除算なども考え方は同じです。皆さんもチャレンジしてみてください。

ローテート・シフトの目的

レジスタ内の2進数を、左右にシフトした場合の意義を考えてみましょう。

まず、だれでも考えつく事は、レジスタ内の各ビットが0であるか1であるかを、調べる事ができる点でしょう。ローテートまたはシフト命令の直後にキャリー・フラグ(CY)の値を調べれば、レジスタの最上(下)位ビットを調べる事ができます。

しかし、ローテート・シフト命令の応用範囲は、単にこれだけにはとどまらないのです。

皆さんが、10進数で表現されている数値を

10倍、100倍、1000倍～

する場合は、どのようにしますか？

まさか、123を100倍するために、

$$\begin{array}{r} 123 \\ \times 100 \\ \hline 000 \\ 000 \\ 123 \\ \hline 12300 \end{array}$$

と、筆算で求める人はいないでしょう。普通は、0を2個付け加えて、

$$12300$$

と、すぐに求められます。逆に、

10分の1、100分の1、1000分の1、～する場合にも、小数点の位置を左に移動するだけで良いわけです。

以上は、10進数の場合ですが、実際にコンピュータで扱う2進数の場合には、どうなるのかを考えてみましょう。

2進数の1を基準にして、最下位に0を付け加え、最上位のビットを削って行ってみましょう。つまり左にシフトしているのと同じ事になります。

0000	0001	1
0000	0010	2
0000	0100	4
0000	1000	8
0001	0000	16
0010	0000	32

右側の10進数を見ればわかるように、最初の数値に比較して、

2倍, 4倍, 8倍, 16倍, 32倍～
となっています。

逆に, 右にシフトする事で,

2分の1, 4分の1, 8分の1～
が求められる事も, 容易に想像がつくと思います。

この様に, 2進数の数値データをnビットだけ
シフトする事は,

2ⁿを乗じる事
であると同時に,

小数点の位置をn個分移動する事
でもあるのです。

この性質を巧みに利用することによって, Z80
に命令として用意されていない, 乗算や除算, そ
して他の多くの関数などを実現することができる
のです。

それでは早速, このローテート・シフト命令を
利用した, 8ビット乗算プログラムを考えてしま
しょう。なお, 説明は前章で紹介した4種の基本
命令だけに限定して行います。

8ビット乗算 アルゴリズム解説





ここで紹介するプログラムは, 8ビットの乗算
を行うためのプログラムで, 基本的な4個のロー
テート・シフト命令の中で,

RRCA

RLA

の, 2個を利用しています。これらの命令の働き

〈第69図〉基本的なローテート・シフト命令

ニーモック	オペレーション	フ ラ グ					
		S	Z	H	P/V	N	C
RLCA		.	.	0	.	0	↑
RLA		.	.	0	.	0	↑
RRCA		.	.	0	.	0	↑
RRA		.	.	0	.	0	↑

を簡単な図にしておきますので, 前章での説明を
思い出してください。(第69図)。

一般にマシン語で乗算を行う必要が生じた場合
は, どんな方法で乗算を行うのでしょうか?

私の場合には, マシン語の高速性に頼ってしま
い, ループをつくって, 加算を行う事がほとんど
です。

例えば, Bレジスタの値とCレジスタの値を掛け
合わせるために,

```

XOR    A
LOOP:  ADD    A, C
      DJNZ   LOOP

```

を行えば, 一応Aレジスタに積を求める事ができ
ます。ただし, Bレジスタに0を与えると, 誤動
作しますので, 事前にチェックしなければなりま
せん。

以上の方法で乗算を行うのも, プログラム自体
が簡単になって良いのですが, 合理的な方法でな
いのはたしかです。

そこで, ローテート・シフト命令を十分に活用
し, プログラムで筆算をシミュレートしてみまし
ょう。

ために,

13 * 12

を, 筆算で行ったものを, 10進数と2進数の場合
に分けて示します(第70図)。

両者を比較していただければおわかりのように,
10進数の乗算を筆算で行うためには, 最低

多桁 * 1桁

の乗算を行う事が不可欠であり,
どのように考えても, 乗算から
のがれる事はできません。私達
が小学校のころに, 九九算を記
憶しなければならなかったのも,
この様な理由によるものなので
しょう。

ところが, 2進数で筆算を行
う上では乗算は全く必要ありま
せん。なぜならば, 2進数では,

0を掛ける

か

1を掛ける

か、だけなので、結果を、

0

と、

もとの数値

のどちらかに限定する事ができるからです。

この、8ビット2進数乗算の筆算アルゴリズムをフローチャートにしたものが、**図71図**です。

ようするに、乗数を下位ビットから順に調べて行くと同時に、被乗数を左にシフト（2倍）して行き、乗数のビットが1であった場合のみ、シフトして来た被乗数を積に加えて行けば良いのです。

文章やフローチャートでは、少しわかりにくいかも知れませんが、アルゴリズムを箇条書きにしてみます。

1. 積を0にクリアします。
2. 乗数を右にローテート（回転）して最下位ビット（LSB）を調べます。
3. 上で調べたビットが1であれば積に被乗数を加えます。
4. 被乗数を左に1ビットシフトします。
5. 2から4までを8回くり返します。

以上のアルゴリズムによって、プログラミングを行います。例によって、被乗数、乗数および積を収納するためのメモリを決めなければなりませんが、私は次のように決定しました。

E 0 0 0 H 番地 ← 被乗数


E 0 0 1 H 番地 ← 乗数

E 0 0 2 H 番地 → 積


つまり、掛け合わせたい2個の数値を、E 0 0 0 H 番地とE 0 0 1 H 番地に収納してプログラムを実行するとE 0 0 2 H 番地に結果が得られる様にします。結果は、モニタのDコマンド等によって確認してください。

また、プログラムはD 0 0 0 H 番地からのマシン語としてアセンブルしましたが、完全リロケータブルなので、好きなアドレスに置いて実行する事ができます。

データ・エリアも簡単に変更できますので、ためしてみてください。



〈図71図〉8ビット2進数乗算のフローチャート



8ビット乗算プログラム解説

私の考えた8ビット乗算プログラムの一例（**第72図**）を示します。

これまで何度もくり返して来たように、コンピュータのプログラミングで最も重要なのは、

「いかにコーディングを行うか」

では無く、

「いかにアルゴリズムを組立てるか」

であり、

「いかに多くのコマンドを憶えるか」

では絶対にありません。あの石井晴正先生も、

「どんなプログラム言語を用いたら良いか？」

の質問に対し、次のように答えておられます。

《第72図》 8ビット乗算プログラム

■ BIT MULTIPLICATION		

INPUTS : (E000H) <-MULTIPLICAND		
: (E001H) <-MULTIPLIER		
OUTPUTS : (E002H) <-PRODUCT		
ORG 0D000H		
D000 DD2100E0	LD	IX, 0E000H ; DATA START ADDRESS
D004 AF	XOR	A ; CLEAR
D005 DD7702	LD	(IX+2), A ; PRODUCT
D008 0608	LD	B, 8 ; SET LOOP COUNTER
D00A DD7E01	MULT1: LD	A, (IX+1) ;
D00D 0F	RRCA	; CHECK
D00E DD7701	LD	(IX+1), A ; MULTIPLIER LSB
D011 3009	JR	NC, MULT2;
D013 DD7E02	LD	A, (IX+2) ;
D016 DD8600	ADD	A, (IX) ; ADDITION
D019 DD7702	LD	(IX+2), A ;
D01C DD7E00	MULT2: LD	A, (IX) ;
D01F A7	AND	A ; SHIFT LEFT
D020 17	RLA	; MULTIPLICAND
D021 DD7700	LD	(IX), A ;
D024 10E4	DJNZ	MULT1 ; LOOP 8 TIMES
D026 C3665C	JP	5C66H ; JUMP TO MONITOR

「アルゴリズムさえ正しければ、どのような言語を用いても正しい結果が得られる。ただ言語によって異なるのは実行速度のみである」と。全く先生の話されたとおりだと思います。もっとも、私の様な凡人にとっては、プロミグラングに要する手間や時間も重要な要素となって来ますが、私のまわりにはBASICよりマシン語の方が手間がかからないと言っている友人も多く、驚いてしまいます。

プログラムのコーディングにあたっては、普段あまり使用される機会の無いインデックス・レジスタ (IX) を多用してみました。そのため、実行速度やメモリ容量の点では多少不利になっていますが、Z80らしい見易いプログラムになっていると思います。

8回のループを行うためのループ・カウンタとしては、一般的なBレジスタを利用しています。

アセンブル・リストには、コメントとして、アルゴリズムを入れておきましたので、フローチャートと共に、ニーモニックを追ってみてください。少し複雑なプログラムなので多少解析しづらいか

かも知れません。

なお、このプログラムでは、Aレジスタのデータを左に1ビットだけシフトするために、

AND A
RLA

を行っています。これは、論理演算命令を実行してキャリー・フラグ (CY) を0にリセットした後、ローテートする事によって、シフトを実現しているものです。(■73図)。

この時に、

AND A

を行わないと、ローテートした時点で、Aレジスタの最下位ビット (LSB) に1が入ってしまいます。

実際に、Aレジスタのデータを左にシフトするだけであれば、

ADD A, A

を行って、Aレジスタを2倍すれば良いのですが、

ここでは、ローテート命令を使いたかったので、この方法をとりました。

《■73図》 Aレジスタのデータを左に1ビットシフト



まとめ

第16章から■17章に渡って基本的な4個のローテート・シフト命令を説明しましたが、いかがだったでしょうか？ 私はこれらの命令が最もマシン語的な感覚の命令ではないかと思っています。

さて、次の章では、Z80になって拡張された多くのローテート・シフト命令を簡単に紹介したいと思います。

ローテート・シフト命令II

本章では8080からZ80へ拡張された時点で追加されたローテート・シフト命令を、ざっとですが説明したいと思います。

何度もくり返して述べて来た様に、これらの追加された命令は、あくまで

「あれば便利な命令」

に過ぎず、

「必要不可欠な命令」

ではありません。Z80を使いこなそうと思えば重要な命令かもしれませんが、まず、基本的な4種の命令

RLCA

RRCA

RLA

RRA

だけでも十分に熟知しておいて欲しいものです。

ですから、本章の説明も上記の4種の命令を■足する様な気軽なつもりで読んでいただきたいと思います。数多くのニーモニックが用意されていますから、その中の一つや二つ忘れてたり区別がつけられなくてもプログラミングの大勢には、ほとんど影響ありません。

RLC命令

基本命令の

RLCA

が、Aレジスタのみに有効であったものを、他のレジスタやメモリ上の値に対しても有効にしたもので、

RLC L

RLC (HL)

RLC (IX+12H)

などの様にして使います。

ちなみに、

RLC A

は、基本命令の

RLCA

と同じ働きを行いますが、フラグへの影響が異なり、たとえば基本命令ではサイン・フラグ(S)やゼロ・フラグ(Z)に対して全く影響を及ぼさなかったのに対してZ80で拡張されたローテート・シフト命令では、ほとんどのフラグに対して影響を与える様になっています。また、アセンブルした場合にも2バイト命令になります。

RL命令

基本命令の

RLA

を、Aレジスタ以外のレジスタやメモリ上の値に対して直接働く様にしましたもので、

RL B

RL (IY)

RL (IY+127)

などの様にして使います。

RL A

は、基本命令の

RLA

と同じ働きを行いますが、やはりフラグへの影響は異なります。

RRC命令

基本命令の

RRC A

を、Aレジスタ以外のレジスタやメモリ上の値に対して直接働く様にしましたもので、

RRC E

RRC (HL)

RRC (IX)

などの様にして使います。

RLC A

は基本命令の

RRC A

と同じ働きを行いますが、やはりフラグへの影響は異なります。

RR命令

基本命令の

RR A

を、Aレジスタ以外のレジスタやメモリ上の値に対して直接働く様にしましたもので、

RR C

RR (HL)

RR (IX-12H)

のようにして使います。

RR A

は、基本命令の

RR A

と同じ働きを行いますが、やはりフラグへの影響は異なります。

SLA命令

SLAは、

Shift

Left

Arithmetic

の頭文字をとったもので、

「数学的な左シフト」

の意味です。

具体的には、もとの8ビットの情報を左に1ビット分シフトし、最上位ビットからの情報をキャリー・フラグ(CY)にセットし、最下位ビットを無条件に0にしてしまいます。Aレジスタに対する

SLA A

を、今までに説明した他の命令に置き換えれば、

AND A

RL A

の2ステップで代用する事ができますが、1ステップ目は、キャリー・フラグ(CY)を0にリセットするために実行する命令です。

SRA命令

SRAは、

Shift

Right

Arithmetic

の頭文字をとったもので、

「数学的な右シフト」

の意味です。

具体的には、もとの8ビットの情報を右に1ビット分シフトし、最下位ビットからの情報をキャリー・フラグ (CY) にセットしますが、最上位ビット (第7ビット) は全く変化しません。

この命令によって、正負を考慮した1バイトの数値 (-128~127) を1ステップで2分の1にする事ができます。

実際には、

SRA C

SRA (HL)

SRA (IY+00H)

の様に使用します。

SRL命令

SRLは、

Shift

Right

Logical

の頭文字をとったもので、

「論理的な右シフト」

の意味です。

具体的には、もとの8ビットの情報を右に1ビット分シフトし、最下位ビットからの情報をキャリー・フラグ (CY) にセットし、最上位ビットを無条件に0にしてしまいます。Aレジスタに対する

SRL A

を、今までに説明した他の命令に置き換えれば、

AND A

RR A










の2ステップで代用する事ができます。

先程紹介しました。

SLA

と逆の命令と考える事ができます。

《74図》Z80で拡張されたローテート・シフト命令群

ニーモニック	オペレーション	フ ラ グ SZH%NC
PLC r PLC(HL) PLC(IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑
RLC(IY+d)		↑↑0P0↑
RL r RL(HL) RL(IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑
RL(IY+d)		↑↑0P0↑
RRC r RRC(HL) RRC(IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑
RRC(IY+d)		↑↑0P0↑
RR r RR(HL) RR(IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑
RR(IY+d)		↑↑0P0↑
SLA r SLA(HL) SLA(IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑
SLA(IY+d)		↑↑0P0↑
SRA r SRA(HL) SRA(IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑
SRA(IY+d)		↑↑0P0↑
SRL r SRL(HL) SRL(IX+d)	 r, (HL), (IY+d), (IY+d)	↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑ ↑↑0P0↑
SRL(IY+d)		↑↑0P0↑
RLD	A  (HL)	↑↑0P0·
RRD	A  (HL)	↑↑0P0·

RLD命令

RLDは、
Rotate
Left
Digit

の頭文字をとったものでオペランドはありません。

今までに説明して来たローテート・シフト命令は全て、1ビット単位で動作を行いましたが、この命令では、4ビット単位でのローテートを行う事ができます。ローテートの対象となるのは、HLレジスタ対で指定するメモリ上のデータで、Aレジスタも重要な役目を持っています。

具体的には説明するよりも■74図のオペレーションの項を見ていただいた方が早いでしょう。

実際には、メモリ上にBCDコードで収納されている10進数を桁単位でシフトする場合に便利なのですが、私自身が一度も利用した事の無い事を考えるとあまり一般的な命令では無いのかも知れません。

RRD命令

RRDは、
Rotate
Right
Digit

の頭文字をとったもので、やはりオペランドはありません。

RLD
のローテート方向を逆にしたものと考えれば良いと思います。

BCDコードについて

命令の説明文中にBCDコードという少し聞き慣れない単語が登場して来ました。このBCDコードを説明する前に、いくつか「コード」と付く単語を並べてみましょう。

バイナリ・コード (BINARY CODE)

16進コード (HEXA CODE)

アスキー・コード (ASCII CODE)

キャラクタ・コード

(CHARACTER CODE)

《■75図》ローテート・シフト命令 (ニーモニック→マシン■対応表)

×	A	B	C	D	E	H	L	(HL)	(IX +d)	(IY +d)
RLC ×	CB 07	CB 00	CB 01	CB 02	CB 03	CB 04	CB 05	CB 06	DD CB 06	FD CB 06
RRC ×	CB 0F	CB 08	CB 09	CB 0A	CB 0B	CB 0C	CB 0D	CB 0E	DD CB 0E	FD CB 0E
RL ×	CB 17	CB 10	CB 11	CB 12	CB 13	CB 14	CB 15	CB 16	DD CB 16	FD CB 06
RR ×	CB 1F	CB 18	CB 19	CB 1A	CB 1B	CB 1C	CB 1D	CB 1E	DD CB 1E	FD CB 1E
SLA ×	CB 27	CB 20	CB 21	CB 22	CB 23	CB 24	CB 25	CB 26	DD CB 26	FD DB 26
SRA ×	CB 2F	CB 28	CB 29	CB 2A	CB 2B	CB 2C	CB 2D	CB 2E	DD CB 2E	FD CB 2E
SRL ×	CB 3A	CB 38	CB 39	CB 3A	CB 3B	CB 3C	CB 3D	CB 3E	DD CB 3E	FD CB 3E
RLD								ED 6F		
RRD								ED 67		

	A
RLCA	07
RRCA	0F
RLA	17
RRA	1F

BASIC等の中間コード

etc.

これらをながめているうちに、「コード」と付けられている単語の共通点に気が付いた方もおられると思います。その共通点とは、

「コンピュータのメモリへの収納方法」を表わしている事です。

例えば、中間コードは、BASIC等の命令のメモリへの収納方法の一つであり、アスキー・コードやキャラクタ・コードはコンピュータで文字を扱う場合に使用されます。

さて、問題のBCDコードですが、これは数値を扱う場合に利用されるもので、人間が通常扱っている10進数を簡単にメモリ上で扱うために考えられた方法です。

具体的には、**第76図**を見ていただければわかる様に1バイトを4ビットずつに分けて、2桁の10進数を表わすものです。

たとえば、10進数の12は、16進数では0CHと表現しますが、BCDコードでは12Hとなります。


この様に、BCDコードで表現されたデータを

《第76図》BCDコードの表現



10進数表現	16進数表現	BCDコード表現
0	00	00
1	01	01
2	02	02
3	03	03
4	04	04
5	05	05
6	06	06
7	07	07
8	08	08
9	09	09
10	0A	10
11	0B	11
12	0C	12
13	0D	13
14	0E	14
15	0F	15
16	10	16
17	11	17
18	12	18

16進でダンプする事によって、人間の方は簡単に10進数のイメージとして受け取る事ができます。

1バイトで2桁の10進数しか表現できませんので、省メモリを必要とする場合などには不向きですが、人間の方から考えれば、最も自然に感じる事のできる無理のない表現方法と言えましょう。



EXAMINATION



EXAMINATION

PC-8001のROM領域である、0000H~5FFFH番地の中から、N-BASICのプロンプト・メッセージ「Ok」がキャラクタ・コードで収納されているアドレスを見つけだして「O」の収納されているアドレスを、4桁の16進数でCRT画面に表示して下さい。

なお、5EC0H番地からのROM内サブルーチンをコールする事によって、HLレジスタ対の16進数を4桁でCRT画面に表示する事ができます。

上記の問題は、第16章の最後で私から読者の皆さんに出題したものです。

考えられた方は、以外に面倒なプログラムなので驚かれたのではないででしょうか。それとも、あまりの安易さに、考える気力さえ起きなかったのかも知れません。

いずれにしても、この辺で少しの間命令の紹介を休ませていただき、私なりの解答を示しておきたいと思います。皆さんもお付き合いください。

ただし、ここで示すいくつかのプログラムはあくまでも参考例として考えてください。皆さんが御自分でつくったプログラムが、模範解答である事を期待しています

私の解答例

まず最初に、私が出題した時点で考えておいた解答例を第77図に示します。

このプログラムは、「Ok」の文字列をさがし出す事のみを目的として、できる限り少ないステップにしようと思い組んだものです。当然の事ですが、今までに説明した命令のみで成り立ったプログラムです。

プログラム自体は非常に簡単なものですが、一応順を追って説明して行きます。

メモリを指定するためのポインタとしては、HLレジスタ対を使い、5FFFH番地から0000H番地に向かって調べて行きます。メモリ上を、わざわざ逆に調べて行くのは、プロンプトをさがし出した時点で「k」ではなく「O」の収納されているアドレスを表示しなければならないので、その時点でポインタをもどすのが無駄だと思ったからです。

また、注意しなければならないのは、16ビットのディクリメント命令ではフラグに影響を及ぼさない点です。つまり、第77図で最初の

```
JR      NZ, LOOP
```

は、直前の

```
DEC     HL
```

に対する条件ジャンプでは無く、もう1ステップ前の

CP 'k'

に対する条件判断なのです。中途半端な場所に


DEC HL

が入っているため、わかりにくいプログラムになっていますが、ステップ数の軽減には役立っています。

なお、第78図のプログラムでは、プロンプトを見つけた段階で、アドレスを16進4桁で表示した後モニタにジャンプしてしまいます。

本当なら、24KバイトのROM領域内に「Ok」のキャラクタ・コードが並んでいる場所が1箇所のみとは限らず、後で登場する第81図のようなプログラムを組む事が望ましいのですが、本書が入門書である事も考慮し、偶然ROM領域内に1組の「Ok」しか存在しない事が確認済みであったため、このようなプログラムにしました。もちろん、余力のある方は別の方法を考えてみてください。

《第78図》 解答例1のフローチャート



《第77図》 解答例1

SEARCH 'Ok'			


;			
ORG 0E000H			
;			
E000	21FF5F	LD :	HL, 5FFFH
;			
E003	7E	LOOP:	LD A, (HL)
E004	FE6B		CP 'k'
E006	2B		DEC HL
E007	20FA		JR NZ, LOOP
E009	7E		LD A, (HL)
E00A	FE4F		CP 'O'
E00C	20F5		JR NZ, LOOP
E00E	CDC05E		CALL 5EC0H
E011	C3665C		JP 5C66H

《第79図》 解答例2

SEARCH 'Ok'			

;			
ORG 0E000H			
;			
E000	210000	LD	HL, 0000H
E003	010060	LD	BC, 6000H
;			
E006	7E	LOOP:	LD A, (HL)
E007	FE4F		CP 'O'
E009	2011		JR NZ, NEXT
E00B	23		INC HL
E00C	7E		LD A, (HL)
E00D	2B		DEC HL
E00E	FE6B		CP 'k'
E010	200A		JR NZ, NEXT
E012	E5		PUSH HL
E013	C5		PUSH BC
E014	CDC05E		CALL 5EC0H
E017	CDCA5F		CALL 5FCAH
E01A	C1		POP BC
E01B	E1		POP HL
;			
E01C	23	NEXT:	INC HL
E01D	0B		DEC BC
E01E	7B		LD A, B
E01F	B1		OR C
E020	20E4		JR NZ, LOOP
E022	C3665C		JP 5C66H

《第80図》 解答例2のフローチャート



《第81図》 解答例3

```

; *****
; SEARCH 'OK'
; *****
;
; ORG 0E000H
;
E000 210000      LD HL, 0000H
;
E003 110060      IFEND: LD DE, 6000H
E006 CDD35E      CALL 5ED3H
E009 D2665C      JP NC, 5C66H
;
E00C E5          PUSH HL
E00D 012AE0      LD BC, TABLE
;
E010 0A          LOOP: LD A, (BC)
E011 A7          AND A
E012 2B07        JR Z, NEXT
E014 BE          CP (HL)
E015 2004        JR NZ, NEXT
E017 03          INC BC
E018 23          INC HL
E019 1BF5        JR LOOP
;
E01B D1          NEXT: POP DE
E01C 23          INC HL
E01D 20E4        JR NZ, IFEND
E01F E5          PUSH HL
E020 EB          EX DE, HL
E021 CDC05E      CALL 5EC0H
E024 CDCA5F      CALL 5FCAH
E027 E1          POP HL
E028 1BD9        JR IFEND
;
E02A 4F6BFC0D    TABLE: DB 'Ok', 0FCH, 0DH, 0AH, 0
E02E 0A00

```

もう一つの解答例

東大阪市の野本正司さんから（月刊マイコン連載中に）、たいへんすばらしい解答例と解説をいただきました。まさに、

「我が意を得たり」

というような内容でしたので、ここに発表させていただきます。

なお、誌面の都合などから、文章の一部を変更し、フローチャート等勝手に付けさせていただきました。あらかじめ御了承ください。

野本さんからの手紙

最初にできたのが■79図です。「O」と「k」のキャラクタ・コード4FH, 6BHをさがす簡単なものですが、ハンド・アセンブルした後重大な問題に気がつきました。すなわち■79図では、IN-BASICのプロンプト以外にも反応するのです。たとえば、データやマシン語などが偶然、4FH, 6BHと並んでいる場合にも反応してしまうのです。

そこで考えたのが■81図です。

プロンプトは52EDH番地からの文字列表示サブルーチンによって表示されるはずですから、エンド・マーク00Hがあり、更に改行を行うために、0DH, 0AHが含まれているはずで

普通なら、ここまでで終わりですが、HAL研究所のPCG-8100を使用中、プロンプト「Ok」の直後に1キャラクタの不特定パターンが、表示される事に気がつきました。調べた結果、キャラクタ・コードがFCHのキャラクタである事が判明したのです。

以上の考察からN-BASICのプロンプトは、4FH, 6BH, FCH, 0DH, 0AH, 00Hから構成されていると考えられ、単に、「Ok」のキャラクタ・コード2バイトをさがしただけでは不完全な事がわかります。

■81図では、第79図のように、4FH, 6BHを拾い出して調べるのではなく、調べるデータをあらかじめテーブルに用意しておいて、そのデータが全て一致するところを見つけ出します。ちょうど、N-BASIC等のINSTR関数みたいです。

LOOPというラベルのついているブロックは、サーチすべきデータのエンド・マーク00Hまですべて合っていればゼロ・フラグ(Z)をたて、途中でひとつでも異なっていればゼロ・フラグ(Z)をたおしてNEXTのラベルにジャンプします。

まず、■79図の方です。さすがにマシン語だけあって瞬時にして終わりました。24Kバイトもの領域をまさに一瞬です。

■79図の実行結果表示されたのは以外にも3B60だけでした。念のため3B60H番地からタンブしてみると、4FH, 6BH, FCH, 0DH, 0AH, 00H, に間違いありませんでした。

24KバイトものROM領域に「O」と「k」のペアは、たった1組だけだったのです。


「せっかく■81図をつくったのに！」と残念に思いながらも、■81図を入力、実行したところ、当然のことですが3B60を表示し終わりました。

■83図は、ローテート命令を使った乗算サブルーチンです。HレジスタとLレジスタを掛け合わせた積をHLレジスタに求めます。Z80には16ビットの演算命令があるので

32ビットの乗算ルーチンも簡単にできると思います。

少なくとも、乗数を被乗数回加えるというアルゴリズムよりは速いと思いますが、いかがなものでしょうか？

《■82図》 解答例3のフローチャート




《第83図》乗算サブルーチン

《第84図》乗算サブルーチンのフローチャート

16 BIT MULTIPLY SUBROUTINE			

	ORG	0E000H	
E000 AF	XOR	A	
E001 0608	LD	B, 8	
E003 CB1D	LOOP:	RR L	
E005 3001	JR	NC, NEXT	
E007 84	ADD	A, H	
E008 1F	NEXT:	RRA	
E009 10FB	DJNZ	LOOP	
E00B CB1D	RR	L	
E00D 67	LD	H, A	
E00E C9	RET		




まとめ

N-BASICの中身も少しずつ公開され、マシン語でのプログラミングも比較的手軽になってきました。

本章のプログラム例でも、いくつかのROM内サブルーチンを利用する事によって、プログラム自体が簡潔にまとめられており、N-BASIC

等システム言語解析の重要性を感じてしまいます。

マシン語を使いこなせるようになったら、N-BASICなどを解析してみるのもおもしろいかも知れません。



52 EDH	-----	文字列の出力
5C 66H	-----	マシン語モニタのホットスタート
5E COH	-----	16進4桁表示 (HLレジスタ対のデータを表示)
5E D3H	-----	レジスタペアの比較 (HLレジスタ対とDEレジスタ対のデータ比較)
5F CAH	-----	CRコードとLFコードの表示 (改行する)

N-BASICのシステムサブルーチン講座
(詳しくは付録 D, E 参照)

CPUコントロール命令

本章では残り少なくなった命令のなかから、CPUコントロール命令およびアキュムレータ操作命令を紹介します。

CPUコントロール命令

CPUコントロール命令は、CPUを直接コントロールするために用意された命令群で、CPUの停止や割り込みのコントロールを行うために7種類の命令が用意されています。

ただし、これらの7種の命令の中には一般にはほとんど使用されない命令もありますので、次にあげる2個の命令だけを理解しておいてください。

NOP

HALT

◎NOP

NOP命令は、

NO OPERATION

の言葉どおり、オペレーションを行わないための命令で、実行してもZ80は何も行わず、実行時間をわずかに消費するのみです。

実際には、プログラムのデバッグを行ってバイト数が少なくなりメモリが余ってしまった場合の穴埋めなどに利用します。

ハンド・アセンブルによってマシン語のプログラムを開発する場合には、デバッグ時にどうして

も途中で2～3バイト付け加える必要が生じる事があります。この様な時の事を考えて、プログラムの要所要所、特に各サブルーチンの最後には3バイト程度のNOP命令を入れておきましょう。3バイト空いていれば、サブルーチン・コール命令を使用する事もできますからほとんどの場合に対応することができます。

◎HALT

この命令は、本書のはじめの頃にプログラムの最後に置いて実行を停止するために利用していたものなので覚えておられる皆さんも多いでしょう。

HALT命令を実行したZ80は、HALT状態に入りHALT信号を送出します。この時CPUはNOP命令を実行し続けますが、このようにHALT状態の間NOP命令を実行する目的はPC-8001でもメインメモリとして使用しているD-RAM（ダイナミックラム）に不可欠なメモリのリフレッシュを行うためです。

HALT状態から抜け出すためには、PC-8001の背面にあるリセット・スイッチを押してRESET信号を発生させCPUをイニシャライズするか、割り込み信号によって割り込みを発生するしかありません。

なお、ニーモニックの読み方にもBASICのコマンドの読み方などの様にいろいろありますが、HALT命令は、

HALT（ホールド）

と読みます。私もつい最近までローマ字読みで、
HALT (ハルト)
 と読んでいました。皆さん、くれぐれも御注意を!

◎DI

Disable Interrupt の事で、マスク可能な割り込みを禁止します。

具体的には、インタラプト・イネーブル・フリップフロップ、**IFF1**および**IFF2**がリセットされます。

◎EI

Enable Interrupt の事で、マスク割り込み要求**INT**による割り込みを可能にする、**DI**命令と正反対の命令です。

具体的には、インタラプト・イネーブル・フリップフロップがセットされますが、当然、割り込みの実行中には他の割り込みは禁止されます。

◎IM 0

割り込みモードを0に設定します。モード0では8080等のCPUと同じく全ての割り込みを受け付けます。

◎IM 1

割り込みモードを1に設定します。モード1では、プログラム・カウンタ(PC)をスタックに退避した後0038H番地へのジャンプを行います。

◎IM 2

割り込みモードを2に設定します。モード2では、プログラム・カウンタ(PC)をスタックに退避したあと、インタラプト・ベクタ・レジスタ(I)で上位8ビットを指定し、割り込みをかけたデバイスが割り込みアクノリッジのサイクルでデータ・バス上に乗せた8ビットを下位とした、アドレスから2バイトに渡って書かれているデータをコール先アドレスとして、サブルーチン・コールを行います。

以上により、Z80では割り込み処理ルーチンのスタートアドレス最大128個を集めたテーブルを、メモリ上の任意のページにセットしておくこ

《第85図》ニーモック↔機械語対応表

CPUコントロール

アキュムレータ操作

NOP	00
HALT	76
DI	F3
EI	FB
IM 0	ED 46
IM 1	ED 56
IM 2	ED 5E

DAA	27
CPL	2F
NEG	ED 44
CCF	3F
SCF	37

とができます。

N-BASICでは、このモード2のためのテーブルを、RAM領域の一番先頭に置いてあるため、16KバイトRAMのPC-8001では、C000H番地からがテーブルとなります。

アキュムレータ操作命令

アキュムレータ操作命令は、Aレジスタやキャリーフラグ(CY)の操作を行うための命令群で5種類の命令が用意されています。

◎DAA

Z80や8080の加算および減算命令は、当然の事ながら2進数(16進数)の演算を行うために用意されていますから、BCDコードを直接使うためには注意が必要です。

例えば、BCDコードの15Hと14Hを加えた場合には、29Hとなり、一見問題が無い様に思えるのですが、15Hと15HをZ80の加算命令によって普通に加えると1AHが和として求められてしまいます。本当ならば20Hを求めたいのですが、この1AHから20Hへの補正を自動的に行うのが、

Decimal Adjust Accumulator

DAA命令です。

使い方は非常に簡単で、加算または減算命令によってBCDコードの演算を行った直後に必ず**DAA**命令を実行すれば良いのです。

◎CPL

CPL命令は、Aレジスタのもつ8個のビットの内容を全て反転するもので、つまりAレジスタのNOT (\bar{A}) を求める事ができる命令です。

たとえば、Aレジスタに

1 0 1 1 1 1 0 1

が収納されている時に、この命令を実行すると、

0 1 0 0 0 0 1 0

に変化します。

◎NEG

Aレジスタの内容が、符号付きの8ビットとして、-128~127の数値を表現している時に、その符号を反転するために用いる命令です。

具体的には、Aレジスタの各ビットを反転して1を加えますが、式に直すと

$$A \leftarrow \bar{A} + 1$$

となります。

◎CCF

この命令は、キャリーフラグ(CY)を反転するための命令です。

一般にキャリーフラグ(CY)を0にリセットするには、何らかの論理演算命令を実行すれば良く、レジスタの内容等に影響を与えない

AND A

などを行うのが一般的ですが、正式には次に説明する

SCF

によって、キャリーフラグを1にセットしておき、

CCF

で反転する事によって、0にリセットします。

BCDコード加減プログラム

DAA命令の使用例として、4バイトのBCDコードの間で加算および減算を行うプログラム例(第86図)を示します。4バイトのBCDコードでは、8桁の10進数を扱う事ができますから、正数であれば電卓並みの桁数で加減算ができるわけです。

プログラム自体は非常に簡単な構成なのでニーマニックスを追って行くだけですぐに理解できる事と思いますから、プログラムの走らせ方だけを説明しておきましょう。

プログラムは、D000H番地から走らせる事によって最初に加算を、次に減算を行います。

和はE008H番地から4バイトに渡って、差はE00CH番地から4バイトに渡って、それぞれ収納され、E000H~E003H番地にわたるBCDコードが被加算でも被減算でもあり、E004H~E007H番地にわたるBCDコードが加数としても減数としても扱われます。

E000H~E007H番地に与える入力パラメータは、N-BASICのPOKEやマシン語モニタのSコマンドによってメモリ上にセットし、演算結果はマシン語モニタのDコマンドによって調べるのが一般的でしょう。

前章までのプログラム例と異なり結果をBCDコードで得る事ができますので、人間の立場でも非常にわかり易いと思います。

プログラム中で注意が必要なのは、SUB命令のオペランドが一つしかいない点で、ハンド・アセンブルの場合には良いのですが、アセンブラに頼る場合は不必要なオペランドを書くとエラーになります。

《第86図》BCDコード・テストプログラム (DAA命令の使用例)

```

: ****
:
: BCD CODE TESTING PROGRAM
:
: ****
:
: INPUTS : (E003H)(E002H)(E001H)(E000H) <-BCD CODE 1
:          : (E007H)(E006H)(E005H)(E004H) <-BCD CODE 2
:
: OUTPUTS: (E00BH)(E00AH)(E009H)(E008H) <- SUM
:          : (E00FH)(E00EH)(E00DH)(E00CH) <- DIFFERENCE
:
: ORG 0D000H
:
: ****
:
: ADDITION
:
: ****
D000 DD2100E0      LD IX,0E000H
D004 DD7E00      LD A,(IX)
D007 DD8604      ADD A,(IX+4)
D00A 27          DAA
D00B DD7708      LD (IX+8),A
D00E DD7E01      LD A,(IX+1)
D011 DD8E05      ADC A,(IX+5)
D014 27          DAA
D015 DD7709      LD (IX+9),A
D018 DD7E02      LD A,(IX+2)
D01B DD8E06      ADC A,(IX+6)
D01E 27          DAA
D01F DD770A      LD (IX+10),A
D022 DD7E03      LD A,(IX+3)
D025 DD8E07      ADC A,(IX+7)
D028 27          DAA
D029 DD770B      LD (IX+11),A
:
: ****
:
: SUBTRACTION
:
: ****
D02C DD7E00      LD A,(IX)
D02F DD9604      SUB (IX+4)
D032 27          DAA
D033 DD770C      LD (IX+12),A
D036 DD7E01      LD A,(IX+1)
D039 DD9E05      SBC A,(IX+5)
D03C 27          DAA
D03D DD770D      LD (IX+13),A
D040 DD7E02      LD A,(IX+2)
D043 DD9E06      SBC A,(IX+6)
D046 27          DAA
D047 DD770E      LD (IX+14),A
D04A DD7E03      LD A,(IX+3)
D04D DD9E07      SBC A,(IX+7)
D050 27          DAA
D051 DD770F      LD (IX+15),A
D054 C3665C      JP 5C66H

```


入出力命令

本章では、N-BASICの

INP

OUT

に値するZ80の入出力命令を紹介します。

これらの命令は、普段はあまり使われる事のない命令ですが、使用される場合には非常に重要でかつ注意を要する事が多いものです。

基本的には、CPU (Z80) に接続されている各種の周辺機器、たとえばキーボード、スピーカ、CRT、プリンタ、ディスク・ユニット等をコントロールするために使用される命令です。

入力命令

◎一般的な入力命令

マシン・コードの2バイト目で、入力を行うポートを指定する命令で、入力したデータはAレジスタに入ります。

たとえば、入力ポート21H番地からの入力データAレジスタに入力したい場合には、

IN A, (21H)

を行う事になり、マシン・コードは、

DB・21

の2バイトになります。

◎Cレジスタによる入力ポート指定

一般的な入力命令では、マシン・コードの2バイト目で入力ポートのアドレスを指定しましたが、この方法では演算結果や条件によってポートのアドレスを変更したい場合に不便です。

そこで、Z80ではCレジスタの値を入力ポートのアドレスとして、ポートからの入力を行う命令が拡張されました。

ニーモニックは、Aレジスタに入力する、

IN A, (C)

をはじめとして、

IN B, (C)

IN C, (C)

IN D, (C)

IN E, (C)

IN H, (C)

IN L, (C)

の計7種が用意されています。

これらの命令の必要性を確認するために、プログラム例を示しますが、このプログラム例はPC-8001上で走らせても意味は有りませんので御注意ください。

EXAMPLE-1からEXAMPLE-3までの3本は、全て同じ機能を持たせたプログラムです。

具体的には、入力ポート10H番地からのデータ入力を行い、入力したデータで指定する入力ポ

《EXAMPLE-1》

		SAMPLE 1

		ORG 0C100H
C100 DB10	IN	A, (10H)
C102 3206C1	LD	(INPORT+1), A
C105 DB00	INPORT:IN	A, (00H)
C107 C9	RET	

ートから再度入力を行うサブルーチンとなっています。

8080では、EXAMPLE-1の様にサブルーチン自身を書き換えるのが一般的ですが、このような手法はプログラムの見易さや、バグの発生率から考えてあまり勧められる方法ではありません。また、プログラムをROMに焼いて使用する場合などは、RAM上にジャンプ・テーブル等を置く必要があり、さらに複雑になってしまいます。かと言って、自分自身を書き換える事をさせて普通に組めば、EXAMPLE-2のような長大なプログラムになり、とても実用にはなりません。

そこで、EXAMPLE-3ですが、Cレジスタによる入力アドレス指定を利用しているため、非常に簡潔なものとなっています。

◎INI

INIは、

Input and Increment

の意味で、Cレジスタの内容で指定する入力ポートからの入力データを、HLレジスタ対で指定するアドレスに格納し、さらにHLレジスタ対をインクリメント、Bレジスタをデクリメントします。命令の実行結果Bレジスタが0になれば、ゼロ・フラグ(Z)を1にセットします。

この、

INI

と同様の機能を、今までに紹介した命令のみで表わすと、次のようになります。

```
PUSH AF
IN A, (C)
LD (HL), A
POP AF
```

《EXAMPLE-2》

		SAMPLE 2

		ORG 0C100H
C100 DB10	IN	A, (10H)
C102 3C	INC	A
C103 3D	DEC	A
C104 2003	JR	NZ, NEXT1
C106 DB00	IN	A, (0)
C108 C9	RET	
		;
C109 3D	NEXT1:DEC	A
C10A 2003	JR	NZ, NEXT2
C10C DB01	IN	A, (1)
C10E C9	RET	
		;
C10F 3D	NEXT2:DEC	A
C110 2003	JR	NZ, NEXT3
C112 DB02	IN	A, (2)
C114 D9	RET	
		;
C115 3D	NEXT3:DEC	A
C116 2003	JR	NZ, NEXT4
C11B DB03	IN	A, (3)
C11A C9	RET	
		;
C11B 3D	NEXT4:DEC	A
C11C 2003	JR	NZ, NEXT5
C11E DB04	IN	A, (4)
C120 C9	RET	
		;
C121 3D	NEXT5:DEC	A
C122 2003	JR	NZ, NEXT6
C124 DB05	IN	A, (5)
C126 C9	RET	
		;
C127 3D	NEXT6:DEC	A
C128 2003	JR	NZ, NEXT7
C12A DB06	IN	A, (6)
C12C C9	RET	
		;
C12D 3D	NEXT7:DEC	A
C12E 2003	JR	NZ, NEXT8
C130 DB07	IN	A, (7)
C132 C9	RET	
		;
C133	NEXT8:	
		· (以下、同様に
		· 続く)
		·

《EXAMPLE-3》

		SAMPLE 3

		ORG 0C100H
C100 DB10	IN	A, (10H)
C102 4F	LD	C, A
C103 ED78	IN	A, (C)
C105 C9	RET	


```
INC    HL
DEC    B
```

◎ INIR

INIRは、

Input, Increment and Repeat

の意味で、Bレジスタの内容が0になるまで

```
INI
```

をくり返す命令です。すなわち、Cレジスタで指定する入力ポートから、256バイト以内の入力データ・ブロックを、1命令でメモリ上に転送する事ができます。

この、

```
INIR
```

と同等の機能を他の命令で置き換えると、

```
PUSH AF
LBL: IN    A, (C)
LD        (HL), A
INC       HL
DJNZ     LBL
POP       AF
```

または、

```
LBL: INI
JR        NZ, LBL
```

などとなります。

◎ IND

INDは、

Input and Decrement

の意味で、ほぼ

```
INI
```

と同じですが、HLレジスタ対をインクリメントせずにデクリメントします。すなわち、Cレジスタの内容で指定する入力ポートからの入力データを、HLレジスタ対で指定するアドレスに格納し、さらにHLレジスタ対とBレジスタをデクリメントする事になります。命令の実行結果Bレジスタの内容が0になれば、ゼロ・フラグ(Z)が1にセットされます。

この、

```
IND
```

と同様の機能を今までに紹介した命令のみで表わすと、

```
PUSH AF
IN      A, (C)
LD      (HL), A
POP     AF
DEC     HL
DEC     B
```

または、

```
INI
DEC     HL
DEC     HL
```

などとなります。

◎ INDR

INDRは、

Input, Decrement and Repeat

の意味で、Bレジスタの内容が0になるまで、

```
IND
```

をくり返す命令です。すなわち、Cレジスタで指定する入力ポートから、256バイト以内の入力データ・ブロックを、1命令でメモリ上に転送する事ができます。

この、

```
INDR
```

と同等の機能を他の命令で置き換えると、

```
PUSH AF
LBL: IN    A, (C)
LD        (HL), A
DEC       HL
DJNZ     LBL
POP       AF
```

または、

```
LBL: IND
JR        NZ, LBL
```

などとなります。

出力命令

◎一般的な出力命令

マシン・コードの2バイト目で、出力を行うポートを指定する命令で、Aレジスタのデータが出力ポートに出力されます。

たとえば、PC-8001では出力ポート51H番地に21Hを出力する事によって、CRTスクリーンを反転（リバーズ）できる事が良く知られていますが、これをニーモニックにすると、

```
LD      A, 21H
OUT     (51H), A
```

となります。

ちなみに、反転したCRTスクリーンをノーマルな状態にもどすためには、普通、出力ポート51H番地にデータ20Hを出力しますが、これには、

```
LD      A, 20H
OUT     (51H), A
```

を行います。

◎Cレジスタによる出力ポート指定

一般的な出力命令では、マシン・コードの2バイト目で出力ポートのアドレスを指定し、Aレジスタのデータを出力しましたが、この方法では、演算結果や条件によってポートのアドレスを変更したい場合に不便です。

そこで、Z80では入力命令同様にCレジスタの値を出力ポートのアドレスとして、ポートへの出力を行う命令が拡張されました。

ニーモニックは、Aレジスタのデータを出力する、

```
OUT     (C), A
```

をはじめとして、

```
OUT     (C), B
OUT     (C), C
OUT     (C), D
OUT     (C), E
OUT     (C), H
OUT     (C), L
```

の計7種が用意されています。

◎OUTI

OUTIは、

Output and Increment

の意味で、HLレジスタで指定するアドレス上のデータをCレジスタで指定する出力ポートに出力し、さらにHLレジスタ対をインクリメント、Bレジスタをデクリメントします。命令の実行結果Bレジスタが0になれば、ゼロ・フラグ（Z）が1にセットされます。

この、

OUTI

と同様の機能を今までに紹介した命令のみで表わすと、次のようになります。

```
PUSH AF
LD      A, (HL)
OUT     (C), A
POP     AF
INC     HL
DEC     B
```

◎OTIR

OTIRは、

Output, Increment and Repeat

の意味で、Bレジスタの内容が0になるまで、

OUTI

をくり返す命令です。すなわち、メモリ上に置かれている256バイト以内のデータ・ブロックを、Cレジスタで指定する出力ポートに1命令で出力する事ができます。

この、

OTIR

と同等の機能を他の命令に置き換えると、

```
PUSH AF
LBL: LD  A, (HL)
      OUT (C), A
      INC HL
      DJNZ LBL
      POP AF
```

または、

```
LBL: OUTI
      JR  NZ, LBL
```


などとなります。

◎OUTD

OUTDは、
Output and Decrement

の意味で、ほぼ

OUTI

と同じですが、HLレジスタ対をインクリメントせずにディクリメントします。すなわち、HLレジスタ対で指定するアドレス上のデータをCレジスタで指定する出力ポートに出力し、さらにHLレジスタ対とBレジスタをディクリメントする事になります。命令の実行結果Bレジスタの内容が0になれば、ゼロ・フラグ(Z)が1にセットされます。

この、

OUTD

と同様の機能を、今までに紹介した命令のみで表わすと、

```
PUSH AF
LD A, (HL)
OUT (C), A
POP AF
DEC HL
DEC B
```

または、

```
OUTI
DEC HL
DEC HL
```

などとなります。

◎OTDR

OTDRは、
Output, Decrement and Repeat

の意味で、Bレジスタの内容が0になるまで、

OUTD

をくり返す命令です。すなわち、メモリ上に置かれている256バイト以内のデータ・ブロックを、Cレジスタで指定する出力ポートに1命令で出力する事ができます。

この、

OTDR

と同等の機能を他の命令で置き換えると、

```
PUSH AF
LBL: LD A, (HL)
OUT (C), A
DEC HL
DJNZ LBL
POP AF
```

または、

```
LBL: OUTD
JR NZ, LBL
```

などとなります。

キーボード・スキャニングの実際

一般に高速性を要するゲーム等で、リアルタイムなキー入力を行う場合には、1文字入力等のシステム・サブルーチンでは役不足です。

そこで、本章で紹介したポート入力の命令など

《第87図》ニーモニック→マシン語対照表

入力	出力
IN A, n	OUT n, A
IN A, (C)	OUT (C), A
IN B, (C)	OUT (C), B
IN C, (C)	OUT (C), C
IN D, (C)	OUT (C), D
IN E, (C)	OUT (C), E
IN H, (C)	OUT (C), H
IN L, (C)	OUT (C), L
INI	OUTI
INIR	OTIR
IND	OUTD
INDR	OTDR

を利用して、キーボードの接続されているキー・ポートから直接データを入力して、特定のキーが押されているか否かを調べるのが普通です。

■88図に、PC-8001のキー入力ポートを示します。キーボードのそれぞれのキーは、このようなマトリクスで構成されており、おのこの列がデータ・バスに直接接続されていますので、入力ポートからの入力によって、簡単に押されたキーを判別する事ができます。

実際には、入力命令によってインプットアドレスの値を入力し、キーが押されていれば、その列のデータ・バスに対応したビットが0として入力されます。

実例をいくつかあげますと、たとえば、**[K]**のキ

ーが押されている場合に、

```
IN      A, (03H)
```

を行えば、Aレジスタに2進数の、

```
1111 0111
```

が入力され、**[O]**と**[K]**が同時に押されている場合に、

```
IN      A, (03H)
```

を行えば、

```
0111 0111
```

が入力される事になります。



第87図として入出力命令のニーモニック→マシン語対照表を示しておきます。

《第88図》PC-8001のキーボード・マトリクス

		(データ・バス)							
		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
00		0	1	2	3	4	5	6	7
01		8	9	*	+	=	,	.	RETURN
02		@	A チ	B ユ	C ソ	D シ	E イ	F ハ	G キ
03		H ク	I ニ	J マ	K ノ	L リ	M モ	N ミ	O ラ
04		P セ	Q タ	R ス	S ト	T カ	U ナ	V ヒ	W テ
05		X サ	Y ン	Z ツ	[「	¥ —] 」	^ へ	_ =
06		0 ワ	1 ヌ	2 フ	3 ア	4 ウ	5 エ	6 オ	7 ヤ
07		8 ユ	9 ヨ	: ケ	; レ	< ネ	> ル	? メ	- ロ
08		HOME CLR	↓ ↑	← →	INS DEL	GRAPH	カナ	SHIFT	CTRL
09		STOP	f・1	f・2	f・3	f・4	f・5	SPACE	ESC
		(インプットアドレス)							

	D 0	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7
00								
01								
02								
03								
04								
05								
06	秒					年	月	日
07	時	分						
08					GRAPH			
09								

マシン語Q&A



Z80インストラクションの解説も、ブロック転送命令／ブロック・サーチ命令／ビット操作命令を残すだけになりました。そこで本章では、今までのまとめの意味も含めて、月刊マイコン編集部に寄せられたマシン語の質問にお答えしていきたいと思います。

Question 1

最近、BASICにもソースプログラムとオブジェクトコードが有ると聞きました。『ソース』とか『オブジェクト』とか言うのはアセンブラ(マシン語)にのみ適用すると思っていたのですが、高級言語にもその様な考え方があるのでしょうか？

また、アセンブラで言う『ソースプログラム』とは単に逆アセンブラをただだけで得られるものなのでしょうか？ SE(システム・エンジニア)をやっている私の友人は『ソースリスト』の重要性をうたえてくれるのですが私には良くわかりません。

初心者にもわかるように解説をお願いします。

(東京都 納谷佳子さん)

Answer 1

最近、マイコンショップなどで、『ソースリスト』や『ソースプログラム』という言葉が流行しているらしく、私のところにも、

『ソースとは何の事ですか？』

というたぐいの質問が、多数寄せられています。

御質問の中でも述べられているように、『ソースプログラム』はアセンブラだけの考え方ではありません。

皆さん良く御存知のように、コンピュータで動く言語には、N-BASICの様なインタプリタの他に、プログラム全体を一度マシン語(オブジェクトコード)に変換してから実行するコンパイラ型の言語が多数あります。

この、オブジェクトコードに変換する前のプログラムを『ソースプログラム』と言うのですから、コンパイラ型の言語であれば、BASICであれ、FORTRANであれ、PASCALであれ全て『ソースプログラム』と『オブジェクトコード』の二つが存在します。以上の定義によるとコンパイラ型で無いアセンブラ『ソースプログラム』などが、存在するのはおかしいと思われるかもしれませんが正確にはアセンブラもコンパイラの一種なのです。

しかし、アセンブラが他のコンパイラと異なる点は『ソースプログラム(ニーモニック)』と『オ

プロジェクトコード(マシン語)』が1対1に対応している事で、そこがアセンブラの最大の利点であり欠点でもあるのです。

それでは、アセンブラにおける『ソースプログラム』の考え方について少し深く考えてみましょう。

『ソース』のスペリングは、『SOURCE』で、その意味を英和辞典などで調べてみると、普通、

- ①源、源泉、水源。
- ②もと、起り、原因、根元。
- ③(情報などの)出所、よりどころ、典拠。

と掲載されています。

つまり、この『ソースリスト』や『ソースプログラム』を直訳すると、『もとのリスト』とか『根元のプログラム』などと訳せるわけです。

普通、Z80などを用いるマシン語のプログラムを組む場合には、本書でも実践して来たように、一度ニーモニックでコーディングしてからアセンブルの作業によってマシンコードを割り当てて行きます。

《第89図》 ダンプリスト

PC-8001内蔵マシン語モニタのDコマンド等によって得られます。
この『ダンプリスト』のみで長いプログラムの流れを追うのは困難です。

C000	06	50	0E	19	CD	3A	09	21	00	F3	06	19	E5	11	25	C0
C010	1A	FE	00	28	06	77	13	23	C3	10	C0	E1	11	78	00	19
C020	10	EA	C3	66	5C	2A	2A	2A	20	B9	DE	AF	B6	DD	20	CF
C030	B2	BA	DD	20	2D	2D	2D	20	50	43	2D	38	30	30	31	20
C040	4D	41	43	48	49	4E	45	20	43	4F	44	45	20	2D	2D	2D
C050	20	CF	BC	DD	BA	DE	20	BA	B3	BB	DE	20	B7	BF	CD	DD
C060	20	2D	2D	2D	20	51	20	61	6E	64	20	41	20	BA	B0	C5
C070	B0	20	2A	2A	2A	00										

《第90図》 アスキーダンプ付きダンプリスト

『ダンプリスト』の右側にキャラクタによるダンプを加えたものです。メモリ上のメッセージなどをさがし出してデータエリアを分離するのに役立ちます。

C000	06	50	0E	19	CD	3A	09	21	00	F3	06	19	E5	11	25	C0	. P. . . : ! . . . %.
C010	1A	FE	00	28	06	77	13	23	C3	10	C0	E1	11	78	00	19	. . . (W. #. . . X. .
C010	10	EA	C3	66	5C	2A	2A	2A	20	B9	DE	AF	B6	DD	20	CF	. . . { ¥ * * * ゲッカン マ
C030	B2	BA	DD	20	2D	2D	2D	20	50	43	2D	38	30	30	31	20	アイコン ----- PC-8001
C040	4D	41	43	48	49	4E	45	20	43	4F	44	45	20	2D	2D	2D	MACHINE CODE -----
C050	20	CF	BC	DD	BA	DE	20	BA	B3	BB	DE	20	B7	BF	CD	DD	マシンゴ コウザ キソヘン
C060	20	2D	2D	2D	20	51	20	61	6E	64	20	41	20	BA	B0	C5	----- Q and A コーナ
C070	B0	20	2A	2A	2A	00											- * * * .

ところが、マイコン関係の雑誌上に掲載されたり、テープやディスクによって供給されるソフトウェアは、ニーモニックの部分を省いて16進数のラ列と化したものが大部分です。この、アドレスと16進数のラ列であるマシンコードのみから成るリストを『ダンプリスト』と言います。

単にプログラムを実行するだけであれば、『ダンプリスト』のみで問題ないのですが、プログラムを読んだり(解析したり)、改良したりしようと思った場合には、『ダンプリスト』を追って行くわけにはいきません。ある程度慣れて来れば、マシン語とニーモニックの関係が覚えられますが、それでも長大なプログラムを『ダンプリスト』のみで追って行く事は不可能です。

そこで、このようなマシン語のプログラムを、マシン語とニーモニックの対照表を引くなり、逆アセンブラ(ディスアセンブラ)を利用するなりして、ニーモニック付きのリストに変換しますが、このようにして逆アセンブルされたものを、『逆アセンブルリスト』(俗称逆アセリスト)などと呼びます。

『逆アセンブルリスト』になれば、プログラムの流れを追う事が比較的簡単になります。しかし、普通に逆アセンブルしたリストには多くの問題が残されています。次に、それらの主な問題点をあげます。

- ①ラベルが付いていない。
- ②データエリアの分離が不十分。
- ③コメントが付いていない。

①のラベルが付いていない事は、プログラムの動きを知る上での障害となり、プログラムを読む（解析する）場合には適切なラベルを付ける事で能率が飛躍的に向上します。たとえば、『●』をCRTスクリーンに表示するプログラムで、

```
LD      A, '●'
CALL    0257H
```

と書いてあるのと、

```
LD      A, '●'
CALL    DSPCHR
```

と、0257H番地のディスプレイ・キャラクター・サブルーチンに、『DSPCHR』のラベルを定義して参照するのとでは、ニュアンスが全く異なります。

もう一つ例をあげますと、

```
LD      HL, 1838H
CALL    52EDH
```

に適切なラベルを付けると、

```
LD      HL, TITLE
CALL    DSPMSG
```

などとなります。この例で、『TITLE』とラベルを付けた1838H番地から後にはN-BASICをコールド・スタートした時のタイトルメッセージ

NEC PC-8001 BASIC. Ver 1.1

Copyright 1979 (C) by Microsoft

が格納されており、『DSPMSG』とラベルを付けた52EDH番地は文字列（メッセージ）を出力するためのサブルーチンとなっています。

②のデータを正確に分離する事の必要性につきましては、二つのリスト（第91図と第92図）後半のデータ部分を比較していただければ一目でわかるでしょう。この2本のプログラムは、CRTスクリーンを80文字×25桁モードに設定して、全体を、

```
*** ゲッカン   マイコン   ---- PC-8001
MACHINE CODE ---- マシンゴウザ キソヘン
----- Q and A   コーナー ***
```

の文字で埋める全く同じプログラムですが、前者は普通に逆アセンブルしたものです。一応データエリアの分離は行っていますが、16進のキャラクタコードとなっているために、表示する文字列のイメージが頭に浮かんで来ません。

なお、ここで使っている

DB

と言う命令はアセンブラでのみ利用できるもので、オペランドで指定する16進数またはアポストロフィー『』で囲んだ文字列のキャラクタコードをオブジェクトのメモリ上にそのまま落とすものです。

アセンブラを使用してマシン語のプログラムを組んで行く場合には、必要に応じてコメント（注釈）を入れておきます。このコメントはBASICのREM(リマーク)と同じように、プログラムの実行時（アセンブル時）には全く無視されるもので、普通のアセンブラではセミコロン『;』の後、行末までがコメントとみなされます。

コメントを入れるか否か、入れるとすればどの程度入れるのかは、プログラマの主観によるのですが、一般的には、ルーチンの切れ目などの特に重要な部分や特殊技法などを使ってプログラムがわかりずらくなった部分には適切なコメントが必要です。

Question 2

プログラムを組む前にフローチャートを書くように心がけている者です。

ゼネラルフローを書く場合には、FORTRANやPASCAL, BASICなどと変わらないのですが、アセンブラのインストラクション・レベルでフローチャートを書く場合にはどのような記号を用いるのでしょうか？

ロード命令などは、通常の代入と同じ矢印『←』を使えば良いと思うのですが、PUSH/POP

等アセンブラ特有のインストラクションをどの様に表現したら良いのかが分かりません。

(神奈川県 村上秀樹さん)

《第91図》逆アセンブルリスト

逆アセンブラによって逆アセンブラを行いました。命令自体はわかりやすいですが、ラベルが無く、データエリア等もイメージがわかりません。

C000	0650	ORG	0C000H
C002	0E19	LD	B, 50H
C004	CD3A09	LD	C, 19H
C007	2100F3	CALL	093AH
C00A	0619	LD	HL, 0F300H
C00C	E5	LD	B, 19H
C00D	1125C0	RUSH	HL
C010	1A	LD	DE, 0C025H
C011	FE00	LD	A, (DE)
C013	2806	CP	0
C015	77	JR	Z, 0C01BH
C016	13	LD	(HL), A
C017	23	INC	DE
C018	C310C0	INC	HL
		JP	0C010H
C01B	E1	POP	HL
C01C	117800	LD	DE, 78H
C01F	19	ADD	HL, DE
C020	10EA	DJNZ	0C00CH
C022	C3665C	JP	5C66H
C025	2A2A2A20	DB	2AH, 2AH, 2AH, 20H
C029	B9DEAFB6	DB	0B9H, 0DEH, 0AFH, 0AFH
C02D	DD20CFB2	DB	0DDH, 20H, 0CFH, 0B2H
C031	BADD202D	DB	0BAH, 0DDH, 20H, 2DH
C035	2D2D2050	DB	2DH, 2DH, 20H, 50H
C039	432D3830	DB	43H, 2DH, 38H, 30H
C03D	3031204D	DB	30H, 31H, 20H, 4DH
C041	41434849	DB	41H, 43H, 48H, 49H
C045	4E452043	DB	4EH, 45H, 20H, 43H
C049	4F444520	DB	4FH, 44H, 45H, 20H
C04D	2D2D2D20	DB	2DH, 2DH, 2DH, 20H
C051	CFBCDDBA	DB	0CFH, 0BCH, 0DDH, 0BAH
C055	DE20BAB3	DB	0DEH, 20H, 0BAH, 0B3H
C059	BBDE20B7	DB	0BBH, 0DEH, 20H, 0B7H
C05D	BFCDDDD20	DB	0BFH, 0CDH, 0DDH, 20H
C061	2D2D2D20	DB	2DH, 2DH, 2DH, 20H
C065	5120616E	DB	51H, 20H, 61H, 6EH
C069	64204120	DB	
C06D	BAB0C5B0	DB	
C071	202A2A2A	DB	
C075	00	DB	

《第93図》マイコンメッセージ25回表示

0000	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	0	777	777
0001	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	0	777
0002	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0003	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0004	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0005	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0006	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	0	777
0007	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0008	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0009	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0010	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0011	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0012	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0013	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0014	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0015	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0016	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0017	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0018	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0019	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0020	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0021	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0022	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0023	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777
0024	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	0	and	A	777
0025	7	マシン	マイコン	---	PC-8001	MACHINE CODE	---	マシン	377	777	777	---	and	A	777	777

Answer 2

大変もったもな御質問で、私もこの事に関してかなり悩んだ記憶がありました。

しかし、最近では開き直って

『解り易く書き易いフローがベスト!』

と決心し、あまりこだわらない様にしています。ですから私の書くフローは大部分が自己流でZ80独特のインストラクションなどはほとんど箱の中にニーモニックを直接入れておく事にしています。自分にしてみれば、Z80のニーモニックは全て記憶しているはずですから、ニーモニックを書いておけば、一番手っ取り早いし解り易いのでは無いでしょうか?

そこで、残念ながらこの御質問に関しては適確なアドバイスは差し上げられません。

参考のためにはと思い■94図、第95図に普段私の使用しているフローの例をあげておきます。私自身も、より解り易く、より書き良いフローが書ける様に努力して行きたいと思っています。

《図92図》ソースリスト

アセンブラの『ソースプログラム』です。ラベルやコメントも入り、プログラマの意図が適確に伝わる非常に追い易いリストです。

；*****

； メッセージ 25 カイ ヒョウジ

；*****

```

093A      WIDTH: EQU 093AH      ; 'WIDTH'ニ WIDTHノセッテイサブルーチンヲテイギ
5C66      MONTOP: EQU 5C66H     ; 'MONTOP'ニマシンゴモニタノセントウバンチヲテイ
          ORG 0C000H
          ;
C000      0650      LD B,80      ;
C002      0E19      LD C,25      ; CRTスクリーンヲ80×25モードニセット
C004      CD3A09     CALL WIDTH  ;
          ;
C007      2100F3     LD HL,0F300H ; VRAMノセントウバンチヲHLニセット
C00A      0619      LD B,25      ; 25カイノループヲシテイ
          ;
C00C      E5        LINE: PUSH HL ; HLノアライヲスタックニタイヒ
C00D      1125C0     LD DE,DATA   ; メッセージノセントウバンチヲDEニセット
          ;
C010      1A        LETTER: LD A,(DE) ; 1モジブンノデータヲモッテクル
          ;
C011      FE00      CP 0          ; データガ0デアレバ
C013      2806      JR Z,LINEND  ; ゲンザイノラインヲシュウリョウ
          ;
C015      77        LD (HL),A     ; 1モジブンノデータ1モジヲVRAMニオクル
          ;
C016      13        INC DE        ; メッセージノアドレスシテイヲ1バイトススメル
C017      23        INC HL        ; VRAMノアドレスシテイヲ1バイトススメル
C018      C310C0     JP LETTER    ; ツギノモジヲヒョウジスルタメニジャンプ
          ;
C01B      E1        LINEND: POP HL ;
C01C      117800     LD DE,120    ; VRAMノアドレスシテイヲツギノギョウニススメル
C01F      19        ADD HL,DE     ;
          ;
C020      10EA      DJNZ LINE     ; ラベル'LINE'ヘループ
C022      C3665C     JP MONTOP    ; PC-8001マシンゴモニタヘジャンプ
          ;
          ; *****
          ;
          ;       メッセージ   データ
          ;
          ; *****
          ;
C025      2A2A2A20   DATA: DB , *** ゲツカン   マイコン   ---- ,
C029      B9DEAFB6
C02D      DD20CFB2
C031      BADD202D
C035      2D2D20
C038      50432D38   DB , PC-8001 MACHINE CODE ---- ,
C03C      30303120
C040      4D414348
C044      494E4520
C048      434F4445
C04C      202D2D2D
C050      20
C051      CFBCDDBA   DB , マシンゴ   コウザ   キソヘン   ---- ,
C055      DE20BAB3
C059      BBDE20B7
C05D      BFCDDD20
C061      2D2D2D20
C065      5120616E   DB , Q and A   コーナー   *** ,
C069      64204120
C06D      BAB0C5B0
C071      202A2A2A
          ;
C075      00        DB 0
          ;

```




〈第94図〉 川村流ニーモニック⇔フローチャート使用例 I

ニーモニック	フローチャート	ニーモニック	フローチャート
LD E, A	$E \leftarrow A$	CPL	$A \leftarrow \bar{A}$
LD A, '●'	$A \leftarrow \text{'●'}$	NEG	$A \leftarrow -A$
LD (E000H) HL	$(E000H) \leftarrow HL$	CCF	$CY \leftarrow \bar{CY}$
LD (HL), A	$(HL) \leftarrow A$	SCF	$CY \leftarrow 1$
LD BC, 120	$BC \leftarrow 120$	SBC HL, DE	$HL \leftarrow HL - DE - CY$
PUSH AF	PUSH AF	DEC IY	$IY \leftarrow IY - 1$
POP DE	POP DE	RLCA	RLCA
LDIR	LDIR	RRD	RRD
CPD	CPD	JP 5C66H	5C66H
ADD A, 10H	$A \leftarrow A + 10H$	CALL 0257H	0257H
ADC A, (HL)	$A \leftarrow A + (HL) + CY$	IN A, (0)	IN A, (0)
AND A, C	$A \leftarrow A \wedge C$	OUT (C), L	OUT (C), L
CP 12H	$NULL \leftarrow A - 12H$	OUTD	OUTD
INC A	$A \leftarrow A + 1$	RST 18H	RST 18H
EI	EI	SET 4, A	$A_4 \leftarrow 1$
DAA	DAA	RET	RET

〈第95図〉 川村流ニーモニック⇔フローチャート使用例 II

ニーモニック	フローチャート
<pre> LOOP: CALL SUB 1 CP C JR NZ, LOOP RET </pre>	
<pre> LD C, 100 WAIT 2: LD B, 100 WAIT 1: CALL WAIT DEC B JR NZ, WAIT 1 DEC C JR NZ, WAIT 2 JP (HL) </pre>	
<pre> ADD A, A RET C </pre>	

ブロック転送命令/ブロック・サーチ命令/ビット操作命令



ブロック転送命令

Z80に用意された、データ・ブロック転送命令はメモリ上に置かれている任意のバイト数のデータを、別のアドレスへ転送する際に利用される命令で、全て（4種）のブロック転送命令において3組のレジスタ対の使用目的（意味）が決まっています。

ブロック転送の命令において、HLレジスタ対は転送するデータの元のアドレスを、DEレジスタ対は転送先のアドレスを示し、BCレジスタ対はデータの量をカウントするためのバイト・カウンタとして使用されます。

◎LDI

LDIは、

Load and Increment

の意味です。

この命令を実行すると、HLレジスタ対で指定されたメモリの内容がCPUに読み込まれ、次にDEレジスタ対で指定するメモリに同じデータを転送します。データの転送後は、HLレジスタ対とDEレジスタ対の内容が自動的にインクリメントされ、バイト・カウンタであるBCレジスタ対はデクリメントされます。

同じような動作を他の命令に置き換えると、

PUSH AF

LD A, (HL)
LD (DE), A
POP AF
INC HL
INC DE
DEC BC

となりますが、ブロック転送命令ではフラグの変化が独特で、重要な意味を持っているので注意が必要です。

この命令は、一般的に利用されるサイン・フラグ(S)、ゼロ・フラグ(Z)およびキャリ・フラグ(CY)には全く影響を及ぼしませんが、BCレジスタ対をデクリメントした結果が0(ゼロ)になればパリティ／オーバーフロー・フラグ(P/V)も0にリセットされます。

したがって、ブロック転送したいデータのバイト数をBCレジスタ対に与えておけば、命令の実行後にP/Vフラグの値を調べる事によって命令の実行回数をチェックする事ができます。

◎LDIR

LDIRは、

Load, Increment and Repeat

の名称のとおり、先に紹介した

LDI

を、BCレジスタ対の内容が0(ゼロ)になってパリティ／オーバーフロー・フラグ(P/V)が0にリセットされるまでくり返す命令です。

他の命令で同じ機能を書き換えれば、

```
REPEAT:LDI
        JP PE, REPEAT
```

となります。

このように、

```
LDIR
```

を用いれば1ステップでデータのブロック転送を行う事ができます。例として、0000H番地から00FFH番地まで0100Hバイトのデータを、C000H番地からC0FFH番地に転送するルーチンを示します。

```
LD      HL, 0000H
LD      DE, C000H
LD      BC, 0100H
LDIR
```

◎LDD

LDDは、

Load and Decrement

の意味です。

```
LDI
```

と同じように、HLレジスタ対で指定するメモリの内容をDEレジスタ対で指定するメモリに転送しますが、転送後は、HLレジスタ対、DEレジスタ対およびBCレジスタ対の内容を全てディクリメントします。

同じような動作を他の命令に置き換えると、

```
PUSH AF
LD      A, (HL)
LD      (DE), A
POP     AF
DEC     HL
DEC     DE
DEC     BC
```

または、

```
LDI
DEC     HL
DEC     HL
DEC     DE
DEC     DE
```

のようになります。

しかし、パリティ/オーバーフロー・フラグ(P/V)

が重要な役割りを果たし、

```
LDI
```

と同じように、命令の実行結果BCレジスタ対が0(ゼロ)になった場合にP/Vフラグが0にリセットされます。

◎LDDR

LDDRは、

Load Decrement and Repeat

の意味で、

```
LDIR
```

と同じように1ステップでデータ・ブロック転送を行う事のできる命令です。具体的には、

```
LDD
```

をBCレジスタ対で指定する回数だけくり返すものですから、HLレジスタ対およびDEレジスタ対には、転送元と転送先の上位のアドレス(FFFFHに近いアドレス)を与えなくてははいけません。

たとえば、0000H番地から00FFH番地まで0100Hバイトのデータを、C000H番地からC0FFH番地に転送する場合は次のようになります。

```
LD      HL, 00FFH
LD      DE, C0FFH
LD      BC, 0100H
LDDR
```

ブロック・サーチ命令

メモリ・ブロック・サーチ命令は、Aレジスタの内容とメモリ上のデータとを比較するために利用される命令で、HLレジスタ対がデータのアドレスを指すポインタとして、BCレジスタ対は比較回数をカウントするバイト・カウンタとして使用されます。

Z80にはブロック・サーチのための命令が4種ほど用意されていますが、一般的にはあまり活用されていないようです。データ・ブロックの中から一定のデータをさがし出す使い方以外にも、最大値や最小値などを求める様な応用も出来ますので、サーチ以外にもデータのソーティング等を行う時に使ってみてください

◎CPI

CPIは、

Compare and Increment

の意味で、Aレジスタの内容とHLレジスタ対で指定するメモリの内容を比較して、比較結果をサインフラグ(S)およびゼロ・フラグ(Z)に表します。比較した後はHLレジスタ対をインクリメント、BCレジスタ対をデクリメントし、もしBCレジスタ対の内容が0(ゼロ)になればパリティ/オーバーフロー・フラグ(P/V)を0にリセットします。

他の命令に置き換えれば、

CP A, (HL)

INC HL

DEC BC

などとなりますが、フラグの変化は独自のものです。特に、ブロック・サーチ命令ではキャリ・フラグ(CY)に全く影響を及ぼしませんので注意が必要です。

◎CPIR

CPIRは、

Compare, Increment and Repeat

の名称のとおり、先に紹介した。

〈図96図〉CPIR命令の使用例(内蔵マシン語モニタの一部)

5C2C	F3	MONENT:	DI		
5C2D	3AFF7F		LD	A,(EMONSW)	
5C30	FE55		CP	55H	:CHECK EXTENDED MONITOR SW
5C32	CAFC7F		JP	Z,EMONSW-3	
5C35	2234FF		LD	(MONHL),HL	:SAVE TEXT POINTER
5C38	ED7336FF		LD	(MONSP),SP	:SAVE STACK POINTER
:MONITOR COMMAND INPUT ROUTINE					
5C3C	015E5C	MONBGN:	LD	BC,MONERR	
5C3F	C5		PUSH	BC	
5C40	3E2A		LD	A,*	:MONITOR PROMPT MARK
5C42	CD5702		CALL	CONOUT	
5C45	CDE20B		CALL	DSPCSR	
5C48	CDAD5F		CALL	MONCIN	:DISPLAY CURSOR AND INPUT COMMAND
5C4B	21875C		LD	HL,MONKTB	
5C4E	010C00		LD	BC,12	:NUMBER OF COMMAND
5C51	EDB1		CPIR		
5C53	C0		RET	NZ	:NOT COMMAND
5C54	216F5C		LD	HL,MONATH	
5C57	09		ADD	HL,BC	
5C58	09		ADD	HL,BC	
5C59	5E		LD	E,(HL)	:CALCULATE ADDRESS
5C5A	23		INC	HL	:AND JUMP TO COMMAND
5C5B	56		LD	D,(HL)	
5C5C	EB		EX	DE,HL	
5C5D	E9		JP	(HL)	
5C5E	CDCA5F	MONERR:	CALL	MONCLF	
5C61	3E3F		LD	A,?	:MONITOR ERROR MESSAGE MARK
5C63	CD5702		CALL	CONOUT	
:MONITOR WARM START					
5C66	ED7B36FF	MONHOT:	LD	SP,(MONSP)	
5C6A	CDCA5F		CALL	MONCLF	:REPAIR STACK AND INPUT COMMAND
5C6D	18CD		JR	MONBGN	
:MONATB:					
5C6F	665C		DW	MONHOT	:ESC KEY
5C71	935C		DW	MONCTB	:AB KEY
5C73	665C		DW	MONHOT	:SPACE KEY
5C75	665C		DW	MONHOT	:AJ KEY
5C77	665C		DW	MONHOT	:AM OR RETURN KEY
5C79	3C5C		DW	MONBGN	:AL AND CLR KEY
5C7B	E65D		DW	MONTM	:T KEY
5C7D	745D		DW	MONW	:W KEY
5C7F	AE5D		DW	MONL	:L KEY
5C81	685D		DW	MONGO	:G KEY
5C83	165D		DW	MONDM	:D KEY
5C85	995C		DW	MONSET	:S KEY
5C87	534474C	MONKTB:	DB	'SDGLWT',0CH,0DH,0AH,'12,1BH	
5C8B	57540C0D				
5C8F	0A20021B				

CPI

を、BCレジスタ対のバイト・カウンタが0になってパリティ/オーバーフロー・フラグ(P/V)が0にリセットされるか、またはAレジスタの内容とHLレジスタ対で指定するメモリの内容が等しいためゼロ・フラグ(Z)が1にセットされるまでくり返す命令です。

同じ機能を他の命令で書き換えれば、

REPEAT: CPI

JR Z, EXIT

JP PE, REPEAT

EXIT:

などとなります。

このように、

CPIR

を用いれば、1ステップでメモリ上に置かれているデータ・ブロックの中にAレジスタの内容と同じデータが存在するか否か、また存在する場合のアドレスまでも調べる事ができます。

この命令を活用した良いプログラム例はないものかと考

えていたところ、なんとPC-8001の5C2CH番地から内蔵されているマシン語モニタで使っていた事に気が付きました。Z80特有の命令を全くと言って良い程使っていないN-BASICにしては非常に気の効いた使い方をしていますので、システム解析の勉強にでもと思い掲載しておきます(第96図)。

このマシン語モニタでは、コマンド入力の際にキーボードから入力された文字がコマンドか否かの判断と、各コマンドの処理ルーチンのアドレスを得るために、

CPIR

を利用しています。

◎CPD

CPDは、

Compare and Decrement

の意味です。

CPI

と同じように、Aレジスタの内容とHLレジスタ対で指定するメモリの内容を比較して、比較結果をサイン・フラグ(S)およびゼロ・フラグ(Z)に表わしますが、比較後は、HLレジスタ対およびBCレジスタ対両者の内容共にデクリメントします。このデクリメントによってBCレジスタ対の内容が0(ゼロ)になればパリティ／オーバーフロー・フラグ(P/V)を0にリセットします。

他の命令に置き換えれば、

```
CP      A, (HL)
DEC     HL
DEC     BC
```

または、

```
CPI
DEC     HL
DEC     HL
```

などとなりますが、キャリ・フラグ(CY)に影響を及ぼさない等フラグの変化は独自のものです。

◎CPDR

CPDRは、

Compare, Decrement and Repeat

の意味で、

CPIR

と同じように、1ステップでメモリ上に置かれているデータ・ブロックの中にAレジスタの内容と同じデータが存在するか否か、また存在する場合のアドレスを調べる事のできる命令です。具体的には、

CPD

をBCレジスタ対が0(ゼロ)になるか、Aレジスタの内容と同じデータを見付けるまでくり返します。

〈第97図〉 ニーモニック⇔マシン語対照表

ブロック転送

ブロック・サーチ

LDI	ED A0	CPI	ED A1
LDIR	ED B0	CRIR	ED B1
LDD	ED A8	CPD	ED A9
DDDR	ED B8	CPDR	ED B9

ビット操作命令

ビット操作命令を使用する事によって、Aレジスタを含む全ての汎用レジスタおよびHLレジスタ対またはインデックス・レジスタで指定するメモリ上の任意のビットに対して、セットまたはリセットを行う事が可能で、そのビットが0であるか1であることを調べる事もできます。

8080CPU当時のビット操作は専用の命令がなかったために、論理演算命令やローテート・シフト命令の組み合わせのみで操作を行わなければならず、非常に読みにくいプログラムを組んでいました。おかげで論理演算の勉強にはなりましたが……。

さて、ビット操作命令のニーモニックには次の3種類がありますので対照表を御覧ください。

- ◎SET … ビットを1にセットする命令。
- ◎RES … ビットを0にリセットする命令。
- ◎BIT … ビットの内容を調べる命令。

なお、ビットの内容を調べた結果が、0であればゼロ・フラグ (Z) が1にセットされ、結果が1であればゼロ・フラグ (Z) が0にリセットされます。

まとめ

第2ブロックから第3ブロックにわたり、長い間Z80のインストラクションを紹介して来ましたが、本章をもって全ての命令を説明し終わりました。


そこで、次章では総集編という事で少し長めのプログラムをオール・アセンブラで組んでみたいと思います。

〈第98図〉 ニーモニック↔マシン語対照表

ビット操作

×	A	B	C	D	E	F	L	(HL)	(IX+d)	(IY+d)
BIT 0, ×	CB 4 7	CB 4 0	CB 4 1	CB 4 2	CB 4 3	CB 4 4	CB 4 5	CB 4 6	D C d 4 6	F C d 4 6
BIT 1, ×	CB 4 F	CB 4 8	CB 4 9	CB 4 A	CB 4 B	CB 4 C	CB 4 D	CB 4 E	D C d 4 E	F C d 4 E
BIT 2, ×	CB 5 7	CB 5 0	CB 5 1	CB 5 2	CB 5 3	CB 5 4	CB 5 5	CB 5 6	D C d 5 6	F C d 5 6
BIT 3, ×	CB 5 F	CB 5 8	CB 5 9	CB 5 A	CB 5 B	CB 5 C	CB 5 D	CB 5 E	D C d 5 E	F C d 5 E
BIT 4, ×	CB 6 7	CB 6 0	CB 6 1	CB 6 2	CB 6 3	CB 6 4	CB 6 5	CB 6 6	D C d 6 6	F C d 6 6
BIT 5, ×	CB 6 F	CB 6 8	CB 6 9	CB 6 A	CB 6 B	CB 6 C	CB 6 D	CB 6 E	D C d 6 E	F C d 6 E
BIT 6, ×	CB 7 7	CB 7 0	CB 7 1	CB 7 2	CB 7 3	CB 7 4	CB 7 5	CB 7 6	D C d 7 6	F C d 7 6
BIT 7, ×	CB 7 F	CB 7 8	CB 7 9	CB 7 A	CB 7 B	CB 7 C	CB 7 D	CB 7 E	D C d 7 E	F C d 7 E
RES 0, ×	CB 8 7	CB 8 0	CB 8 1	CB 8 2	CB 8 3	CB 8 4	CB 8 5	CB 8 6	D C d 8 6	F C d 8 6
RES 1, ×	CB 8 F	CB 8 8	CB 8 9	CB 8 A	CB 8 B	CB 8 C	CB 8 D	CB 8 E	D C d 8 E	F C d 8 E
RES 2, ×	CB 9 7	CB 9 0	CB 9 1	CB 9 2	CB 9 3	CB 9 4	CB 9 5	CB 9 6	D C d 9 6	F C d 9 6
RES 3, ×	CB 9 F	CB 9 8	CB 9 9	CB 9 A	CB 9 B	CB 9 C	CB 9 D	CB 9 E	D C d 9 E	F C d 9 E
RES 4, ×	CB A 7	CB A 0	CB A 1	CB A 2	CB A 3	CB A 4	CB A 5	CB A 6	D C d A 6	F C d A 6
RES 5, ×	CB A F	CB A 8	CB A 9	CB A A	CB A B	CB A C	CB A D	CB A E	D C d A E	F C d A E
RES 6, ×	CB B 7	CB B 0	CB B 1	CB B 2	CB B 3	CB B 4	CB B 5	CB B 6	D C d B 6	F C d B 6
RES 7, ×	CB B F	CB B 8	CB B 9	CB B A	CB B B	CB B C	CB B D	CB B E	D C d B E	F C d B E
SET 0, ×	CB C 7	CB C 0	CB C 1	CB C 2	CB C 3	CB C 4	CB C 5	CB C 6	D C d C 6	F C d C 6
SET 1, ×	CB C F	CB C 8	CB C 9	CB C A	CB C B	CB C C	CB C D	CB C E	D C d C E	F C d C E
SET 2, ×	CB D 7	CB D 0	CB D 1	CB D 2	CB D 3	CB D 4	CB D 5	CB D 6	D C d D 6	F C d D 6
SET 3, ×	CB D F	CB D 8	CB D 9	CB D A	CB D B	CB D C	CB D D	CB D E	D C d D E	F C d D E
SET 4, ×	CB E 7	CB E 0	CB E 1	CB E 2	CB E 3	CB E 4	CB E 5	CB E 6	D C d E 6	F C d E 6
SET 5, ×	CB E F	CB E 8	CB E 9	CB E A	CB E B	CB E C	CB E D	CB E E	D C d E E	F C d E E
SET 6, ×	CB F 7	CB F 0	CB F 1	CB F 2	CB F 3	CB F 4	CB F 5	CB F 6	D C d F 6	F C d F 6
SET 7, ×	CB F F	CB F 8	CB F 9	CB F A	CB F B	CB F C	CB F D	CB F E	D C d F E	F C d F E

サーチ・メモリ・プログラム



プログラムの概要

第3ブロックをまとめるプログラムの一つとして紹介するのが、サーチメモリ・プログラムです。

このプログラムは、メモリ上のデータの中から特定のデータ群(文字列)をさがし出すユーティリティ・プログラムで、私がN-BASICを解析した時ROM内のサブルーチンやデータ領域をさがし出すのに非常な助けになった、4バイトサーチ・プログラム(橋本正樹氏原作)からアイデアを得ててくったものです。

先の橋本氏のプログラムでは、メインルーチンはN-BASICで組まれており、最も高速性を要するサーチルーチンのみが、マシン語のサブルーチンとして用意されていました。キーボードからの入力や、CRTスクリーンへの表示等は、全てN-BASICで管理していたのですが、実用上、十分過ぎるくらいに十分な速度で24KバイトのROMをサーチし終えるのに1秒もかからなかったと記憶しています。

さて、これから紹介するサーチメモリプログラムは、全てアセンブラで組んでみました。N-BASICとリンクさせても十分な速度が得られるものなのですが、面倒なキー入力およびCRTスクリーンへの表示が行いたかったため、あえてアセンブラのみで組んだのです。

したがってこのプログラムは、前章までに紹介

して来た何本かのプログラム例と技術的にかなりの差をつけてある事になります。

だからと言ってあまり難しく考える必要はありません。ここまで本書を読んで来た皆さんの気力が有れば、それだけでマシン語をマスターするに十分です。

プログラムの仕様

プログラミング(コーディング)を行う前に必ず仕様を決めなくてはなりません。プログラムには必ず目的があるはずで、その目的を実現するためのいろいろな取り決めが仕様です。

たとえば、スペースインベーダ・ゲームの目的はインベーダ・ゲームが楽しめる事で、

インベーダの数
インベーダの動き方
砲台の動き方
キー操作の方法
etc.

などは、すべてプログラムの仕様として決めておかねばなりません。BASIC等高級言語の場合には、コーディング途中で仕様を変更する事も比較的容易ですが(もちろん根本的な変更は論外です)、マシン語で特にハンドアセンブルを行う場合などは、メッセージ一つを変更するのも予想以上に困難な場合が多いので、最初の頭の中や紙の上

で仕様を決める時によく注意しなくてはなりません。

それでは、「サーチメモリ・プログラム」の目的は何でしょうか？

目的は、メモリの中から任意のデータ群をさがし出す（サーチする）事です。そのためには、任意のデータ群（キーワード）を入力するためのルーチンも必要ですしサーチ結果を表示するルーチンも、もちろんサーチも行わなければいけません。

＜第101図＞ プロンプトメッセージ“Ok”をサーチ

```
def usr=&hc100:a=usr(a)
```

```
code — "O
code — "k
code —
3B60
Ok
```

```
def usr=&hc100:a=usr(a)
```

```
code — "O
code — "k
code — fc
code — 0d
code — 0a
code — 00
code —
3B60
Ok
```

また、サーチするメモリ領域は、0000H番地から5FFFH番地のROM領域としておきますが、これは他機種に移植する場合などのために簡単に変更できるようにしておきます。

Z80の命令でサーチする場合と、文字列でサーチする場合を考慮して、キーワードは16進数2桁でもキャラクタでも入力できる様にします。ただし、キャラクタをキーワードとして入力する場合には頭にダブルクォート（"）を付ける事にします。また、キーワードを入力せずにRETURNキーのみが入力された場合には、キーワードの入力を終了した事になります。

キーワードの数（文字列の長さ）は、プログラムの組み易さから考えて255バイトまで可能とし、キーワードが1個も存在しなかった場合にはサーチを行わない様にします。

プログラム自体はサブルーチンの形をとり、N-BASICのUSR関数として実行できるようにしました。

以上の仕様に基づいてつくったサーチメモリ・プログラムのアSEMBルリストを■99図として、また打ち込みたい方のためにダンプリストを■100図として掲載します。

さらに、サーチメモリの実行例として、N-BASICのプロンプトメッセージである“Ok”をサーチした例を■101図として、Z80の無条件絶対ジャンプ命令（C3H）をサーチした例を■102図として示します。

＜第102図＞ Z80の絶対ジャンプ命令（C3H）をサーチ

```
def usr=&hc100:a=usr(a)
```

```
code — c3
code —
0004 0008 000B 0010 0013 0018 001D 0020 0023 0028 002B 0030 0035 0038 007E 0096
019D 01E6 02AD 0366 0477 04AC 0642 06E7 06EC 0773 0784 0881 09F9 0AE6 0AF6 0C19
0C96 0CD4 0CE9 0D31 0D5D 0DA8 0DB5 0F19 0F72 12D6 14A7 159C 15C3 15FD 178D 181D
182F 1877 188E 18E9 191A 1A2D 1A4D 1A68 1A70 1A74 1AB3 1E6D 1F9F 1FB3 1FC6 20E9
2127 212D 21ED 21F6 224C 225F 22D2 22DB 22DE 2361 236C 2373 237C 23A6 23B2 23ED
24A1 24AE 25FD 25FE 2635 264C 266E 268D 27CD 27DC 27F7 27FE 283C 28A8 28FA 2927
293F 294D 2984 299A 29AF 2A1F 2A46 2B1B 2B22 2B87 2B88 2BB4 2C45 2CB8 2CF5 2D08
2D1F 2E66 2EBB 2F07 2F65 3196 3230 32E0 333D 336F 34FF 3595 3664 36FF 37D5 3B29
3B2C 3BC3 3BD6 3C13 3C42 3CD1 3CE9 3D73 3E62 3EE5 3EF0 3F44 3F80 3FAC 3FCC 3FCF
3FE2 4002 4035 4055 4061 407F 40A3 40E7 427D 42A3 42F0 42FF 432C 4369 4380 4452
44A7 453A 4569 45A0 466D 46C1 46CC 46FF 4726 473F 47C6 47FC 4812 4862 48A9 49A0
49D4 4A05 4A70 4A88 4B29 4BF6 4C27 4DB4 4DD5 4EF0 4FBF 5071 507F 50EF 519E 525F
526D 52E9 5397 540E 5445 54B5 5526 56AA 56B0 576B 57D8 57DE 57F0 5849 5866 58C7
58D6 5915 5943 5A98 5ADF 5AE8 5B3C 5B7D 5BBF 5BED 5C29 5D0F 5DAB 5DDB 5DE3 5E0F
5E80 5F9B 5FD1 5FEA
Ok
```


〈第99図〉 サーチメモリプログラム

〈Aブロック〉		; PC-8001 SEARCH MEMORY PROGRAM Ver 1.0	
		; Copyright 1982 (C) by KIYOSHI KAWAMURA	
		; in FORESIGHT PLANNING SECTION	
		;	
0 2 5 7		DSPCHR: EQU 0 2 5 7 H	; display a character
0 F 7 5		INCHR: EQU 0 F 7 5 H	; input a character from keyboard
		;	
0 0 0 0		ADRTOP: EQU 0 0 0 0 H	; top address of search area
5 F F F		ADREND: EQU 5 F F F H	; end address of search area
		;	
		ORG 0 C 1 0 0 H	
〈Bブロック〉		; input key-words section	
		;	
C 1 0 0	2 1 F 7 C 1	LD HL, TABLE	
C 1 0 3	0 E 0 0	LD C, 0	; clear key-word counter
		;	
C 1 0 5	1 1 E 9 C 1	NWORD: LD DE, PROMPT	
C 1 0 8	C D E 0 C 1	CALL DSPMSG	; display the prompt message
		;	
C 1 0 B	C D 6 E C 1	CALL INCOD	
C 1 0 E	0 5	DEC B	
C 1 0 F	2 8 1 E	JR Z, EIN	; end of all input key-word
		;	
C 1 1 1	1 0 0 3	DJNZ TWOCLM	
C 1 1 3	5 A	LD E, D	
C 1 1 4	1 6 3 0	LD D, 0	; clear msb byte of key-word
		;	
C 1 1 6	7 A	TWOCLM: LD A, D	
C 1 1 7	F E 2 2	CP	
C 1 1 9	7 B	LD A, E	
C 1 1 A	2 8 0 D	JR Z, EWORD	
		;	
C 1 1 C	C D B 4 C 1	CALL HEXBIN	; convert msb byte into binary
C 1 1 F	4 7	LD B, A	
		;	
C 1 2 0	7 A	LD A, D	
C 1 2 1	C D B 4 C 1	CALL HEXBIN	; convert lsb byte into binary
		;	
C 1 2 4	0 7	RLCA	
C 1 2 5	0 7	RLCA	
C 1 2 6	0 7	RLCA	
C 1 2 7	0 7	RLCA	
C 1 2 8	8 0	ADD A, B	
		;	
C 1 2 9	7 7	EWORD: LD (HL), A	; store key-word
C 1 2 A	2 3	INC HL	
C 1 2 B	0 C	INC C	; increment byte counter
C 1 2 C	D 8	RET C	; number of key-words overflow
C 1 2 D	1 8 D 6	JR NWORD	
		;	
C 1 2 F	3 E 0 D	EIN: LD A, 0 D H	
C 1 3 1	C D 5 7 0 2	CALL DSPCHR	; display carriage return code
C 1 3 4	3 E 0 A	LD A, 0 A H	
C 1 3 6	C D 5 7 0 2	CALL DSPCHR	; display a line feed code
		;	
C 1 3 9	0 C	INC C	
C 1 3 A	0 D	DEC C	
C 1 3 B	C 8	RET Z	; no key-word, return to basic
〈Cブロック〉		; search main section	
		;	
C 1 3 C	2 1 0 0 0 0	LD HL, ADRTOP	; set top address of search area
C 1 3 F	1 1 F F 5 F	IFEND: LD DE, ADREND	; set end address of search area
		;	
C 1 4 2	E 5	PUSH HL	
C 1 4 3	A 7	AND A	; reset carry flag
C 1 4 4	E D 5 2	SBC HL, DE	
C 1 4 6	E 1	POP HL	
C 1 4 7	C 8	RET Z	; end of search, return to basic
		;	
C 1 4 8	C 5	PUSH BC	
C 1 4 9	E 5	PUSH HL	


```

C14A 11F7C1      LD  DE,TABLE
;
C14D 1A          MLOOP: LD  A,(DE)
C14E BE          CP   (HL)
C14F 2007        JR   NZ,NXTMEM      : not same, next memory
;
C151 0D          DEC  C
C152 2804        JR   Z,NXTMEM      : end of key-words, next memory
;
C154 13          INC  DE
C155 23          INC  HL
C156 18F5        JR   MLOOP
;
C158 E1          NXTMEM: POP  HL
C159 C1          POP  BC
C15A 23          INC  HL
C15B 20E2        JR   NZ,IFEND
;
C15D 2B          FOUND: DEC  HL
C15E 7C          LD   A,H
C15F CDC0C1      CALL DSPACC      : display msb byte of address
C162 7D          LD   A,L
C163 CDC0C1      CALL DSPACC      : display a lsb byte of address
C166 3E20        LD   A,
C168 CD5702      CALL DSPCHR      : display a space code
C16B 23          INC  HL
C16C 18D1        JR   IFEND
;
; input a key-word subrouthne
<Dブック>
;
; outputs : input character in register de
;          : input clumn plus one in register c
; destorys : register a,f,b,d,e
C16E 0601        INCOD: LD   B,1
C170 CD750F      CALL INCHR
C173 FE0D        CP   0DH
C175 C8          RET  Z      : return to main routine
;
C176 FE7F        CP   7FH
C178 28F4        JR   Z,INCOD
;
C17A FE20        CP   20H
C17C 38F0        JR   C,INCOD      : cancel control code
;
C17E CD5702      CALL DSPCHR      : echo-back a input character
C181 57          LD   D,A
;
C182 0602        INCOD1: LD   B,2
C184 CD750F      CALL INCHR
C187 FE0D        CP   0DH
C189 C8          RET  Z      : return to main routine
;
C18A FE08        CP   08H
C18C 2804        JR   Z,DEL1
C18E FE7F        CP   7FH
C190 2005        JR   NZ,INCOD2
;
C192 CDD7C1      DEL1:  CALL BACK      : display a back-space
C195 18D7        JR   INCOD
;
C197 FE20        INCOD2: CP   20H
C199 38E7        JR   C,INCOD1      : cancel control code
;
C19B CD5702      CALL DSPCHR      : echo-back input caracter
C19E 5F          LD   E,A
;
C19F 0603        INCOD3: LD   B,3
C1A1 CD750F      CALL INCHR
C1A4 FE0D        CP   0DH
C1A6 C8          RET  Z      : return to main routine
;
C1A7 FE08        CP   08H
C1A9 2804        JR   Z,DEL2

```



```

C1AB FE7F      CP      7FH
C1AD 20F0      JR      NZ,INCOD3

C1AF CDD7C1    DEL2:  CALL  BACK                      ;display a back-space
C1B2 18CE      JR      INCOD1

; convert hexa corde into binary code subroutine
<Eブロック>
;
; inputs   : character code in accumulator
; outputs  : binary code in accumulator
; destroys : register a,f
;
C1B4 FE3A      HEXBIN: CP      '9'+1
C1B6 3805      JR      C,HEXBI1
C1B8 E60F      AND     0FH
C1BA C609      ADD     A,9
C1BC C9        RET

C1BD E60F      HEXBI1: AND     0FH
C1BF C9        RET

; display accumulator hexa decimal subroutine
<Fブロック>
;
; destroys : register a,f,b
;
C1C0 47        DSPACC: LD      B,A
C1C1 0F        RRCA
C1C2 0F        RRCA
C1C3 0F        RRCA
C1C4 0F        RRCA
C1C5 CDC9C1    CALL  HALF
C1C8 78        LD      A,F

C1C9 E60F      HALF:  AND     0FH
C1CB FE0A      CP      10
C1CD 3802      JR      C,NUMBER
C1CF C607      ADD     A,7

C1D1 C630      NUMBER: ADD     A,0
C1D3 CD5702    CALL  DSPCHR
C1D6 C9        RET

; display a back-space subroutine
<Gブロック>
;
; destroys : register a,f
;
C1D7 D5        BACK:  PUSH  DE
C1D8 11F3C1    LD      DE,BACKSPC
C1DB CDE0C1    CALL  DSPMSG
C1DE D1        POP     DE
C1DF C9        RET

; display message subroutine
<Hブロック>
;
; destroys : register a,f,d,e
;
C1E0 1A        DSPMSG: LD      A,(DE)
C1E1 A7        AND     A
C1E2 C8        RET     Z
C1E3 CD5702    CALL  DSPCHR
C1E6 13        INC     DE
C1E7 18F7      JR      DSPCHR

; data area
<Iブロック>
;
C1E9 0D0A636F  PROMPT: DEFB 0DH,0AH,'code',0
C1ED 6465202D
C1F1 2000
C1F3 1D201D00  BAKSPC: DEFB 1DH,' ',1DH,0

; key-word table
<Jブロック>
;
C1F7          TABLE: END

```


〈第100図〉サーチ・メモリプログラム (ダンプリスト)

C100	21	F7	C1	0E	00	11	E9	C1	CD	E0	C1	CD	6E	C1	05	28	!n..(
C110	1E	10	03	5A	16	30	7A	FE	22	7B	28	0D	CD	B4	C1	47	...Z.0z.."((...G	
C120	7A	CD	B4	C1	07	07	07	07	80	77	23	0C	D8	18	D6	3E	z.....w#.....>	
C130	0D	CD	57	02	3E	0A	CD	57	02	0C	0D	C8	21	00	00	11	..W.>..W.....!...	
C140	FF	5F	E5	A7	ED	52	E1	C8	C5	E5	11	F7	C1	1A	BE	20	...R.....	
C150	07	0D	28	04	13	23	18	F5	E1	C1	23	20	E2	2B	7C	CD	..(..#.....#+!	
C160	C0	C1	7D	CD	C0	C1	3E	20	CD	57	02	23	18	D1	06	01>..W.#.....	
C170	CD	75	0F	FE	0D	C8	FE	7F	28	F4	FE	20	38	F0	CD	57	..u.....(....8..W	
C180	02	57	06	02	CD	75	0F	FE	0D	C8	FE	08	28	04	FE	7F	..W...u.....(....	
C190	20	05	CD	D7	C1	18	D7	FE	20	38	E7	CD	57	02	5F	068..W.....	
C1A0	03	CD	75	0F	FE	0D	C8	FE	08	28	04	FE	7F	20	F0	CD	...■.....(....	
C1B0	D7	C1	18	CE	FE	3A	38	05	E6	0F	C6	09	C9	E6	0F	C9:8.....	
C1C0	47	0F	0F	0F	0F	CD	C9	C1	78	E6	0F	FE	0A	38	02	C6	G.....x.....8..	
C1D0	07	C6	30	CD	57	02	C9	D5	11	F3	C1	CD	E0	C1	D1	C9	..0..W.....	
C1E0	1A	A7	C8	CD	57	02	13	18	F7	0D	0A	63	6F	64	65	20W.....code	
C1F0	2D	20	00	1D	20	1D	00										

それでは、各ブロックごとにアセンブルをリスト追ってみましょう。

◎Aブロック

本プログラムでは、2種類のシステムサブルーチンを利用しています。

一つは、Aレジスタのキャラクタコードに基づいたキャラクタの表示を行う0257H番地のサブルーチンもう一つはキーボードから入力されたキャラクタのコードをアキュムレータ(Aレジスタ)に与えてもどる0F75H番地のサブルーチンです。

「移植し易い様にシステムサブルーチンは使わない」という思想を軸にしているのですが、この最も基本的でかつ複雑なIOCS (Input Output Control Subroutine) は、ハードウェアへの依存度が非常に高く、また、それらのサブルーチンは全てのパーソナルコンピュータに用意されていると言っても過言ではないと思い、二つのシステムサブルーチンを利用しました。

他の機種に移植する場合には、二つのシンボル定義擬似命令(EQU)のオペランドを各機種用に変更してください。またCRT画面への表示を行う0257H番地のかわりにプリンタ出力サブルーチンなどを使ってもおもしろいと思います。

◎Bブロック

プログラムを実行すると最初にキーワードの入力を行います。

このルーチンを通過する事によって、入力した

キーワードがキーワード・テーブルに格納され、またCレジスタにキーワードのバイト数が与えられます。

BASIC等と異なりアセンブラでは、このような作業に意外と手間がかかるもので、本プログラムでもメインのサーチルーチンよりキー入力ルーチンの方にメモリを使用しています。

キー入力ルーチンの最後では、キーワードのバイト数が0であるか否かの判定を行っており0であった場合には次のサーチルーチンへ行かずにN-BASICにもどります。

◎Cブロック

本プログラムのメインであるサーチルーチンを見て何人かの皆さんは「どこかで見た事があるな?」と思われたかも知れません。

実はこのルーチンは、第3ブロックの第19章で紹介した野本正司さんから送っていただいた「N-BASICのプロンプト・メッセージをさがし出すプログラム」をほんの少し変更しただけのものなのです。

「MLOOP」というラベルのついているブロックは、全てのキーワードが合っていればゼロフラグ(Z)をセットし、途中でひとつでも異なっていればゼロフラグ(Z)をリセットして「NXTMEM」のラベルにジャンプします。

「FOUND」の部分では、サーチされたアドレスを4桁の16進数として表示しています。

☆Dブロック

「INCOD」は、サーチメモリ・プログラムの中で一番長いサブルーチンで、動作も比較的複雑です。

キーボードからサーチするためのキーワードを入力するためのサブルーチンで、N-BASIC内蔵モニタのように簡略化すれば10ステップ程度にできたのですが、あまり短くてもおもしろくありませんし使い勝手も良く無いと思い改良して行くうちに、プリンタ用紙で1ページ近いサブルーチンになってしまいました。

このサブルーチンをコールする事によって、キーボードから2バイトのキャラクタを入力し、それぞれのキャラクタコードをDレジスタおよびEレジスタに、格納してもどります。またCレジスタには、キーボードから入力されたキャラクタのバイト数に1を加えたもの(1~3)が入ります。

コードが20H未満のコントロールコードが入力された場合は無視されますが、08Hおよび7FHのバックスペースコードでは、一文字前に入力されたキャラクタを無効にしています。

☆Eブロック

「HEXBIN」は、Aレジスタに与えられた16進関係のキャラクタコード(0~9およびA~F)を対応する2進データ(バイナリコード)に変換するためのサブルーチンです。

☆Fブロック

「DSPACC」は、Aレジスタのデータを2桁の16進数としてCRTスクリーンに表示するためのサブルーチンです。

バイナリコードを16進のキャラクタに変換する良い例では無いでしょうか？

☆Gブロック

バックスペース表示サブルーチン(「BACK」)では、バックスペース用のメッセージ・データを表示します。

具体的には、バックスペース用データが格納してあるアドレス(「BAKSPC」)をDEレジスタ対に入れて、メッセージ表示サブルーチン(「DSP

MSG」)をコールしています。

☆Hブロック

「DSPMSG」とラベルを付けたメッセージ表示サブルーチンでは、CRTスクリーンに文字列(メッセージ)を表示します。

このサブルーチンをコールする場合には、DEレジスタ対に文字列データの格納してある先頭アドレスが入っていないとはいけません。

「DSPMSG」では、このDEレジスタ対をインクリメントしながらメモリ上のデータをAレジスタにとり込み、N-BASIC内の一文字表示サブルーチン(「DSPCHR」)を利用して文字列の表示を行います。

メモリ上のデータが00H(エンドマーク)であればメインルーチンにもどります。

普通このような場合には、ポインタとしてHLレジスタ対を使用するのですが、ここでは一度DEレジスタ対が余っていたためにDEレジスタ対を使用しました。ちなみにN-BASICのメッセージ出力サブルーチン(52EDH番地)では、HLレジスタ対がポインタとなっています。

☆Iブロック

この、「サーチメモリ・プログラム」では、2種類のメッセージをデータとして用意しています。

一つは、キーワードを入力する時にキーボードからの入力をうながすために表示するプロンプト・メッセージで、改行するための、

0DH (キャリッジリターン・コード)

0AH (ラインフィード・コード)

の後に、

code —

のキャラクタコード、さらにメッセージの末尾である事を示す

00H (メッセージ・エンドマーク)

で構成されています。0DHおよび0AHについてはN-BASICによって決められているものですが、他の機種でも同じように、0DHと0AHを表示する事によって改行を行う機種(インタプリタ)が多い様です。ただし、一部の機種では0DHのみで改行するもの等、例外もありますので、

その辺の詳細は各機種のキャラクタコード表（機能コード表）などを調べてみてください。

また00Hをメッセージ・エンドマークとして使う事に関しては、本プログラムのメッセージ表示サブルーチンの仕様がそうになっているために00Hを使用しているだけで、深い意味はありません。たとえば、FFHをエンドマークとして使いたければ、メッセージ表示サブルーチン（「DSP MSG」とラベルの付いているサブルーチン）を変更すれば良いのです。

しかし、このエンドマークもほとんどの機種（インタプリタ等）で00Hを使っている様です（N-BASICも00Hを使用）。

二つめのメッセージデータは、キーワードを入力する際の入力ミスで「DEL」または「CTRL+H」のキーを押した場合に、カーソルの前のキャラクタを一文消去するためのデータです。

データは、1DH、20H、1DHおよびエンドマーク（00H）の4バイトから構成されていますが、この20Hは、御存知のようにスペース（空白）のコード、そして1DHはカーソルを左に動かす（LEFT ARROW）ためのコードです。

つまり、始めの1DH（LEFT ARROW）でカーソルを1キャラクタ分左へもどし、20Hのスペース（空白）を表示して元のキャラクタを消去し、スペース（空白）を表示したために右に移動したカーソルを、再度1DH（LEFT ARROW）によってもどす事によって、バックスペース（BA

CK SPACE）を実現するのです（■103図）。

☆Jブロック

キーワードを格納しておくためのキーワードテーブルは、プログラム末から用意しました。

移植について


紹介した、メモリサーチ・プログラムはPC-8801用機械語開発応用ツールによって開発を行いました。

つまり、PC-8801（N88-BASIC）用のサーチプログラムをつくっておいてからPC-8001（N-BASIC）用に移植を行ったわけです。もっとも変更点は、各BASICのROM内をコールしている2個所のアドレスのみでしたから、アセンブラのシンボル定義擬似命令（EQU）を2箇所変更しただけです。

以上の点からも、前述した様に他機種への移植性を重視して組んだサーチメモリ・プログラムの移植性の良さを理解していただけたと思います。

PC-8001以外の機種をお持ちの皆さん。ぜひ御自分の機種でサーチメモリ・プログラムを走らせてみてください。意外と簡単なのでおどろかれる事と思います。

＜第103図＞ バックスペースの実現



▲NEC PC-8801mkII

マイクロ・ワード・プロセッサ I

第3ブロック最後の題材は、256バイトに収まる英文ワード・プロセッサです。

ワード・プロセッサを取り上げた理由は、コマンド解析の非常に良い実例だと考えたからで、コマンド解析を伴うプログラムであれば別にワード・プロセッサである必要はありませんでした。

ワード・プロセッサという一つのシステムが、如何にしてコマンドを解釈し、如何にして実行し

て行くか。そのようなことに興味を持っていただければ幸いです。

プログラムの仕様

このマイクロ・ワード・プロセッサは、256バイトに収まる非常に小さなプログラムですが、

〈第104図〉 マイクロ・ワード・プロセッサ印字例

<<< VERY TINY WORD PROCESSOR SPECIFICATIONS >>>

program area	:	from c100h to c1ffh
buffer for edit	:	from c200h to dbffh
operation	:	screen edit
line number	:	from ■ to z, or from A to Z
title message	:	word processing system here.
prompt message	:	here.
error message	:	ring the bell only

<< COMMANDS >>

list	:	display text
print	:	output text to printer
new	:	clear text all
system	:	exit from word processing system

<< ATTENTION >>

this specifications printed with this program!
have ■ nice day!!

必要最小限度の機能だけは持ち合わせています。

■ 104 図に本プログラム自身によってPC-8822 (プリンタ) から打ち出した、仕様書 (SPECIFICATIONS) を示します。このSPECIFICATIONSに添って、マイクロ・ワード・プロセッサの仕様を追って行きましょう。

◎メモリ・ロケーション

まず最初にプログラム・エリアですが、プログラム本体はC100H～C1FFH番地に置くことにしました。とくに今回のプログラムでは、256バイトの範囲内でどれだけのものができるかに挑戦する意味を持たせたかったため、絶対に256バイトを越えないようにプログラミングしました。

テキストを格納するためのデータ・バッファは、プログラム末すなわちC200H番地から256バイト×26行分を確保しました (第105図)。必然的に、テキストの1行はエンドマークを含めて256バイト以内でなければなりません。

◎エディタ

また、エディタの方式には、大別してポインタ・エディタとスクリーン・エディタがありますが、ここではパーソナル・コンピュータの普及と共に一般的になったスクリーン・エディット方式を採用しました。スクリーン・エディタをプログラムで実現するのは、非常に面倒であるため、N-BASICのシステム・サブルーチンを活用することにしましょう。

スクリーン・エディタには行番号が必要です。行番号には10進数値を使うのが一般的ですが、数値データを扱うには手間がかかりプログラムが長くなる恐れがあるため、アルファベットのAからZまで26文字を行番号にしました。また、この行番号は英大文字でも英小文字でも良いことにします。

行番号とテキストの間には、普通スペース (空白) 等をはさみますので、ここでは1個のコロンをはさむことにしました。

〈第105図〉 テキスト・バッファのアドレス

番 号	テキスト・バッファ
行 A	C200H番地～C2FFH番地
行 B	C300H番地～C3FFH番地
行 C	C400H番地～C4FFH番地
行 D	C500H番地～C5FFH番地
行 E	C600H番地～C6FFH番地
行 F	C700H番地～C7FFH番地
行 G	C800H番地～C8FFH番地
行 H	C900H番地～C9FFH番地
行 I	CA00H番地～CAFFH番地
行 J	CB00H番地～CBFFH番地
行 K	CC00H番地～CCFFH番地
行 L	CD00H番地～CDFFH番地
行 M	CE00H番地～CEFFH番地
行 N	CF00H番地～CFFFH番地
行 O	D000H番地～D0FFH番地
行 P	D100H番地～D1FFH番地
行 Q	D200H番地～D2FFH番地
行 R	D300H番地～D3FFH番地
行 S	D400H番地～D4FFH番地
行 T	D500H番地～D5FFH番地
行 U	D600H番地～D6FFH番地
行 V	D700H番地～D7FFH番地
行 W	D800H番地～D8FFH番地
行 X	D900H番地～D9FFH番地
行 Y	DA00H番地～DAFFH番地
行 Z	DB00H番地～DBFFH番地

◎メッセージ

第一のメッセージは、プログラムの起動時に一度だけ表示されるタイトル・メッセージです。

ここでは、マイクロ・ワード・プロセッサが起動したことを示すために、

word processing system here.

と、たいそうな自己主張をさせています。

第二のメッセージは、入力をうながすためのプロンプト・メッセージすなわち、

here.

です。このプロンプト・メッセージは、N-BASICでは「Ok」が表示されるタイミングと同様のタイミングで表示させています。

最後のメッセージは、入力ミスが発生したとき、すなわちコマンド (オーダー) でもテキストでもないものが入力された場合に出力する、エラー・メッセージです。

〈第106図〉 マイクロ・ワード・プロセッサ (ダンプリスト)

C100	21	C2	C1	18	06	3E	07	DF	21	D9	C1	CD	7E	!>...!~
C110	1B	38	FB	23	7E	CB	AF	FE	41	38	EA	FE	5B	30	E6	21
C120	E2	C1	06	04	11	96	EC	1A	CB	AF	BE	20	07	A7	28	28
C130	23	13	18	F3	34	35	28	03	23	18	F9	23	23	23	10	E4
C140	11	96	EC	1A	13	08	1A	13	FE	3A	20	B9	08	CD	B1	C1
C150	EB	01	FF	00	ED	B0	18	B6	23	5E	23	56	EB	E9	21	00
C160	C2	AF	06	1A	77	24	10	FC	18	9E	3E	01	32	49	EB	3E
C170	61	CD	A2	C1	47	CD	F1	0C	38	8E	78	3C	FE	7B	20	F1
C180	AF	32	49	EB	18	82	3E	61	CD	9C	C1	47	CD	F1	0C	DA
C190	08	C1	78	3C	FE	7B	20	F0	C3	08	C1	C9	DF	F5	3E	3A
C1A0	DF	F1	F5	CD	B1	C1	CD	BB	C1	21	DF	C1	CD	BB	C1	F1
C1B0	C9	CB	AF	D6	41	21	00	C2	84	67	C9	7E	A7	C8	DF	23
C1C0	18	F9	77	6F	72	64	20	70	72	6F	63	65	73	73	69	6E
C1D0	67	20	73	79	73	74	65	6D	20	68	65	72	65	2E	FC	0D
C1E0	0A	00	4C	49	53	54	00	86	C1	50	52	49	4E	54	00	6A
C1F0	C1	4E	45	57	00	5E	C1	53	59	53	54	45	4D	00	9B	C1

本プログラムでは、CRT画面にベル・コード (07H) を出力することによって、一定時間内蔵ブザーを鳴動させています。

◎オーダー (コマンド)

マイクロ・ワード・プロセッサは、つぎに示す4種のコマンドを使用することができます。

1. LIST (テキスト表示)
2. PRINT (テキスト印字)
3. NEW (全テキスト消去)
4. SYSTEM (作業終了)

ただし、これらマイクロ・ワード・プロセッサのコマンドをN-BASIC等のコマンドやステートメントと区別するため、本文中の説明ではコマンドと呼ばずにオーダーと呼んでいます。コマンドもオーダーも日本語に訳せば、同じ命令の意味を持ちます。

なお、オーダーは英大文字、英小文字の区別なく受け付けます。

プログラムの実行方法

プログラムを実際に打ち込んで実行したい方のために、マイクロ・ワード・プロセッサの実行用ダンプリストを示します (第106図)。C100H番地からC1FFH番地までを入力ミスのないように打ち込んでください。プログラムはサブルーチン形式でリターン命令 (RET) で終結しているため、実行に際しては、N-BASICのUSR関数を利用します。

実際には、次のように操作すれば良いでしょう。

```
DEF USR=&HC100
```


```
A=USR (A)
```

また、プログラムを実行してもテキストは消去されないため、テキスト・バッファ (C200H~DBFFH番地) 上に残っている不特定なデータがテキストとして扱われてしまいます。したがって、最初にNEWオーダーを実行し、手動による全テキストの消去を行うことをお勧めします。



◀新入力方式の日本語
ワードプロセッサ
「PCWORD-M」

マイクロ・ワード・プロセッサII



プログラムの説明

前章の仕様に添ってつくったマイクロ・ワード・プロセッサのアセンブル・リスト■ 108 図を追って行きましょう。

なお、アセンブル・リストの説明は、便宜上AブロックからMブロックまで、13のブロックに分割して行います。

◎Aブロック

本プログラムでは、3種類のN-BASICシステム・サブルーチンすなわち「OUTCHR」「CHKSTP」「SCREDIT」を使用しており、2箇所のシステム・ワーク・エリア「OUTFLG」「INBUFF」を利用しています。

「OUTCHR」のラベルを付けたシステムサブルーチンは、0018番地からのサブルーチンで、Aレジスタのキャラクタ・コードに基づいたキャラクタを各周辺機器に出力するためのサブルーチンです。

この「OUTCHR」は、通常はCRT画面へ任意のキャラクタを表示するための1文字表示サブルーチンとして利用しますが、ここではワークエリア中のEB49番地「OUTFLG」の内容を01Hに変更することによって、プリンタへの1文字出力サブルーチンとしても使用しています。プリンタへの出力を終えた時点で、EB49H番地「O

UTFLG」の内容は、再び00Hにもどしておきます。

また、このサブルーチンのもう一つの特徴は、サブルーチン・コール命令(CALL)のかわりにリスタート命令(RST)を用いて呼び出すことができる点です。つまり、コール命令を用いて、

CALL 0018H

とするかわりにリスタート命令を用いて、

RST 18H

とすることができるわけです。

(実際には18Hのかわりにラベル「OUTCHR」を使用しています)

前者(コール命令)は3バイト命令、後者(リスタート命令)は1バイト命令ですから、この手法は省メモリのためにも役立っています。

また、ワード・プロセッサのLISTまたはPRINTオーダーによるテキストの表示、または印字を中断するためには、STOPキーを押下するように決めてありますが、このときSTOPキーが押されているか否かを調べる(スキャンする)ために、0CF1H番地のシステム・サブルーチンに「CHKSTP」というラベルを付けて使用しています。

このサブルーチン「CHKSTP」では、STOPキーの入力が認められればキャリ・フラグ(CY)を1にセットしてもどき、そうでなければキャリ・フラグを0にリセットしてもどきます。

最後に紹介するシステム・サブルーチンは、本

プログラムをつくる上で最も重要だといっても過言ではないサブルーチン、すなわち1B7EH番地のスクリーン・エディタ「SCREDT」です。

「SCREDT」は、スクリーン・エディット方式によってキーボードから1行分のデータを入力して、EC96H番地「INBUFF」から用意されているN-BASICのインプット・バッファに格納してもどります。ただし、入力データは254バイトまでが有効で、それを越えて入力した場合には先頭からの254バイトが入力データと見なされます。

データの入力、RETURN(CTRL+M)キーまたはSTOP(CTRL+C)キーの入力によって終了しますが、STOP(CTRL+C)キーによる終了時にはキャリー・フラグ(CY)を1にセットします。

このサブルーチン「SCREDT」からのリターン時にはHLレジスタ対にEC95H(INBUFF-1)が与えられます。

◎Bブロック

プログラムの先頭ではタイトル
word processing system
を表示します。

通常の場合には、さらにプロンプト・メッセージ
here.

を表示してスクリーン・エディットを行いますが、ワード・プロセッサの中でエラーが発生し、「ERROR」にジャンプしてきた場合には、コード07Hを出力することによって内蔵ブザーを鳴らしてからプロンプト・メッセージの表示に移ります。


システム・サブルーチン「SCREDT」からもどった時点で最初にキャリー・フラグを調べます。ここでもしキャリー・フラグ(CY)が1にセットされている場合にはSTOPキーが押下されたわけですから、入力は無効となり、再度スクリーン・エディットを行います。

つぎに、入力データの先頭のキャラクタがアルファベットであるか否かを調べ、そうでなければ入力エラーの発生と判断してエラー処理「ERROR」にジャンプします。

さらに、入力データがオーダー(コマンド)であるか否かを判断します。このコマンド解析が本

プログラム中で最も重要でかつ複雑な部分でもありますし、文章での説明ではわかりにくいと思いますので、フローチャート(第107図)を示します。

《第107図》コマンド解析と各コマンド処理への分岐



コマンド解析により、入力データがオーダー(コマンド)であると判断した場合には「YESCOM」にジャンプして各コマンドの処理アドレスに分岐しますが、そうでない場合にはつぎの「EDIT」に入ります。

ここ「EDIT」は、スクリーン・エディタからの入力データがオーダーでない場合、すなわち行番号を伴うテキスト・データである場合の処理を一手に行う部分です。

マイクロ・ワード・プロセッサでは行番号の直後には必ずコロンを付けることになっていますから、入力データの2文字目がコロンでなければエラー発生「ERROR」です。

エラーでなければ、ブロック転送によって入力データを適切なテキスト・バッファに格納します。

◎Cブロック

Cブロック「NEW」は、ラインAからラインZまで、26行のテキストをすべて消去するための、NEWオーダーが入力された場合にジャンプしてくる処理ルーチンです。

具体的には、C200H番地から始まるテキスト・バッファの、ラインAからラインZまですべての行に対応する先頭のアドレスに、終了マークである00Hを書き込みます。

◎Dブロック

Dブロック「PRINT」は、PRINTオーダーの処理を行うためのブロックです。

最初に、「OUTFLG」に01Hをセットして出力機器をプリンタに変更し、指定行番号をAからZまで変化させながら「PRNLIN」を呼び出すことによってすべてのテキストを出力し、再び出力機器をCRTにもどします。

1行分を出力するごとに「CHKSTP」を利用してSTOPキーの押下チェックを行っており、STOPキーが押された場合には即メイン・ルーチンにもどります。

◎Eブロック

Eブロック「LIST」は、LISTオーダーの処理を行うためのブロックです。

処理自体は、出力機器をプリンタに切換ええない点以外は、Dブロックと同様です。

◎Fブロック

SYSTEMオーダーが入力されると、Fブロック「SYSTEM」にジャンプしてきます。

処理自体は、リターン命令(RET)を実行することによって、ワード・プロセッサがサブルーチンとして呼び出された何らかのプログラム(通常はN-BASICインタプリタ)にもどるだけです。

◎Gブロック

このブロック「LSTLIN」は、LISTオーダー処理のEブロックから呼び出され、テキストの1行を、■-■の行番号を付けてCRT画面上に表示するためのサブルーチンです。

具体的には、Aレジスタにキャラクタ・コードで与えられたa~zの行番号をCRT画面に出力後、つづけてコロンも出力し、テキストの実際の内容を表示するため、つづくHブロックに移ります。

◎Hブロック

このブロック「PRNLIN」は、PRINTオーダー処理のDブロックから呼び出され、テキストの1行を行番号を付けずにプリンタへ出力するためのサブルーチンで、おなじ内容をCRT画面へ表示する際にも使用します。

◎Iブロック

Iブロック「CALADR」は、A~Zまたはa~zのライン番号(行番号)から、各番号に対応するテキスト・バッファの先頭アドレスを計算するためのサブルーチンです。

行番号は、AレジスタにA~Zまたは■~zのキャラクタ・コードで与えますが、サブルーチン中で英大文字に変換されるため英大文字でも英小文字でもどちらでも良く、計算したアドレスはHLレジスタ対に格納してメイン・ルーチンへもどります。

◎Jブロック

「DSPMSG」とラベルを付けたメッセージ表示サブルーチンでは、文字列（メッセージ）をCRT画面に表示、またはプリンタに印字します。

このサブルーチンを呼び出す場合には、HLレジスタ対にメッセージ・データの格納してある先頭アドレスが入っていなければなりません。

「DSPMSG」では、このHLレジスタ対をインクリメントしながらメモリ上のデータをALレジスタに取り込み、N-BASIC内のシステム・サブルーチン「OUTCHR」を利用して文字列の出力を行います。したがって、出力するデバイス（周辺機器）がCRTであるかプリンタであるかは、メイン・ルーチンからEB49H番地「OUTFLG」の内容を変更することで指定する事ができます。

メモリ上のデータが00H（エンド・マーク）であればメイン・ルーチンへもどります。

◎Kブロック

このプログラムでは3種類のメッセージをデータとして用意しています。

第一は、プログラムの起動時に一度だけ表示する
word processing system

のタイトル・メッセージ「TITLE」ですが、このメッセージの末尾にはエンド・マーク（00H）を付加していないため、タイトルを表示する場合にはつぎのプロンプト・メッセージも続けて表示されます。

第二は、オーダーまたはテキストの入力を促すためのプロンプト・メッセージすなわち、

here.

の末尾に、コードFCHを加え、さらに改行を行うための0DH（キャリッジ・リターン・コード）および0AH（ライン・フィード・コード）、そして00H（エンド・マーク）を加えたメッセージ・データ「PROMPT」です。

ここで、プロンプト・メッセージの直後に置かれるFCHのコードはN-BASIC独特のもので、

スクリーン・エディットのシステム・サブルーチ

ンが有している、STOP（CTRL+C）キーまたはRETURN（CTRL+M）キーによってカーソルが次行に移るような場合、その行中に表示されているメッセージの末尾にFCHが付加されていれば、スクリーン・エディットの障害にならないように自動的に消去される機能を利用するために、FCHを加えてあります。

通常、このFCHのコードを画面上などで見ることはできませんが、HAL研究所製のPCG-8100などを御利用の皆さんは、N-BASICのプロンプト・メッセージ「Ok」の直後に不特定パターンが表示されていることを御存じだと思います。実はあの不特定パターンがFCHのコードなのです。

最後のメッセージは、改行を行うための0DH（キャリッジ・リターン・コード）と0AH（ライン・フィード・コード）に00H（エンド・マーク）を加えた「CRLF」です。

しかし、このプログラムではプロンプト・メッセージ「PROMPT」の末尾に同様の改行用データを伴っているため、一つの改行用データを両方で共有しています。

したがって、実際には、用意した一連のメッセージ・データを途中から使用することによって3種類のメッセージに使いわけていることがわかります。

◎Lブロック

ワード・プロセッサの用意する4種のオーダー、すなわちLIST、PRINT、NEW、SYSTEMのキーワード自身、およびそれぞれのキーワードに対する実際の処理アドレスを保存するデータ・テーブルです。

◎Mブロック

プログラム末のC200H番地からDBFFH番地までは、ワード・プロセッサのテキストを格納するためのデータ・バッファとして使用します。

ラインAからラインZの各行に対応するテキスト・バッファのアドレスに関しては、前章第105図を御参照ください。


```

C13B 23      START4: INC HL
C13C 23              INC HL
C13D 23              INC HL
C13E 10E4      DJNZ START1

;
C140 1196EC    EDIT: LD DE, INBUFF      ; input buffer of n-basic
C143 1A              LD A, (DE)
C144 13              INC DE
C145 08              EX AF, AF'
C146 1A              LD A, (DE)
C147 13              INC DE
C148 FE3A        CP ':'
C14A 20B9        JR NZ, ERROR
C14C 08              EX AF, AF'
C14D CDB1C1      CALL CALADR      ; calculate top address of buffer
C150 EB              EX DE, HL
C151 01FF00      LD BC, 0FFH
C154 EDB0        LDIR
C156 18B6        JR START

;
C158 23      YESCOM: INC HL      ;
C159 5E              LD E, (HL)  ;
C15A 23              INC HL      ; get command address
C15B 56              LD D, (HL)  ; and jump to each command
C15C EB              EX DE, HL   ;
C15D E9              JP (HL)     ;

; new command section
;
C15E 2100C2    NEW: LD HL, BUFFER
C161 AF              XOR A
C162 061A        LD B, 'z'-'a'+1
C164 77      NEW1: LD (HL), A
C165 24              INC H
C166 10FC        DJNZ NEW1
C168 189E        JR START0

; print command section
;
C16A 3E01      PRINT: LD A, 1
C16C 3249EB      LD (OUTFLG), A      ; select printer for output

;
C16F 3E61        LD A, 'a'          ; set first line number in acc.
C171 CDA2C1      PRINT1: CALL PRNLIN ; print out 1 line to printer

;
C174 47          LD B, A
C175 CDF10C      CALL CHKSTP        ; check stop key
C178 388E        JR C, START0       ; return to main routine if stop
C17A 78          LD A, B

;
C17B 3C          INC A              ; increment line number in acc.
C17C FE7B        CP 'z'+1          ; check line number end
C17E 20F1        JR NZ, PRINT1

;
C180 AF          XOR A
C181 3249EB      LD (OUTFLG), A      ; select crt for output
C184 1882        JR START0

; list command section
;
C186 3E61      LIST: LD A, 'a'      ; set first line number
C188 CD9CC1      LIST1: CALL LSTLIN ; display 1 line

;
C18B 47          LD B, A
C18C CDF10C      CALL CHKSTP        ; check stop key
C18F DA08C1      JP C, START0       ; return to main routine if stop
C192 78          LD A, B

;
C193 3C          INC A              ; increment line number in acc.
C194 FE7B        CP 'z'+1          ; check line number end
C196 20F0        JR NZ, LIST1
C198 C308C1      JP START0

```



```

《Fブロック》      ; system command section
C19B C9            SYSTEM:RET                ; return to basic
《Gブロック》      ; list one line with line number subroutine
;               ; inputs : line number from ■ to z in accumulator
;               ; destroys : register h,l
C19C DF           LSTLIN:RST OUTCHR           ; output line number
C19D F5           PUSH AF
C19E 3E3A         LD A,':'
C1A0 DF           RST OUTCHR
C1A1 F1           POP AF
《Hブロック》      ; list one line without line number subroutine
;               ; inputs : line number from ■ to z in accumulator
;               ; destroys : register h,l
C1A2 F5           PRNLIN:PUSH AF
C1A3 CDB1C1       CALL CALADR                ; calculate top address of buffer
C1A6 CDBBC1       CALL DSPMSG
;
C1A9 21DFC1       LD HL,CRLF
C1AC CDBBC1       CALL DSPMSG
;
C1AF F1           POP AF
C1B0 C9           RET
《Iブロック》      ; calculate top address of buffer subroutine
;               ; inputs : line number from ■ to ■ in accumulator
;               ; outputs : top address of buffer in register hl
;               ; destroys : register a,f,h,l
C1B1 CBAF         CALADR:RES 5,A
C1B3 D641         SUB 'A'
C1B5 2100C2       LD HL,BUFFER
C1B8 84           ADD A,H
C1B9 67           LD H,A
C1BA C9           RET
《Jブロック》      ; display message subroutine
;               ; inputs : top address of message in register hl
;               ; destroys : register a,f,h,l
C1BB 7E           DSPMSG:LD A,(HL)
C1BC A7           AND A
C1BD C8           RET Z
C1BE DF           RST OUTCHR                 ; output ■ character
C1BF 23           INC HL
C1C0 18F9         JR DSPMSG
《Kブロック》      ; message area
;
C1C2 776F7264     TITLE: DEFB 'word processing system '
C1C6 2070726F
C1CA 63657373
C1CE 696E6720
C1D2 73797374
C1D6 656D20
C1D9 68657265     PROMPT:DEFB 'here.',0FCH
C1DD 2EFC
C1DF 0D0A00       CRLF: DEFB 0DH,0AH,0
《Lブロック》      ; command table
;
C1E2 4C495354     TABLE: DEFB 'LIST',0
C1E6 00
C1E7 86C1         DEFW LIST

```



```

C1E9 5052494E      DEFB 'PRINT',0
C1ED 5400
C1EF 6AC1           DEFW PRINT
C1F1 4E455700      DEFB 'NEW',0
C1F5 5EC1           DEFW NEW
C1F7 53595354      DEFB 'SYSTEM',0
C1FB 454D00
C1FE 9BC1           DEFW SYSTEM
《Mブロック》      ;
                   ; buffer for edit
                   ;
C200               BUFFER:END
    
```

ゲームマシンから


ワードプロセッサまで

期待される多機能パソコン




4

第 ブロック



マシン語による2次元4目ならべ

2次元4目ならべ



2次元4目ならべの概要

この2次元4目ならべゲームは、6×6の盤上で行う4目ならべです。

ただし、ゲーム盤は一般的に使用されるように水平に置かれた平面ではありません。幅と高さからなる壁のように直立した平面であるため、石は任意の位置に打てるわけではなく、必ず下から順番に重ね上げて行かなければなりません。

5個以上の石が並んだり、同時に2方向以上並んだ場合でも勝ちとし、36個の石すべてを打ち終わっても勝負がつかなかった場合には後手勝ちになります。

2次元4目ならべの実行方法

プログラムは、C100H番地からD5B3H番地までのメモリ上に割り当ててありますので、マシン語モニタなどを用い、実行用のダンプ・リスト(第114図)すべてを間違いのないように入力してください。

入力の前に、

CLEAR 0, &HC0FF

等を打ち込んでマシン語のための領域を確保しておけば、さらに万全といえましょう。

入力が終了したところで、かならずプログラム

をセーブしておきましょう。特にこの2次元4目ならべは5Kバイト以上の長大なプログラムですので、入力ミスが全くないということは考えられません。暴走して苦勞して打ち込んだプログラムが消えてしまったら、もう2度と入力し直す気にはならないでしょう。

テープにセーブする場合には、マシン語モニタのWコマンドを用いて、

WC100, D5B3 CR

等を行います。

また、プログラムを実行する場合には、マシン語モニタから、

GC100 CR

を打ち込みます

2次元4目ならべの遊び方


◎手読みの入力

プログラムをスタートさせると、6×6のゲーム盤が表示され、

テヨミ (3-9) ?

のプロンプト・メッセージと内蔵ブザーの音が入力を促します(写真1)。

ここでは、コンピュータに何手先まで読ませたいのかを3~9のキーを押下することで指定できます。すなわち、コンピュータ側の強さを3手読



《写真1》コンピュータの手読み入力

みから9手読みまでの範囲で指定することができるのですが、このプログラムでは読みの深さを増やすと処理時間が指数関数的に増大してしまいます。

この思考時間の増大に関しては、対戦相手が人間の場合には2～3分間考えていてもほとんど気にならないのですが、対戦相手がコンピュータの場合には20～30秒間が非常に待ち遠しく感じられます。したがって、気軽な気持ちで対戦を行うためには、3手読みから5手読み程度を指定するのが良いと思います。

ちなみに、私は必ず3手読みにして、お手合わせ願っております。3手読みの場合、コンピュータは0～1秒程度の思考時間で石を打ち返してきますが、それでも私は1度もコンピュータに勝ったことがありません。情けのないことですが、コンピュータの思考アルゴリズムの正しさを自ら証明しているわけですから満足している次第です。

なお、読みの深さと思考時間の関係に関しては、『コンピュータ対コンピュータ対戦成績表』（第112図～第113図）をご参照ください。


◎人数の入力

つぎに、画面は写真2のように

ニンズウ（0-2）？

プロンプト・メッセージを表示して、プレイヤーの人数の入力を促します。

ここで、0のキーを押下した場合にはコンピュータ対コンピュータの対戦、1の場合にはコンピュータ対人間の対戦、2の場合には人間対人間の



《写真2》対戦人数の入力


対戦となります。

◎先手／後手の入力

コンピュータ対人間の対戦を選択した場合には、さらに写真3のように、

センテ（Y/N）？


のプロンプト・メッセージを表示して、人間側が先手をとるか否かをたずねてきますので、先手をとる場合にはYのキーを、後手をとる場合にはNのキーをそれぞれ押下して答えてください。



《写真3》先手／後手の入力

◎打石

打石は1～6のキーを押下することで行います。キーを押すと、画面上部の1～6の数字の直下から石の落ちて行く様子がゆっくりとアニメーション表示されます（写真4）。



《写真4》打石の表示

非情なコンピュータは、待ったなど絶対に許してはくれません！

思う存分、戦ってください！！

◎再ゲーム

対戦が終了して再ゲームを行う場合には、RETURNキーを押下します。

また、入力待ちのときにSTOPキーを入力すれば、ゲームを中断することができます。

コンピュータの 思考アルゴリズム

コンピュータの思考には、一般的なミニ・マックス (MIN-MAX) 法(第109図)を採用していますが、加えて同時に必勝手順の探索も可能としており、先読みの処理で最後に置かれた石の周囲から評価値を計算しています。

評価値は、0～255 (00H～FFH) の値をとりますが、自分の石が4個並んだ場合には200 (C8H)、相手の石が並んだ場合には1 (01H) となって、その枝の探索を打ち切り、別の枝へと探索を進めます。

この手のプログラムをつくるためには、いかにコンピュータに思考させるかというアルゴリズムを考える部分が非常に大きなウェイトを占め、組み立てたアルゴリズムを命令の組み合わせに置き換える能力 (プログラミング能力) は二の次だといっても過言ではありません。

上記のようなわけで、マシン語の入門書であるはずの本書の教材に、この2次元4目ならべを選択したことを皆さんにおわびするべきかも知れません。


しかし、このゲームを解析することにより、マシン語の勉強と同時にプログラム作成の上で重要なアルゴリズムの組み方の参考にしていただけたことと思います。また、マシン語のゲームだけやりたいという方は、それでもかまいません。このゲームで遊んでくださることにより、コンピュータの能力の一片、すなわち『思考への可能性』を感じていただけたことだと確信いたします。

プログラムの開発

このプログラムは、はじめFORE SIGHTの独立コンパイラによって製作しました。このためプログラムの構造やワーク・エリアの使い方等に、多数無駄な部分が存在します。


その後、より高速化、また多機能化を実現したくなったため、独立コンパイラのオブジェクト・コードから今度はアセンブラのソース・プログラムを生成し直すことになりました。

このようにして生成したアセンブラのソース・プログラムに改良をかさね、さらにアセンブラによってアSEMBルし直したものが、ここに掲載させていただきました2次元4目ならべのプログラム・リストです。




《第109図》MIN-MAX評価の原理


MIN-MAX評価の基本原則



■ 4, 3, 7の最小値をとる。




■ ここで、 $2 < 3$ であるから、他の枝の評価が2未満でも2以上でもこの枝が選択される可能性はなく、 α - β 枝刈りが行われる





● 5, 4, 6の最少数値4と、以前の評価値3との最大値4をとる。

木探索の完成図



《第110図》 2次元4目ならべ・ゼネラルフローチャート






《第111図》2次元4目ならべ・ワークエリア・マップ

エリア	名称	内容
C400H~C423H		評価用ゲーム盤。
C424H~C42BH		探索方向指定用データ・テーブル。
C42CH		評価バッファ。容量は読みの深さに準じて拡大する。
EA58H	『TRMFLG』	N-BASICのターミナル・モード・フラグ。サブルーチン・パッケージがMSBをプリンタ・スイッチとして使用。
EA5BH	『ATRCOD』	N-BASICのアトリビュート・コード設定。
EA5CH		N-BASICのファンクション・キー表示方法設定。
EA5DH	『ROLLIN』	N-BASICのスクロール・エリア開始行番号。
EA5EH		N-BASICのスクロール・エリア行数。
EA63H	『CUSPOS』	N-BASICのカーソル縦位置。
EA64H		N-BASICのカーソル横位置。
EC95H~ECFFH	『INBU』	インプット・バッファI。
EC96H~ECFFH	『INBUFF』	インプット・バッファII。
EC97H~ECFFH	『INBUF』	インプット・バッファIII。
ED00H~ED95H	『BASE』	第2ワーク・エリア。
ED06H~ED07H	『STONE』 『SOTNE』	石の種類。1のとき先手側、2のとき後手側をしめす。
ED08H~ED09H	『PLAYS』	手数。
ED0AH~ED0BH	『PLAYER』	プレーヤーの人数。0のときコンピュータ対コンピュータの対戦、1のときコンピュータ対人間の対戦、2のとき人間対人間の対戦をしめす。
ED0CH~ED0DH	『STONEI』	『STONE』『SOTNE』の一時退避用。
ED0EH~ED0FH	『WORKI』	ループ制御用等。
ED10H~ED11H	『COORDI』	手の一時退避用。
ED12H~ED13H	『COORD2』	手の一時退避用。
ED14H~ED15H	『WORK2』	ループ制御用等。
ED16H~ED17H	『DEEP』	処理の深さ×8を保存。
ED18H~ED19H	『DEEPI』	『DEEP』の一時退避用。
ED1AH~ED1BH	『WORK3』	ループ制御用等。
ED1CH~ED1DH	『WORK4』	ループ制御用等。
ED1EH~ED1FH	『VECTI』	探索の横方向。
ED20H~ED21H	『VECT2』	探索の縦方向。
ED22H~ED23H	『SPACES』	盤上で石の■いていない場所の数。
ED24H~ED25H	『COORD3』	『COORDI』の一時退避用。
ED26H~ED27H	『COORD4』	『COORD2』の一時退避用。
ED28H~ED29H	『VALUE』	評価値。相手の石が4個並んだとき1を、自分の石が4個並んだとき200をとる。
ED2AH~ED2BH	『RDEEP』	コンピュータが思考する読みのふかさ×8を保存。
ED2CH~ED2DH	『ABFLAG』	α - β 枝刈りを実施するか否かのフラグ。0のときOFF、1のときON。


ED2EH~ED2FH	PATR	N-BASICシステム・ワーク・エリア中のアトリビュート・コード格納アドレスを保存。
ED30H~ED31H	VECTOR	探索方向指定用データ・テーブルの先頭アドレスを保存。
ED32H~ED33H	STACK	評価スタックの先頭アドレスを保存。
ED34H~ED35H	COORD	手
ED36H~ED37H	PCUS	N-BASICシステム・ワーク・エリア中のカーソル・ポジション格納アドレスを保存
ED38H~ED39H	BOARD	評価バッファの先頭アドレスを保存
ED4EH~ED4FH	DIVWK	除算用 剰余を保存
ED52H~ED53H	RNDBUF	乱数値
ED68H~ED69H	DIVWK	除算用
ED87H~ED95H	UBUF	数値→文字変換バッファI
ED88H~ED95H	UBUFF	数値→文字変換バッファII
FF3EH~FFFFH	BOTTOM	スタック・エリア



PC-8801ディグダグ



PC-8801 ZENON



PC-8001mk II U-Boat



《第112図》 2次元4目ならべ3手読みにおけるコンピュータ対コンピュータ対戦成績表

手数	手番	手	経過時間	思考所要時間	対戦結果
1手目	先手	2	00時間00分00秒	00時間00分00秒	
2手目	後手	3	00時間00分00秒	00時間00分00秒	
3手目	先手	2	00時間00分00秒	00時間00分00秒	
4手目	後手	3	00時間00分01秒	00時間00分01秒	
5手目	先手	3	00時間00分02秒	00時間00分01秒	
6手目	後手	2	00時間00分04秒	00時間00分02秒	
7手目	先手	5	00時間00分05秒	00時間00分01秒	
8手目	後手	2	00時間00分06秒	00時間00分01秒	
9手目	先手	3	00時間00分07秒	00時間00分01秒	
10手目	後手	3	00時間00分08秒	00時間00分01秒	
11手目	先手	2	00時間00分09秒	00時間00分01秒	
12手目	後手	6	00時間00分10秒	00時間00分01秒	
13手目	先手	4	00時間00分11秒	00時間00分01秒	
14手目	後手	6	00時間00分11秒	00時間00分00秒	
15手目	先手	6	00時間00分12秒	00時間00分01秒	
16手目	後手	1	00時間00分13秒	00時間00分01秒	
17手目	先手	4	00時間00分14秒	00時間00分01秒	
18手目	後手	4	00時間00分15秒	00時間00分01秒	
19手目	先手	4	00時間00分16秒	00時間00分01秒	
20手目	後手	4	00時間00分17秒	00時間00分01秒	
21手目	先手	4	00時間00分18秒	00時間00分01秒	
22手目	後手	3	00時間00分18秒	00時間00分00秒	
23手目	先手	2	00時間00分19秒	00時間00分01秒	
24手目	後手	6	00時間00分19秒	00時間00分00秒	
25手目	先手	6	00時間00分20秒	00時間00分01秒	
26手目	後手	5	00時間00分20秒	00時間00分00秒	
27手目	先手	6	00時間00分20秒	00時間00分00秒	
28手目	後手	5	00時間00分21秒	00時間00分01秒	
29手目	先手	5	00時間00分21秒	00時間00分00秒	
30手目	後手	5	00時間00分21秒	00時間00分00秒	
31手目	先手	1	00時間00分21秒	00時間00分00秒	
32手目	後手	1	00時間00分22秒	00時間00分01秒	
33手目	先手	1	00時間00分22秒	00時間00分00秒	
34手目	後手	1	00時間00分22秒	00時間00分00秒	
35手目	先手	5	00時間00分23秒	00時間00分01秒	
36手目	後手	1	00時間00分23秒	00時間00分00秒	〈後手勝ち〉

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

36	23	22	21	35	27
34	11	10	20	30	25
33	8	9	19	29	24
32	6	5	18	28	15
31	3	4	17	26	14
16	1	2	13	7	12

** 2D4M **

テヨミ

(3-9)? 3

ニンズウ

(0-2)? 0



(1-6)? 1

《第113図》2次元4目ならべ9手読みにおけるコンピュータ対コンピュータ対戦成績表

手数	手番	手	過時間	思考所要時間	対戦結果
1手目	先手	2	00時間00分00秒	00時間00分00秒	<後手勝ち>
2手目	後手	1	00時間00分00秒	00時間00分00秒	
3手目	先手	4	00時間00分00秒	00時間00分00秒	
4手目	後手	5	00時間35分39秒	00時間35分39秒	
5手目	先手	5	00時間59分17秒	00時間23分38秒	
6手目	後手	5	01時間23分25秒	00時間24分08秒	
7手目	先手	4	01時間46分23秒	00時間22分58秒	
8手目	後手	5	02時間19分25秒	00時間33分02秒	
9手目	先手	5	02時間34分12秒	00時間14分47秒	
10手目	後手	6	02時間56分54秒	00時間22分42秒	
11手目	先手	6	03時間12分17秒	00時間15分23秒	
12手目	後手	1	03時間26分38秒	00時間14分21秒	
13手目	先手	4	03時間42分26秒	00時間15分48秒	
14手目	後手	4	03時間53分50秒	00時間11分24秒	
15手目	先手	6	04時間11分24秒	00時間17分34秒	
16手目	後手	6	04時間26分10秒	00時間14分46秒	
17手目	先手	4	04時間41分09秒	00時間14分59秒	
18手目	後手	6	05時間05分23秒	00時間24分14秒	
19手目	先手	1	05時間10分41秒	00時間05分22秒	
20手目	後手	6	05時間12分31秒	00時間01分50秒	
21手目	先手	2	05時間14分52秒	00時間02分21秒	
22手目	後手	2	05時間14分52秒	00時間00分00秒	
23手目	先手	5	05時間15分30秒	00時間00分38秒	
24手目	後手	2	05時間15分58秒	00時間00分28秒	
25手目	先手	4	05時間16分11秒	00時間00分13秒	
26手目	後手	2	05時間16分15秒	00時間00分04秒	
27手目	先手	3	05時間16分18秒	00時間00分03秒	
28手目	後手	3	05時間16分21秒	00時間00分03秒	
29手目	先手	3	05時間16分23秒	00時間00分02秒	
30手目	後手	3	05時間16分23秒	00時間00分00秒	
31手目	先手	-	--時間--分--秒	--時間--分--秒	
32手目	後手	-	--時間--分--秒	--時間--分--秒	
33手目	先手	-	--時間--分--秒	--時間--分--秒	
34手目	後手	-	--時間--分--秒	--時間--分--秒	
35手目	先手	-	--時間--分--秒	--時間--分--秒	
36手目	後手	-	--時間--分--秒	--時間--分--秒	

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

			25	23	20
	26		17	9	18
	24	30	14	8	16
19	22	29	13	6	15
12	21	28	7	5	11
2	1	27	3	4	10

 ** 2D4M **

テヨミ

(3-9)? 9

ニンズウ

(0-2)? 0



(1-6)? 3

《第114図》2次元4目ならべ実行用ダンプリスト

C100	C3	40	C3	C3	22	C3	C3	51	C1	C3	48	C1	C3	5C	C1	C3
C110	64	C1	C3	6B	C1	C3	75	C1	C3	74	C1	C3	90	C1	C3	04
C120	C2	C3	32	C2	C3	48	C2	C3	6B	C1	C3	2A	C2	C3	7C	C2
C130	C3	9A	C2	C3	A0	C2	C3	A5	C2	C3	71	C1	C3	26	C3	C3
C140	66	5C	C3	60	C3	C3	40	C3	3E	0D	CD	71	C1	3E	0A	18
C150	20	53	14	15	C8	3E	20	CD	71	C1	18	F7	CD	64	C1	D0
C160	CD	B9	5F	C9	DB	09	FE	7F	C0	37	C9	CD	75	0F	CD	C1
C170	5F	C3	2C	C3	43	78	CD	7E	C1	78	E6	0F	18	06	E6	F0
C180	0F	0F	0F	0F	FE	0A	FA	8B	C1	C6	07	C6	30	C3	71	C1
C190	C5	CD	A3	C1	C1	7D	81	D6	87	57	FA	55	C2	CD	52	C1
C1A0	C3	55	C2	7A	B7	FA	AB	C1	C3	B5	C1	CD	2A	C2	CD	B5
C1B0	C1	2B	36	2D	C9	21	87	ED	36	00	E5	21	0A	00	CD	CD
C1C0	C1	7D	C6	30	E1	2B	77	7B	B2	C2	BA	C1	C9	0E	00	0C
C1D0	29	D2	CF	C1	CD	FD	C1	E5	21	00	00	E3	CD	04	C2	3F
C1E0	DA	E7	C1	EB	19	EB	B7	E3	7D	17	6F	7C	17	67	E3	0D
C1F0	CA	F9	C1	CD	FC	C1	C3	DC	C1	E1	EB	C9	B7	7C	1F	67
C200	7D	1F	6F	C9	7B	95	5F	7A	9C	57	C9	F2	14	C2	04	EB
C210	CD	2A	C2	EB	7A	B7	F2	1D	C2	05	CD	2A	C2	CD	CD	C1
C220	22	4E	ED	2A	68	ED	3E	00	B8	C8	7A	2F	57	7B	2F	5F
C230	13	C9	D5	0E	10	11	00	00	E3	CD	FC	C1	E3	30	03	EB
C240	19	EB	29	0D	20	F2	C1	C9	06	00	7C	B7	20	BD	B5	20
C250	C3	3E	2F	18	0D	AF	47	7E	23	B8	CA	5C	C1	CD	71	C1
C260	18	F5	3E	07	CD	71	C1	C3	66	5C	20	0A	7B	B7	20	06
C270	11	01	00	F6	FF	C9	11	00	00	E6	00	C9	E5	D5	2A	52
C280	ED	11	09	3D	CD	32	C2	13	EB	22	52	ED	EB	E1	5A	16
C290	00	CD	32	C2	5A	16	00	E1	13	C9	7A	A7	FA	2A	C2	C9
C2A0	7A	A7	C3	6A	C2	3E	3F	CD	57	02	CD	8A	1B	21	96	EC
C2B0	7E	FE	2B	28	0F	FE	2D	28	12	FE	24	28	1B	21	95	EC
C2C0	CD	FD	C2	C9	21	96	EC	CD	FD	C2	C9	21	96	EC	CD	FD
C2D0	C2	21	00	00	ED	52	EB	C9	11	97	EC	21	00	00	1A	CD
C2E0	C1	5F	FE	00	28	0B	CD	39	5E	38	15	CD	4B	5E	13	18
C2F0	ED	EB	C9	E1	37	3F	3E	07	CD	57	02	18	A8	11	00	00
C300	D7	D0	E5	F5	21	98	19	CD	95	40	DA	1E	C3	62	6B	19
C310	29	19	29	F1	D6	30	5F	16	00	19	EB	E1	18	E2	F1	E1
C320	18	D1	7B	C3	71	C1	CD	A3	C1	C3	55	C2	F5	3A	58	EA
C330	FE	09	28	05	F1	CD	35	00	C9	F1	CD	2B	00	18	F6	00
C340	31	FF	FF	21	00	ED	22	88	ED	C3	00	C5	00	00	00	00
C350	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C360	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C370	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C380	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C390	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C3A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C3B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C3C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C3D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C3E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C3F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C400	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C410	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

C420	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C430	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C440	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C450	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C460	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C470	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C480	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C490	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C4A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C4B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C4C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C4D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C4E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C4F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
C500	C3	94	CC	21	00	00	22	0E	ED	21	00	00	22	14	ED	21
C510	05	00	EB	CD	16	C5	D5	D5	2A	14	ED	EB	2A	38	ED	19
C520	D1	6E	26	00	EB	21	00	00	EB	CD	1E	C1	F2	32	C5	C3
C530	A2	C5	21	06	00	22	1A	ED	D5	2A	14	ED	EB	2A	1A	ED
C540	19	EB	2A	38	ED	19	D1	6E	26	00	EB	21	00	00	EB	CD
C550	1E	C1	F2	58	C5	C3	73	C5	2A	1A	ED	EB	21	06	00	19
C560	22	1A	ED	2A	1A	ED	EB	21	24	00	CD	1E	C1	F2	73	C5
C570	C3	38	C5	2A	16	ED	EB	21	02	00	19	EB	2A	0E	ED	19
C580	EB	2A	32	ED	19	E5	2A	14	ED	EB	2A	1A	ED	19	EB	21
C590	06	00	CD	1E	C1	E1	73	2A	0E	ED	EB	21	01	00	19	22
C5A0	0E	ED	2A	14	ED	EB	21	01	00	19	22	14	ED	D1	D5	CD
C5B0	1E	C1	D1	E1	FA	B9	C5	E5	E9	2A	16	ED	EB	2A	32	ED
C5C0	19	E5	2A	0E	ED	EB	21	02	00	19	EB	E1	73	C9	21	00
C5D0	00	22	28	ED	21	00	00	22	1A	ED	D5	2A	1A	ED	EB	2A
C5E0	30	ED	19	D1	6E	26	00	22	1E	ED	D5	2A	1A	ED	EB	21
C5F0	01	00	19	EB	2A	30	ED	19	D1	6E	26	00	22	20	ED	2A
C600	1E	ED	EB	21	FF	00	CD	1E	C1	B3	C2	1A	C6	D5	21	01
C610	00	EB	CD	2A	C1	EB	D1	22	1E	ED	2A	10	ED	22	24	ED
C620	2A	12	ED	22	26	ED	21	01	00	22	0E	ED	21	00	00	22
C630	22	ED	2A	24	ED	EB	2A	1E	ED	19	22	24	ED	2A	26	ED
C640	EB	2A	20	ED	19	22	26	ED	D5	2A	24	ED	EB	21	05	00
C650	EB	CD	1E	C1	11	00	00	F2	5B	C6	1C	EB	D1	EB	D5	2A
C660	24	ED	EB	21	00	00	CD	1E	C1	11	00	00	F2	70	C6	1C
C670	EB	D1	19	EB	D5	2A	26	ED	EB	21	05	00	EB	CD	1E	C1
C680	11	00	00	F2	87	C6	1C	EB	D1	19	EB	7B	B2	CA	93	C6
C690	C3	E3	C6	D5	2A	26	ED	EB	21	06	00	CD	21	C1	2A	24
C6A0	ED	19	EB	2A	38	ED	19	D1	6E	26	00	22	14	ED	2A	14
C6B0	ED	EB	2A	0C	ED	CD	1E	C1	B3	C2	CA	C6	2A	0E	ED	EB
C6C0	21	01	00	19	22	0E	ED	C3	32	C6	2A	14	ED	EB	21	00
C6D0	00	CD	1E	C1	B3	C2	E3	C6	2A	22	ED	EB	21	01	00	19
C6E0	22	22	ED	2A	10	ED	22	24	ED	2A	12	ED	22	26	ED	2A
C6F0	24	ED	EB	2A	1E	ED	CD	1E	C1	EB	22	24	ED	2A	26	ED
C700	EB	2A	20	ED	CD	1E	C1	EB	22	26	ED	D5	2A	24	ED	EB
C710	21	05	00	EB	CD	1E	C1	11	00	00	F2	1E	C7	1C	EB	D1
C720	EB	D5	2A	24	ED	EB	21	00	00	CD	1E	C1	11	00	00	F2
C730	33	C7	1C	EB	D1	19	EB	D5	2A	26	ED	EB	21	00	00	CD
C740	1E	C1	11	00	00	F2	49	C7	1C	EB	D1	19	EB	7B	B2	CA


C750	55	C7	C3	A5	C7	D5	2A	26	ED	EB	21	06	00	CD	21	C1
C760	2A	24	ED	19	EB	2A	38	ED	19	D1	6E	26	00	22	14	ED
C770	2A	14	ED	EB	2A	0C	ED	CD	1E	C1	B3	C2	8C	C7	2A	0E
C780	ED	EB	21	01	00	19	22	0E	ED	C3	EF	C6	2A	14	ED	EB
C790	21	00	00	CD	1E	C1	B3	C2	A5	C7	2A	22	ED	EB	21	01
C7A0	00	19	22	22	ED	2A	0E	ED	EB	21	03	00	EB	CD	1E	C1
C7B0	F2	BC	C7	21	C8	00	22	28	ED	C3	F3	C7	2A	0E	ED	EB
C7C0	2A	0E	ED	CD	21	C1	2A	22	ED	CD	21	C1	21	01	00	19
C7D0	EB	2A	28	ED	19	22	28	ED	2A	1A	ED	EB	21	02	00	19
C7E0	22	1A	ED	2A	1A	ED	EB	21	07	00	CD	1E	C1	F2	F3	C7
C7F0	C3	DA	C5	2A	06	ED	EB	2A	0C	ED	CD	1E	C1	B3	CA	0F
C800	C8	21	C9	00	EB	2A	28	ED	CD	1E	C1	EB	22	28	ED	C9
C810	2A	16	ED	22	18	ED	2A	16	ED	EB	21	08	00	CD	1E	C1
C820	EB	22	16	ED	21	03	00	EB	2A	0C	ED	CD	1E	C1	EB	22
C830	0C	ED	21	00	00	22	2C	ED	D5	2A	16	ED	EB	21	10	00
C840	CD	24	C1	EB	D1	2A	4E	ED	EB	21	08	00	CD	1E	C1	FA
C850	55	C8	C3	D0	C8	D5	2A	18	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A
C860	32	ED	19	D1	6E	26	00	EB	D5	2A	16	ED	EB	21	01	00
C870	19	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26	00	EB	CD	1E	C1	FA	96
C880	C8	2A	18	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32	ED	19	E5	21
C890	FF	00	EB	E1	73	C9	2A	16	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A
C8A0	32	ED	19	E5	D5	2A	18	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32
C8B0	ED	19	D1	6E	26	00	EB	E1	73	2A	18	ED	EB	21	01	00
C8C0	19	EB	2A	32	ED	19	E5	21	FF	00	EB	E1	73	C3	47	C9
C8D0	D5	2A	18	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32	ED	19	D1	6E
C8E0	26	00	EB	D5	2A	16	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32	ED
C8F0	19	D1	6E	26	00	CD	1E	C1	FA	10	C9	2A	18	ED	EB	21
C900	01	00	19	EB	2A	32	ED	19	E5	21	00	00	EB	E1	73	C9
C910	2A	16	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32	ED	19	E5	D5	2A
C920	18	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26	00
C930	EB	E1	73	2A	18	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32	ED	19
C940	E5	21	00	00	EB	E1	73	2A	16	ED	EB	21	00	00	CD	1E
C950	C1	B3	C2	76	C9	D5	21	00	00	EB	2A	32	ED	19	D1	6E
C960	26	00	22	1C	ED	D5	2A	1C	ED	EB	2A	32	ED	19	D1	6E
C970	26	00	22	34	ED	C9	2A	18	ED	EB	21	10	00	CD	1E	C1
C980	EB	22	18	ED	2A	18	ED	EB	21	00	00	CD	1E	C1	F2	92
C990	C9	C9	D5	2A	16	ED	EB	21	10	00	CD	24	C1	EB	D1	2A
C9A0	4E	ED	EB	21	08	00	CD	1E	C1	FA	AF	C9	C3	E4	C9	D5
C9B0	2A	16	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26
C9C0	00	EB	D5	2A	18	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32	ED	19
C9D0	D1	6E	26	00	CD	1E	C1	F2	DD	C9	C3	76	C9	21	01	00
C9E0	22	2C	ED	C9	D5	2A	16	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32
C9F0	ED	19	D1	6E	26	00	EB	D5	2A	18	ED	EB	21	01	00	19
CA00	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26	00	EB	CD	1E	C1	F2	13	CA
CA10	C3	76	C9	C3	DD	C9	21	00	00	22	12	ED	2A	10	ED	EB
CA20	21	04	00	CD	21	C1	21	02	00	19	22	16	ED	D5	21	06
CA30	00	EB	2A	10	ED	19	EB	2A	38	ED	19	D1	6E	26	00	EB
CA40	21	00	00	EB	CD	1E	C1	F2	4D	CA	C3	17	CB	11	00	00
CA50	CD	53	CA	D5	2A	12	ED	EB	21	03	00	CD	21	C1	21	06
CA60	00	19	22	18	ED	2A	12	ED	EB	21	03	00	CD	21	C1	21
CA70	08	00	19	EB	CD	77	CA	D5	CD	46	CB	21	01	00	22	1C

CA80	ED	21	F4	01	EB	CD	88	CA	D5	2A	1C	ED	EB	21	01	00
CA90	19	22	1C	ED	D1	D5	CD	1E	C1	D1	E1	FA	A0	CA	E5	E9
CAA0	CD	36	CC	2A	18	ED	EB	21	01	00	19	22	18	ED	D1	D5
CAB0	CD	1E	C1	D1	E1	FA	BA	CA	E5	E9	2A	12	ED	EB	21	01
CAC0	00	19	22	12	ED	D5	D5	2A	12	ED	EB	21	01	00	19	EB
CAD0	21	06	00	CD	21	C1	2A	10	ED	19	EB	2A	38	ED	19	D1
CAE0	6E	26	00	EB	21	00	00	EB	CD	1E	C1	11	00	00	F2	F2
CAF0	CA	1C	EB	D1	EB	D5	2A	12	ED	EB	21	04	00	EB	CD	1E
CB00	C1	11	00	00	F2	08	CB	1C	EB	D1	19	D1	D5	CD	1E	C1
CB10	D1	E1	FA	17	CB	E5	E9	2A	12	ED	EB	21	03	00	CD	21
CB20	C1	21	06	00	19	22	18	ED	CD	46	CB	2A	12	ED	EB	21
CB30	06	00	CD	21	C1	2A	10	ED	19	EB	2A	38	ED	19	E5	2A
CB40	06	ED	EB	E1	73	C9	2A	06	ED	EB	21	01	00	CD	1E	C1
CB50	B3	C2	63	CB	21	00	00	EB	2A	2E	ED	19	E5	21	C8	00
CB60	EB	E1	73	2A	06	ED	EB	21	02	00	CD	1E	C1	B3	C2	80
CB70	CB	21	00	00	EB	2A	2E	ED	19	E5	21	A8	00	EB	E1	73
CB80	21	01	00	EB	2A	36	ED	19	E5	2A	16	ED	EB	E1	73	21
CB90	00	00	EB	2A	36	ED	19	E5	2A	18	ED	EB	E1	73	C3	A4
CBA0	CB	86	86	86	06	03	21	A1	CB	7E	CD	39	C1	23	10	F9
CBB0	21	01	00	EB	2A	36	ED	19	E5	2A	16	ED	EB	E1	73	21
CBC0	00	00	EB	2A	36	ED	19	E5	2A	18	ED	EB	21	01	00	19
CBD0	EB	E1	73	C3	D9	CB	87	87	87	06	03	21	D6	CB	7E	CD
CBE0	39	C1	23	10	F9	21	01	00	EB	2A	36	ED	19	E5	2A	16
CBF0	ED	EB	E1	73	21	00	00	EB	2A	36	ED	19	E5	2A	18	ED
CC00	EB	21	02	00	19	EB	E1	73	C3	0E	CC	87	87	87	06	03
CC10	21	0B	CC	7E	CD	39	C1	23	10	F9	21	00	00	EB	2A	2E
CC20	ED	19	E5	21	E8	00	EB	E1	73	C9	21	24	00	22	16	ED
CC30	21	14	00	22	18	ED	21	01	00	EB	2A	36	ED	19	E5	2A
CC40	16	ED	EB	E1	73	21	00	00	EB	2A	36	ED	19	E5	2A	18
CC50	ED	EB	E1	73	C3	5A	CC	20	20	20	06	03	21	57	CC	7E
CC60	CD	39	C1	23	10	F9	C9	3E	20	D3	40	21	01	00	22	1C
CC70	ED	21	F4	01	EB	CD	78	CC	D5	2A	1C	ED	EB	21	01	00
CC80	19	22	1C	ED	D1	D5	CD	1E	C1	D1	E1	FA	90	CC	E5	E9
CC90	AF	D3	40	C9	01	19	28	CD	3A	09	21	18	01	22	5D	EA
CCA0	01	FF	00	CD	F7	08	21	00	C4	22	38	ED	2A	38	ED	EB
CCB0	21	24	00	19	22	30	ED	2A	30	ED	EB	21	08	00	19	22
CCC0	32	ED	21	63	EA	22	36	ED	21	5B	EA	22	2E	ED	21	01
CCD0	00	EB	2A	2E	ED	19	E5	21	50	00	EB	E1	73	21	00	00
CCE0	EB	2A	30	ED	19	E5	21	01	00	EB	E1	73	21	01	00	EB
CCF0	2A	30	ED	19	E5	21	00	00	EB	E1	73	21	02	00	EB	2A
CD00	30	ED	19	E5	21	01	00	EB	E1	73	21	03	00	EB	2A	30
CD10	ED	19	E5	21	01	00	EB	E1	73	21	04	00	EB	2A	30	ED
CD20	19	E5	21	00	00	EB	E1	73	21	05	00	EB	2A	30	ED	19
CD30	E5	21	01	00	EB	E1	73	21	06	00	EB	2A	30	ED	19	E5
CD40	D5	21	01	00	EB	CD	2A	C1	EB	D1	EB	E1	73	21	07	00
CD50	EB	2A	30	ED	19	E5	21	01	00	EB	E1	73	21	00	00	22
CD60	1C	ED	21	23	00	EB	CD	69	CD	D5	2A	1C	ED	EB	2A	38
CD70	ED	19	E5	21	00	00	EB	E1	73	2A	1C	ED	EB	21	01	00
CD80	19	22	1C	ED	D1	D5	CD	1E	C1	D1	E1	FA	90	CD	E5	E9
CD90	21	0C	00	EB	7B	CD	03	C1	21	1B	00	EB	CD	06	C1	C3
CDA0	AC	CD	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	06	0A	21	A2

CDB0	CD	7E	CD	39	C1	23	10	F9	CD	09	C1	21	1B	00	EB	CD
CDC0	06	C1	C3	CF	CD	2A	2A	20	32	44	34	4D	20	2A	2A	06
CDD0	0A	21	C5	CD	7E	CD	39	C1	23	10	F9	CD	09	C1	C3	06
CDE0	CE	20	5B	31	5D	20	5B	32	5D	20	5B	33	5D	20	5B	34
CDF0	5D	20	5B	35	5D	20	5B	36	5D	20	20	20	2A	2A	2A	2A
CE00	2A	2A	2A	2A	2A	2A	06	25	21	E1	CD	7E	CD	39	C1	23
CE10	10	F9	CD	09	C1	CD	09	C1	C3	34	CE	87	87	87	87	87
CE20	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
CE30	87	87	87	87	06	19	21	1B	CE	7E	CD	39	C1	23	10	F9
CE40	CD	09	C1	21	01	00	22	1C	ED	21	12	00	EB	CD	50	CE
CE50	D5	C3	6D	CE	87	20	20	20	87	20	20	20	87	20	20	20
CE60	87	20	20	20	87	20	20	20	87	20	20	20	87	06	19	21
CE70	54	CE	7E	CD	39	C1	23	10	F9	CD	09	C1	2A	1C	ED	EB
CE80	21	01	00	19	22	1C	ED	D1	D5	CD	1E	C1	D1	E1	FA	93
CE90	CE	E5	E9	C3	AF	CE	87	86	86	86	87	86	86	86	87	86
CEA0	86	86	87	86	86	86	87	86	86	86	87	86	86	86	87	06
CEB0	19	21	96	CE	7E	CD	39	C1	23	10	F9	21	01	00	EB	2A
CEC0	36	ED	19	E5	21	1C	00	EB	E1	73	21	00	00	EB	2A	36
CED0	ED	19	E5	21	06	00	EB	E1	73	C3	DF	CE	C3	D6	D0	06
CEE0	03	21	DC	CE	7E	CD	39	C1	23	10	F9	21	01	00	EB	2A
CEF0	36	ED	19	E5	21	1E	00	EB	E1	73	21	00	00	EB	2A	36
CF00	ED	19	E5	21	08	00	EB	E1	73	C3	13	CF	28	33	2D	39
CF10	29	3F	20	06	07	21	0C	CF	7E	CD	39	C1	23	10	F9	CD
CF20	67	CC	CD	12	C1	6F	26	00	22	2A	ED	2A	2A	ED	EB	21
CF30	03	00	CD	1E	C1	B3	C2	3C	CF	C3	66	5C	2A	2A	ED	EB
CF40	21	30	00	CD	1E	C1	EB	22	2A	ED	D5	2A	2A	ED	EB	21
CF50	03	00	CD	1E	C1	11	00	00	F2	5C	CF	1C	EB	D1	EB	D5
CF60	2A	2A	ED	EB	21	09	00	EB	CD	1E	C1	11	00	00	F2	72
CF70	CF	1C	EB	D1	19	EB	7B	B2	CA	7E	CF	C3	EB	CE	2A	2A
CF80	ED	EB	21	08	00	CD	21	C1	21	10	00	CD	1E	C1	EB	22
CF90	2A	ED	21	01	00	EB	2A	36	ED	19	E5	21	1C	00	EB	E1
CFA0	73	21	00	00	EB	2A	36	ED	19	E5	21	0A	00	EB	E1	73
CFB0	C3	B8	CF	C6	DD	BD	DE	B3	06	05	21	B3	CF	7E	CD	39
CFC0	C1	23	10	F9	21	01	00	EB	2A	36	ED	19	E5	21	1E	00
CFD0	EB	E1	73	21	00	00	EB	2A	36	ED	19	E5	21	0C	00	EB
CFE0	E1	73	C3	EC	CF	28	30	2D	32	29	3F	20	06	07	21	E5
CFF0	CF	7E	CD	39	C1	23	10	F9	CD	67	CC	CD	12	C1	6F	26
D000	00	22	0A	ED	2A	0A	ED	EB	21	03	00	CD	1E	C1	B3	C2
D010	15	D0	C3	66	5C	2A	0A	ED	EB	21	30	00	CD	1E	C1	EB
D020	22	0A	ED	D5	2A	0A	ED	EB	21	00	00	CD	1E	C1	11	00
D030	00	F2	35	D0	1C	EB	D1	EB	D5	2A	0A	ED	EB	21	02	00
D040	EB	CD	1E	C1	11	00	00	F2	4B	D0	1C	EB	D1	19	EB	7B
D050	B2	CA	57	D0	C3	C4	CF	21	01	00	22	06	ED	2A	0A	ED
D060	EB	21	01	00	CD	1E	C1	B3	CA	6E	D0	C3	20	D1	21	01
D070	00	EB	2A	36	ED	19	E5	21	1C	00	EB	E1	73	21	00	00
D080	EB	2A	36	ED	19	E5	21	0E	00	EB	E1	73	C3	92	D0	BE
D090	DD	C3	06	03	21	8F	D0	7E	CD	39	C1	23	10	F9	21	01
DOA0	00	EB	2A	36	ED	19	E5	21	1E	00	EB	E1	73	21	00	00
DOB0	EB	2A	36	ED	19	E5	21	10	00	EB	E1	73	C3	C6	D0	28
D0C0	59	2F	4E	29	3F	20	06	07	21	BF	D0	7E	CD	39	C1	23
D0D0	10	F9	CD	67	CC	CD	12	C1	6F	26	00	22	1C	ED	2A	1C

D0E0	ED	EB	21	03	00	CD	1E	C1	B3	C2	EF	D0	C3	66	5C	2A
D0F0	1C	ED	EB	21	59	00	CD	1E	C1	B3	C2	06	D1	21	02	00
D100	22	06	ED	C3	20	D1	2A	1C	ED	EB	21	4E	00	CD	1E	C1
D110	B3	C2	1D	D1	21	01	00	22	06	ED	C3	20	D1	C3	9E	00
D120	21	00	00	22	08	ED	21	03	00	EB	2A	06	ED	CD	1E	C1
D130	EB	22	06	ED	2A	08	ED	EB	21	01	00	19	22	08	ED	D5
D140	2A	0A	ED	EB	21	01	00	CD	1E	C1	B3	11	00	00	C2	52
D150	D1	1C	EB	D1	EB	D5	2A	06	ED	EB	21	02	00	CD	1E	C1
D160	B3	11	00	00	C2	68	D1	1C	EB	D1	CD	21	C1	D5	2A	0A
D170	ED	EB	21	00	00	CD	1E	C1	B3	11	00	00	C2	80	D1	1C
D180	EB	D1	19	EB	7B	B2	CA	8C	D1	C3	0C	D3	21	1C	00	22
D190	16	ED	21	13	00	22	18	ED	CD	46	CB	CD	2A	CC	21	01
D1A0	00	EB	2A	36	ED	19	E5	21	1E	00	EB	E1	73	21	00	00
D1B0	EB	2A	36	ED	19	E5	21	17	00	EB	E1	73	C3	C6	D1	28
D1C0	31	2D	36	29	3F	20	06	07	21	BF	D1	7E	CD	39	C1	23
D1D0	10	F9	CD	67	CC	CD	12	C1	6F	26	00	22	34	ED	2A	34
D1E0	ED	EB	21	03	00	CD	1E	C1	B3	C2	EF	D1	C3	66	5C	2A
D1F0	34	ED	EB	21	31	00	CD	1E	C1	EB	22	34	ED	D5	2A	34
D200	ED	EB	21	00	00	CD	1E	C1	11	00	00	F2	0F	D2	1C	EB
D210	D1	EB	D5	2A	34	ED	EB	21	05	00	EB	CD	1E	C1	11	00
D220	00	F2	25	D2	1C	EB	D1	19	EB	D5	D5	2A	34	ED	EB	2A
D230	38	ED	19	D1	6E	26	00	EB	21	00	00	EB	CD	1E	C1	11
D240	00	00	F2	46	D2	1C	EB	D1	19	EB	7B	B2	CA	52	D2	C3
D250	9B	D1	2A	34	ED	22	10	ED	CD	16	CA	2A	06	ED	22	0C
D260	ED	CD	CE	C5	D5	2A	28	ED	EB	21	C8	00	CD	1E	C1	11
D270	00	00	F2	76	D2	1C	EB	D1	EB	D5	2A	08	ED	EB	21	24
D280	00	CD	1E	C1	11	00	00	F2	8B	D2	1C	EB	D1	CD	21	C1
D290	7B	B2	CA	98	D2	C3	26	D1	21	1C	00	22	16	ED	21	13
D2A0	00	22	18	ED	CD	46	CB	CD	2A	CC	21	01	00	EB	2A	36
D2B0	ED	19	E5	21	1E	00	EB	E1	73	21	00	00	EB	2A	36	ED
D2C0	19	E5	21	17	00	EB	E1	73	C3	D2	D2	C9	20	B6	C1	21
D2D0	21	20	06	07	21	CB	D2	7E	CD	39	C1	23	10	F9	CD	12
D2E0	C1	6F	26	00	22	1C	ED	2A	1C	ED	EB	21	03	00	CD	1E
D2F0	C1	B3	C2	F8	D2	C3	66	5C	2A	1C	ED	EB	21	0D	00	CD
D300	1E	C1	B3	CA	09	D3	C3	A7	D2	C3	5C	CD	2A	08	ED	EB
D310	21	04	00	CD	1E	C1	F2	33	D3	D5	C5	21	06	00	EB	CD
D320	2D	C1	EB	C1	D1	EB	21	01	00	CD	1E	C1	EB	22	34	ED
D330	C3	52	D2	21	00	00	22	16	ED	2A	06	ED	22	0C	ED	21
D340	01	00	22	1C	ED	2A	2A	ED	EB	21	09	00	19	EB	CD	51
D350	D3	D5	2A	1C	ED	EB	2A	32	ED	19	E5	21	00	00	EB	E1
D360	73	2A	1C	ED	EB	21	08	00	19	EB	2A	32	ED	19	E5	21
D370	FF	00	EB	E1	73	2A	1C	ED	EB	21	10	00	19	22	1C	ED
D380	D1	D5	CD	1E	C1	D1	E1	FA	8C	D3	E5	E9	11	00	00	CD
D390	92	D3	D5	D5	2A	16	ED	EB	2A	2A	ED	EB	CD	1E	C1	11
D3A0	00	00	F2	A6	D3	1C	EB	D1	EB	D5	2A	28	ED	EB	21	01
D3B0	00	CD	1E	C1	B3	11	00	00	C2	BC	D3	1C	EB	D1	19	EB
D3C0	D5	2A	28	ED	EB	21	C8	00	CD	1E	C1	B3	11	00	00	C2
D3D0	D3	D3	1C	EB	D1	19	EB	7B	B2	CA	DF	D3	C3	C9	D4	CD
D3E0	03	C5	D5	2A	16	ED	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26	00	EB
D3F0	21	03	00	CD	1E	C1	F2	FC	D3	C3	C9	D4	2A	16	ED	EB
D400	2A	32	ED	19	E5	D5	2A	16	ED	EB	2A	32	ED	19	D1	6E

D410	26	00	EB	21	01	00	CD	1E	C1	E1	73	D5	2A	16	ED	EB
D420	2A	32	ED	19	D1	6E	26	00	22	1C	ED	D5	2A	16	ED	EB
D430	2A	1C	ED	19	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26	00	22	1C	ED
D440	2A	1C	ED	EB	2A	38	ED	19	E5	2A	0C	ED	EB	E1	73	D5
D450	2A	16	ED	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26	00	22	1C	ED	D5
D460	2A	16	ED	EB	2A	1C	ED	19	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26
D470	00	EB	21	06	00	CD	24	C1	EB	22	12	ED	D5	D5	2A	16
D480	ED	EB	2A	1C	ED	19	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26	00	EB
D490	21	06	00	CD	24	C1	EB	D1	2A	4E	ED	22	10	ED	CD	CE
D4A0	C5	2A	16	ED	EB	21	08	00	19	22	16	ED	21	03	00	EB
D4B0	2A	0C	ED	CD	1E	C1	EB	22	0C	ED	21	00	00	D1	D5	CD
D4C0	1E	C1	D1	E1	FA	C9	D4	E5	E9	D5	2A	16	ED	EB	21	01
D4D0	00	19	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26	00	22	1C	ED	D5	2A
D4E0	1C	ED	EB	21	00	00	CD	1E	C1	B3	11	00	00	C2	F1	D4
D4F0	1C	EB	D1	EB	D5	2A	1C	ED	EB	21	FF	00	CD	1E	C1	B3
D500	11	00	00	C2	07	D5	1C	EB	D1	19	EB	7B	B2	CA	24	D5
D510	2A	16	ED	EB	21	01	00	19	EB	2A	32	ED	19	E5	2A	28
D520	ED	EB	E1	73	21	00	00	22	28	ED	2A	16	ED	EB	21	00
D530	00	CD	1E	C1	B3	C2	5D	D5	21	01	00	D1	D5	CD	1E	C1
D540	D1	E1	FA	47	D5	E5	E9	D5	2A	34	ED	EB	21	06	00	CD
D550	24	C1	EB	D1	2A	4E	ED	22	34	ED	C3	52	D2	CD	10	C8
D560	D5	2A	16	ED	EB	2A	32	ED	19	D1	6E	26	00	22	1C	ED
D570	D5	2A	1C	ED	EB	2A	16	ED	19	EB	2A	32	ED	19	D1	6E
D580	26	00	22	1C	ED	2A	1C	ED	EB	2A	38	ED	19	E5	21	00
D590	00	EB	E1	73	2A	2C	ED	EB	21	01	00	CD	1E	C1	B3	C2
D5A0	B1	D5	2A	16	ED	EB	2A	32	ED	19	E5	21	02	00	EB	E1
D5B0	73	C3	E2	D3												




汎用サブルーチン・パッケージ アセンブル・リスト



《第115図》 汎用サブルーチン・パッケージの基本仕様

サブルーチン	仕 様
「RUNO」	Z80のスタック・ポインタ（SP）にFFFFHを設定後、C500H番地以降のターゲット・プログラムを実行する。
「CHARO」	Eレジスタに格納されたキャラクタ・コードに従ったキャラクタを出力機器へ出力する。 ただし、EA58H番地の最上位ビット（MSB）が0のときCRT画面を、1のときCRT画面とプリンタを、それぞれ出力機器として選択する。
「TABO」	Eレジスタに与えられた数のスペース（空白）コードを出力機器へ出力する。 ただし、EA58H番地の最上位ビット（MSB）が0のときCRT画面を、1のときCRT画面とプリンタを、それぞれ出力機器として選択する。
「CRLF0」	キャリッジ・リターン・コード（0DH）およびライン・フィード・コード（0AH）を周辺機器へ出力する。 ただし、EA58H番地の最上位ビット（MSB）が0のときCRT画面を、1のときCRT画面とプリンタを、それぞれ出力機器として選択する。
「ESCO」	ESCキーが押下されている場合には次のキー入力を待ち、入力データをAレジスタに格納してもどる。
「INKEYO」	キーボードからAレジスタへの1文字入力を待ち、英小文字であれば英大文字に変換し、出力機器へエコーバックする。 ただし、EA58H番地の最上位ビット（MSB）が0のときCRT画面を、1のときCRT画面とプリンタを、それぞれ出力機器として選択する。
「HFOURO」	Bレジスタに格納されたデータを2桁の16進数として周辺機器へ出力する。 ただし、EA58H番地の最上位ビット（MSB）が0のときCRT画面を、1のときCRT画面とプリンタを、それぞれ出力機器として選択する。
「HTWOO」	Eレジスタに格納されたデータを2桁の16進数として周辺機器へ出力する。 ただし、EA58H番地の最上位ビット（MSB）が0のときCRT画面を、1のときCRT画面とプリンタを、それぞれ出力機器として選択する。

「USINGO」	DEレジスタ対に格納された有符号の16ビット整数データをCレジスタで指定する桁数の10進数として周辺機器へ右づめ出力する。 ただし、EA58H番地の最上位ビット(MSB)が0のときCRT画面を、1のときCRT画面とプリンタを、それぞれ出力機器として選択する。
「ISUBO」	DEレジスタ対に格納された有符号16ビット長の整数を被減数とし、HLレジスタ対に格納された有符号16ビット長の整数を減数として両者の間で減算を行い、演算結果をDEレジスタ対に格納する。
「IMULTO」	DEレジスタ対に格納された有符号16ビット長の整数を被乗数とし、HLレジスタ対に格納された有符号16ビット長の整数を乗数として両者の間で乗算を行い、演算結果をDEレジスタ対に格納する。
「IDIVO」	DEレジスタ対に格納された有符号16ビット長の整数を被除数とし、HLレジスタ対に格納された有符号16ビット長の整数を除数として両者の間で除算を行い、演算結果をDEレジスタ対に格納する。 ただし、HLレジスタ対に与える除数が0000H(ゼロ)であった場合には、一定時間内蔵ブザー鳴動後、マシン後モニタの制御下に移る。
「MINUSO」	DEレジスタ対に格納された16ビット長の整数の符号を反転する。すなわち、各ビットごとのNOTを求め、1を加える。
「RNDO」	1以上で、DEレジスタ対で指定する整数以下の乱数を発生し、DEレジスタ対に格納する。乱数の初期値はED52H~ED53H番地の内容を参照する。
「ABSO」	DEレジスタ対に格納された16ビット長の整数の絶対値を求める。 具体的には、Dレジスタの最上位ビット(MSB)が1であれば2の補数を求めて、符号を反転する。
「INPUTO」	キーボードから有符号16ビット長の整数を入力し、バイナリ形式に変換後、DEレジスタ対に格納する。
「OTCHRO」	Aレジスタに格納されたキャラクタ・コードに従ったキャラクタを出力機器へ出力する。 ただし、EA58H番地の最上位ビット(MSB)が0のときCRT画面を、1のときCRT画面とプリンタを、それぞれ出力機器として選択する。
「OTNUMO」	レジスタDEに格納された有符号の16ビット整数データを、10進数として周辺機器へ左づめ出力する。 ただし、EA58H番地の最上位ビット(MSB)が0のときCRT画面を、1のときCRT画面とプリンタを、それぞれ出力機器として選択する。



《第116図》2次元4目ならべ・汎用サブルーチン・パッケージ・アセンブル・リスト

```

;
;*****
;
;  subroutine package
;
;*****
;
002B PRNCHR:EQU 2BH
0035 DSPCHR:EQU 35H
0257 CONOUT:EQU 0257H
0F75 CONIN: EQU 0F75H
1B8A INPLN: EQU 1B8AH
4095 CPHLDE:EQU 4095H
5C66 MONHOT:EQU 5C66H
5E39 MONHCK:EQU 5E39H
5E4B MONHBN:EQU 5E4BH
5FB9 MONIN: EQU 5FB9H
5FC1 MONCAP:EQU 5FC1H
C500 TARGET:EQU 0C500H
EA58 TRMFLG:EQU 0EA58H
EC95 INBU: EQU 0EC95H
EC96 INBUFF:EQU 0EC96H
EC97 INBUF: EQU 0EC97H
ED00 BASE: EQU 0ED00H
ED4E DIVWK: EQU 0ED4EH
ED52 RNDBUF:EQU 0ED52H
ED68 DIVWK1:EQU 0ED68H
ED87 UBUF: EQU 0ED87H
ED88 UBUFF: EQU 0ED88H
FFFF BOTTOM:EQU 0FFFFH
;
;          ORG 0C100H
;
; jump table
;
C100 C340C3 RUN0: JP RUN
C103 C322C3 CHAR0: JP CHAR
C106 C351C1 TAB0: JP TAB
C109 C348C1 CRLF0: JP CRLF
C10C C35CC1 ESC0: JP ESC
C10F C364C1 JP ESC1
C112 C36BC1 INKEY0: JP INKEY
C115 C375C1 HFOUR0: JP HFOUR
C118 C374C1 HTW00: JP HTW0
C11B C390C1 USING0: JP USING
C11E C304C2 ISUB0: JP ISUB
C121 C332C2 IMULT0: JP IMULT
C124 C348C2 IDIV0: JP IDIV
C127 C36BC1 JP INKEY
C12A C32AC2 MINUS0: JP MINUS

```



```

C12D C37CC2  RND0:  JP    RND
C130 C39AC2  ABS0:  JP    ABS
C133 C3A0C2          JP    IF
C136 C3A5C2  INPUT0:JP    INPUT
C139 C371C1  OTCHR0:JP    OTCHR
C13C C326C3  OTNUM0:JP    OTNUM
C13F C3665C          JP    MONHOT
C142 C340C3          JP    RUN
C145 C340C3          JP    RUN

;
C148 3E0D    CRLF:  LD     A,0DH
C14A CD71C1          CALL OTCHR
C14D 3E0A          LD     A,0AH
C14F 1820          JR     OTCHR

;
; output spaces
;
C151 53      TAB:   LD     D,E
C152 14      TAB1:  INC    D
C153 15      TAB2:  DEC    D
C154 C8          RET    Z
C155 3E20          LD     A,' '
C157 CD71C1          CALL OTCHR
C15A 18F7          JR     TAB2

;
; check escape
;
C15C CD64C1  ESC:   CALL ESC1
C15F D0          RET    NC
C160 CDB95F          CALL MONIN
C163 C9          RET

;
C164 DB09      ESC1:  IN     A,(9)
C166 FE7F          CP     7FH
C168 C0          RET    NZ
C169 37          SCF
C16A C9          RET

;
; input a character
;
C16B CD750F  INKEY:  CALL CONIN
C16E CDC15F          CALL MONCAP
C171 C32CC3  OTCHR:  JP     OTCHR1

;
; output 2 digits hexa
;
C174 43      HTWO:  LD     B,E
;
; output 4 digits hexa
;
C175 78      HFOUR: LD     A,B

```


C176	CD7EC1	CALL	HSUB
C179	78	LD	A,B
C17A	E60F	AND	0FH
C17C	1806	JR	HSUB1
;			
C17E	E6F0	HSUB:	AND 0F0H
C180	0F		RRCA
C181	0F		RRCA
C182	0F		RRCA
C183	0F		RRCA
C184	FE0A	HSUB1:	CP 0AH
C186	FA8BC1		JP M,HSUB2
C189	C607		ADD A,7
C18B	C630	HSUB2:	ADD A,'0'
C18D	C371C1		JP OTCHR
;			
; output with format			
;			
C190	C5	USING:	PUSH BC
C191	CDA3C1		CALL USUB
C194	C1		POP BC
C195	7D		LD A,L
C196	81		ADD A,C
C197	D687		SUB 87H
C199	57		LD D,A
C19A	FA55C2		JP M,OTMSG
C19D	CD52C1		CALL TAB1
C1A0	C355C2		JP OTMSG
;			
C1A3	7A	USUB:	LD A,D
C1A4	B7		OR A
C1A5	FAABC1		JP M,USUB1
C1A8	C3B5C1		JP USUB2
;			
C1AB	CD2AC2	USUB1:	CALL MINUS
C1AE	CDB5C1		CALL USUB2
C1B1	2B		DEC HL
C1B2	362D		LD (HL),'--'
C1B4	C9		RET
;			
C1B5	2187ED	USUB2:	LD HL,UBUF
C1B8	3600		LD (HL),0
C1BA	E5	USUB3:	PUSH HL
C1BB	210A00		LD HL,0AH
C1BE	CDCDC1		CALL PACK
C1C1	7D		LD A,L
C1C2	C630		ADD A,'0'
C1C4	E1		POP HL
C1C5	2B		DEC HL
C1C6	77		LD (HL),A
C1C7	7B		LD A,E

C1C8	B2		OR	D
C1C9	C2BAC1		JP	NZ,USUB3
C1CC	C9		RET	
;				
C1CD	0E00	PACK:	LD	C,0
C1CF	0C	PACK1:	INC	C
C1D0	29		ADD	HL,HL
C1D1	D2CFC1		JP	NC,PACK1
C1D4	CDFDC1		CALL	PACK6
C1D7	E5		PUSH	HL
C1D8	210000		LD	HL,0
C1DB	E3		EX	(SP),HL
C1DC	CD04C2	PACK2:	CALL	ISUB
C1DF	3F		CCF	
C1E0	DAE7C1		JP	C,PACK3
C1E3	EB		EX	DE,HL
C1E4	19		ADD	HL,DE
C1E5	EB		EX	DE,HL
C1E6	B7		OR	A
C1E7	E3	PACK3:	EX	(SP),HL
C1E8	7D		LD	A,L
C1E9	17		RLA	
C1EA	6F		LD	L,A
C1EB	7C		LD	A,H
C1EC	17		RLA	
C1ED	67		LD	H,A
C1EE	E3		EX	(SP),HL
C1EF	0D		DEC	C
C1F0	CAF9C1		JP	Z,PACK4
C1F3	CDFCC1		CALL	PACK5
C1F6	C3DCC1		JP	PACK2
;				
C1F9	E1	PACK4:	POP	HL
C1FA	EB		EX	DE,HL
C1FB	C9		RET	
;				
C1FC	B7	PACK5:	OR	A
C1FD	7C	PACK6:	LD	A,H
C1FE	1F		RRA	
C1FF	67		LD	H,A
C200	7D		LD	A,L
C201	1F		RRA	
C202	6F		LD	L,A
C203	C9		RET	
;				
; subtraction				
;				
C204	7B	ISUB:	LD	A,E
C205	95		SUB	L
C206	5F		LD	E,A
C207	7A		LD	A,D


```

C208 9C          SBC  A,H
C209 57          LD   D,A
C20A C9          RET

;
C20B F214C2      IDIVS: JP   P, IDIVS1
C20E 04          INC  B
C20F EB          EX   DE,HL
C210 CD2AC2      CALL MINUS
C213 EB          EX   DE,HL
C214 7A          IDIVS1: LD  A,D
C215 B7          OR   A
C216 F21DC2      JP   P, IDIVS2
C219 05          DEC  B
C21A CD2AC2      CALL MINUS
C21D CDCDC1      IDIVS2: CALL PACK
C220 224EED      LD   (DIVWK),HL
C223 2A68ED      LD   HL,(DIVWK1)
C226 3E00        LD   A,0
C228 B8          CP   B
C229 C8          RET  Z

;
; complement the sign
;
C22A 7A          MINUS: LD   A,D
C22B 2F          CPL
C22C 57          LD   D,A
C22D 7B          LD   A,E
C22E 2F          CPL
C22F 5F          LD   E,A
C230 13          INC  DE
C231 C9          RET

;
; multiplication
;
C232 D5          IMULT: PUSH DE
C233 0E10        LD   C,10H
C235 110000      LD   DE,0
C238 E3          IMULT1: EX  (SP),HL
C239 CDFCC1      CALL PACK5
C23C E3          EX  (SP),HL
C23D 3003        JR   NC, IMULT2
C23F EB          EX  DE,HL
C240 19          ADD  HL,DE
C241 EB          EX  DE,HL
C242 29          IMULT2: ADD HL,HL
C243 0D          DEC  C
C244 20F2        JR   NZ, IMULT1
C246 C1          POP  BC
C247 C9          RET

;
; division

```



```

;
C248 0600      IDIV:  LD    B,0
C24A 7C        LD    A,H
C24B B7        OR     A
C24C 20BD      JR     NZ,IDIVS
C24E B5        OR     L
C24F 20C3      JR     NZ,IDIVS1
C251 3E2F      LD    A,'/'
C253 180D      JR     DIVERR
;
; output message
;
C255 AF        OTMSG: XOR    A
C256 47        LD    B,A
C257 7E        OTMSG1:LD    A,(HL)
C258 23        INC    HL
C259 B8        CP     B
C25A CA5CC1    JP     Z,ESC
C25D CD71C1    CALL   OTCHR
C260 18F5      JR     OTMSG1
;
; error of division
;
C262 3E07      DIVERR:LD    A,7
C264 CD71C1    CALL   OTCHR
C267 C3665C    JP     MONHOT
;
C26A 200A      IF1:   JR     NZ,IF2
C26C 7B        LD    A,E
C26D B7        OR     A
C26E 2006      JR     NZ,IF2
C270 110100    LD    DE,1
C273 F6FF      OR     0FFH
C275 C9        RET
;
C276 110000    IF2:   LD    DE,0
C279 E600      AND    0
C27B C9        RET
;
; generate random number
;
C27C E5        RND:   PUSH   HL
C27D D5        PUSH   DE
C27E 2A52ED    LD     HL,(RNDBUF)
C281 11093D    LD     DE,3D09H
C284 CD32C2    CALL   IMULT
C287 13        INC    DE
C288 EB        EX     DE,HL
C289 2252ED    LD     (RNDBUF),HL
C28C EB        EX     DE,HL
C28D E1        POP    HL

```



```

C28E 5A          LD    E,D
C28F 1600        LD    D,0
C291 CD32C2      CALL  IMULT
C294 5A          LD    E,D
C295 1600        LD    D,0
C297 E1          POP   HL
C298 13          INC   DE
C299 C9          RET

;
; get absolute number
;
C29A 7A          ABS:  LD    A,D
C29B A7          AND    A
C29C FA2AC2      JP     M,MINUS
C29F C9          RET

;
; check de=zero
;
C2A0 7A          IF:  LD    A,D
C2A1 A7          AND    A
C2A2 C36AC2      JP     IF1

;
; input ■ number
;
C2A5 3E3F        INPUT: LD    A,'?'
C2A7 CD5702      CALL  CONOUT
C2AA CD8A1B      CALL  INPLN
C2AD 2196EC      LD    HL,INBUFF
C2B0 7E          LD    A,(HL)
C2B1 FE2B        CP     '+'
C2B3 280F        JR     Z,INPUT1
C2B5 FE2D        CP     '-'
C2B7 2812        JR     Z,INPUT2
C2B9 FE24        CP     '$'
C2BB 281B        JR     Z,INPUT3
C2BD 2195EC      LD    HL,INBU
C2C0 CDFDC2      CALL  INPUT7
C2C3 C9          RET

;
INPUT1: LD    HL,INBUFF
C2C4 2196EC      CALL  INPUT7
C2C7 CDFDC2
C2CA C9          RET

;
INPUT2: LD    HL,INBUFF
C2CB 2196EC      CALL  INPUT7
C2CE CDFDC2
C2D1 210000      LD    HL,0
C2D4 ED52        SBC    HL,DE
C2D6 EB          EX     DE,HL
C2D7 C9          RET

;
INPUT3: LD    DE,INBUF
C2D8 1197EC

```



```

C2DB 210000          LD    HL,0
C2DE 1A             INPUT4:LD    A,(DE)
C2DF CDC15F         CALL  MONCAP
C2E2 FE00           CP    0
C2E4 280B           JR    Z,INPUT5
C2E6 CD395E         CALL  MONHCK
C2E9 3815           JR    C,INPUT8
C2EB CD4B5E         CALL  MONHBN
C2EE 13             INC   DE
C2EF 18ED           JR    INPUT4

;
C2F1 EB             INPUT5:EX    DE,HL
C2F2 C9             RET

;
C2F3 E1             INPUT6:POP    HL
C2F4 37             SCF
C2F5 3F             CCF
C2F6 3E07           LD    A,7
C2F8 CD5702         CALL  CONOUT
C2FB 18A8           JR    INPUT

;
C2FD 110000         INPUT7:LD    DE,0
C300 D7             INPUT8:RST    10H
C301 D0             RET    NC
C302 E5             PUSH   HL
C303 F5             PUSH   AF
C304 218819         LD    HL,1988H
C307 CD9540         CALL  CPHLDE
C30A DA1EC3         JP    C,INPUT9
C30D 62             LD    H,D
C30E 6B             LD    L,E
C30F 19             ADD    HL,DE
C310 29             ADD    HL,HL
C311 19             ADD    HL,DE
C312 29             ADD    HL,HL
C313 F1             POP    AF
C314 D630           SUB    '0'
C316 5F             LD    E,A
C317 1600           LD    D,0
C319 19             ADD    HL,DE
C31A EB             EX     DE,HL
C31B E1             POP    HL
C31C 18E2           JR    INPUT8

;
C31E F1             INPUT9:POP    AF
C31F E1             POP    HL
C320 18D1           JR    INPUT6

;
; output ■ character
;
C322 7B             CHAR:  LD    A,E


```



```

C323 C371C1          JP   OTCHR
;
; output a number
;
C326 CDA3C1          OTNUM: CALL USUB
C329 C355C2          JP   OTMSG
;
C32C F5              OTCHR1: PUSH AF
C32D 3A58EA          LD    A, (TRMFLG)
C330 FE09            CP    9
C332 2805            JR    Z, OTCHR3
C334 F1              POP   AF
C335 CD3500          OTCHR2: CALL DSPCHR
C338 C9              RET
;
C339 F1              OTCHR3: POP   AF
C33A CD2B00          CALL PRNCHR
C33D 18F6            JR    OTCHR2
;
C33F 00              NOP
;
; execute the target
;
C340 31FFFF          RUN:   LD    SP, BOTTOM
C343 2100ED          LD    HL, BASE
C346 2288ED          LD    (UBUFF), HL
C349 C300C5          JP    TARGET
;
C34C                  END

```



サブルーチン・アセンブル・リスト

《第117図》 2次元4目ならべ・サブルーチン・アセンブル・リスト

```

;
; *****
;
; 2d4m subroutines
;
; *****
;
C11E      ISUB0: EQU    0C11EH
C121      IMULT0: EQU   0C121H
C124      IDIV0: EQU    0C124H
C12A      MINUS0: EQU   0C12AH
C139      OTCHRO: EQU   0C139H
CC94      MAIN: EQU     0CC94H
ED06      STONE: EQU    0ED06H
ED0C      STONE1: EQU   0ED0CH
ED0E      WORK1: EQU    0ED0EH
ED10      COORD1: EQU   0ED10H
ED12      COORD2: EQU   0ED12H
ED14      WORK2: EQU    0ED14H
ED16      DEEP: EQU     0ED16H
ED18      DEEP1: EQU    0ED18H
ED1A      WORK3: EQU    0ED1AH
ED1C      WORK4: EQU    0ED1CH
ED1E      VECT1: EQU    0ED1EH
ED20      VECT2: EQU    0ED20H
ED22      SPACES: EQU   0ED22H
ED24      COORD3: EQU   0ED24H
ED26      COORD4: EQU   0ED26H
ED28      VALUE: EQU    0ED28H
ED2C      ABFLAG: EQU   0ED2CH
ED2E      PATR: EQU     0ED2EH
ED30      VECTOR: EQU   0ED30H

```


ED32		STACK: EQU	0ED32H	
ED34		COORD: EQU	0ED34H	
ED36		PCUS: EQU	0ED36H	
ED38		BOARD: EQU	0ED38H	
ED4E		DIVWK: EQU	0ED4EH	
		:		
		ORG	0C500H	
		:		
		:	entry of 2d4m	
		:		
C500	C394CC	TARGET:JP	MAIN	}メインルーチンへジャンプする
		:		
		:	next stone	
		:		
C503	210000	LIST: LD	HL,0	} (WORK1+1) (WORK1) を0に クリアする
C506	220EED	LD	(WORK1),HL	
C509	210000	LD	HL,0	} (WORK2+1) (WORK2) をルー プ・カウンタとして0から5までくり返 す
C50C	2214ED	LD	(WORK2),HL	
C50F	210500	LD	HL,5	
C512	EB	EX	DE,HL	
C513	CD16C5	CALL	LIST1	} (BOARD+1) (BOARD) の内容 に(WORK2+1) (WORK2) の内 容を加えて指定するアドレスの内容が0 を越えている場合には『LIST6』に ジャンプする
C516	D5	LIST1: PUSH	DE	
C517	D5	PUSH	DE	
C518	2A14ED	LD	HL,(WORK2)	
C51B	EB	EX	DE,HL	
C51C	2A38ED	LD	HL,(BOARD)	
C51F	19	ADD	HL,DE	
C520	D1	POP	DE	
C521	6E	LD	L,(HL)	
C522	2600	LD	H,0	
C524	EB	EX	DE,HL	
C525	210000	LD	HL,0	
C528	EB	EX	DE,HL	
C529	CD1EC1	CALL	ISUB0	
C52C	F232C5	JP	P,LIST2	
C52F	C3A2C5	JP	LIST6	
		:		
C532	210600	LIST2: LD	HL,6	} (WORK3+1) (WORK3) に00 06Hを格納する
C535	221AED	LD	(WORK3),HL	
C538	D5	LIST3: PUSH	DE	} (BOARD+1) (BOARD) の内容に (WORK2+1) (WORK2) の内容 を加えさらに(WORK3+1) (WOR K3) の内容を加えて指定するアドレ スの内容が0を越えている場合には『LI ST5』にジャンプする
C539	2A14ED	LD	HL,(WORK2)	
C53C	EB	EX	DE,HL	
C53D	2A1AED	LD	HL,(WORK3)	
C540	19	ADD	HL,DE	
C541	EB	EX	DE,HL	
C542	2A38ED	LD	HL,(BOARD)	
C545	19	ADD	HL,DE	
C546	D1	POP	DE	
C547	6E	LD	L,(HL)	
C548	2600	LD	H,0	
C54A	EB	EX	DE,HL	

C54B	210000		LD	HL,0	
C54E	EB		EX	DE,HL	
C54F	CD1EC1		CALL	ISUB0	
C552	F258C5		JP	P,LIST4	
C555	C373C5		JP	LIST5	
;					
C558	2A1AED	LIST4:	LD	HL,(WORK3)	(WORK3+1)(WORK3)に0006Hを加える
C55B	EB		EX	DE,HL	
C55C	210600		LD	HL,6	
C55F	19		ADD	HL,DE	
C560	221AED		LD	(WORK3),HL	(WORK3+1)(WORK3)が36未満のとき「LIST3」にもどってくり返す
C563	2A1AED		LD	HL,(WORK3)	
C566	EB		EX	DE,HL	
C567	212400		LD	HL,24H	
C56A	CD1EC1		CALL	ISUB0	
C56D	F273C5		JP	P,LIST5	
C570	C338C5		JP	LIST3	
;					
C573	2A16ED	LIST5:	LD	HL,(DEEP)	(STACK+1)(STACK)の内容に(WORK1+1)(WORK1)の内容を加え2を加えさらに(DEEP+1)(DEEP)を加えて指定するアドレスに(WORK2+1)(WORK2)の内容に(WORK3+1)(WORK3)の内容を加えさらに6を減じたものを格納する
C576	EB		EX	DE,HL	
C577	210200		LD	HL,2	
C57A	19		ADD	HL,DE	
C57B	EB		EX	DE,HL	
C57C	2A0EED		LD	HL,(WORK1)	
C57F	19		ADD	HL,DE	
C580	EB		EX	DE,HL	
C581	2A32ED		LD	HL,(STACK)	
C584	19		ADD	HL,DE	
C585	E5		PUSH	HL	(WORK1+1)(WORK1)に1を格納する
C586	2A14ED		LD	HL,(WORK2)	
C589	EB		EX	DE,HL	
C58A	2A1AED		LD	HL,(WORK3)	
C58D	19		ADD	HL,DE	
C58E	EB		EX	DE,HL	
C58F	210600		LD	HL,6	
C592	CD1EC1		CALL	ISUB0	
C595	E1		POP	HL	
C596	73		LD	(HL),E	
C597	2A0EED		LD	HL,(WORK1)	(WORK2+1)(WORK2)をループ・カウンタとするくり返し処理の終了をチェックする
C59A	EB		EX	DE,HL	
C59B	210100		LD	HL,1	
C59E	19		ADD	HL,DE	
C59F	220EED		LD	(WORK1),HL	
C5A2	2A14ED	LIST6:	LD	HL,(WORK2)	
C5A5	EB		EX	DE,HL	
C5A6	210100		LD	HL,1	
C5A9	19		ADD	HL,DE	
C5AA	2214ED		LD	(WORK2),HL	
C5AD	D1		POP	DE	
C5AE	D5		PUSH	DE	
C5AF	CD1EC1		CALL	ISUB0	

C5B2	D1	POP	DE	
C5B3	E1	POP	HL	
C5B4	FAB9C5	JP	M,LIST7	
C5B7	E5	PUSH	HL	
C5B8	E9	JP	(HL)	
;				
C5B9	2A16ED	LIST7:	LD	HL,(DEEP)
C5BC	EB		EX	DE,HL
C5BD	2A32ED		LD	HL,(STACK)
C5C0	19		ADD	HL,DE
C5C1	E5		PUSH	HL
C5C2	2A0EED		LD	HL,(WORK1)
C5C5	EB		EX	DE,HL
C5C6	210200		LD	HL,2
C5C9	19		ADD	HL,DE
C5CA	EB		EX	DE,HL
C5CB	E1		POP	HL
C5CC	73		LD	(HL),E
C5CD	C9		RET	
;				
; calculate value				
;				
C5CE	210000	VAL:	LD	HL,0
C5D1	2228ED		LD	(VALUE),HL
C5D4	210000		LD	HL,0
C5D7	221AED		LD	(WORK3),HL
C5DA	D5	VAL1:	PUSH	DE
C5DB	2A1AED		LD	HL,(WORK3)
C5DE	EB		EX	DE,HL
C5DF	2A30ED		LD	HL,(VECTOR)
C5E2	19		ADD	HL,DE
C5E3	D1		POP	DE
C5E4	6E		LD	L,(HL)
C5E5	2600		LD	H,0
C5E7	221EED		LD	(VECT1),HL
C5EA	D5		PUSH	DE
C5EB	2A1AED		LD	HL,(WORK3)
C5EE	EB		EX	DE,HL
C5EF	210100		LD	HL,1
C5F2	19		ADD	HL,DE
C5F3	EB		EX	DE,HL
C5F4	2A30ED		LD	HL,(VECTOR)
C5F7	19		ADD	HL,DE
C5F8	D1		POP	DE
C5F9	6E		LD	L,(HL)
C5FA	2600		LD	H,0
C5FC	2220ED		LD	(VECT2),HL
C5FF	2A1EED		LD	HL,(VECT1)
C602	EB		EX	DE,HL
C603	21FF00		LD	HL,OFFH
C606	CD1EC1		CALL	ISUB0

(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスに(WORK1+1)(WORK1)の内容に2を加えたものを格納する

メインルーチンへもどる

(VALUE+1)(VALUE)を0にクリアする

(WORK3+1)(WORK3)を0にクリアする

(VECTOR+1)(VECTOR)の内容に(WORK3+1)(WORK3)の内容を加えて指定するアドレスの内容を(VECT1+1)(VECT1)に格納する

(VECTOR+1)(VECTOR)の内容に(WORK3+1)(WORK3)の内容を加えさらに1を加えて指定するアドレスの内容を(VECT2+1)(VECT2)に格納する

C609	B3		OR	E		
C60A	C21AC6		JP	NZ, VAL2		
C60D	D5		PUSH	DE		(VECT1+1) (VECT1) の内容 が FFH であれば -1 に変換する
C60E	210100		LD	HL, 1		
C611	EB		EX	DE, HL		
C612	CD2AC1		CALL	MINUS0		
C615	EB		EX	DE, HL		
C616	D1		POP	DE		
C617	221EED		LD	(VECT1), HL		
C61A	2A10ED	VAL2:	LD	HL, (COORD1)		(COORD1+1) (COORD1) の内 容を (COORD3+1) (COORD3) に格納する
C61D	2224ED		LD	(COORD3), HL		
C620	2A12ED		LD	HL, (COORD2)		(COORD2+1) (COORD2) の 内容を (COORD4+1) (COORD 4) に格納する
C623	2226ED		LD	(COORD4), HL		
C626	210100		LD	HL, 1		(WORK1+1) (WORK1) に 1 を格 納する
C629	220EED		LD	(WORK1), HL		
C62C	210000		LD	HL, 0		(SPACES+1) (SPACES) に 0 を格納する
C62F	2222ED		LD	(SPACES), HL		
C632	2A24ED	VAL3:	LD	HL, (COORD3)		
C635	EB		EX	DE, HL		(COORD3+1) (COORD3) に (VECT1+1) (VECT1) の内容 を加える
C636	2A1EED		LD	HL, (VECT1)		
C639	19		ADD	HL, DE		
C63A	2224ED		LD	(COORD3), HL		
C63D	2A26ED		LD	HL, (COORD4)		
C640	EB		EX	DE, HL		(COORD4+1) (COORD4) に (VECT2+1) (VECT2) の内容 を加える
C641	2A20ED		LD	HL, (VECT2)		
C644	19		ADD	HL, DE		
C645	2226ED		LD	(COORD4), HL		
C648	D5		PUSH	DE		
C649	2A24ED		LD	HL, (COORD3)		
C64C	EB		EX	DE, HL		
C64D	210500		LD	HL, 5		
C650	EB		EX	DE, HL		
C651	CD1EC1		CALL	ISUB0		
C654	110000		LD	DE, 0		
C657	F25BC6		JP	P, VAL4		
C65A	1C		INC	E		
C65B	EB	VAL4:	EX	DE, HL		
C65C	D1		POP	DE		
C65D	EB		EX	DE, HL		
C65E	D5		PUSH	DE		
C65F	2A24ED		LD	HL, (COORD3)		
C662	EB		EX	DE, HL		
C663	210000		LD	HL, 0		
C666	CD1EC1		CALL	ISUB0		
C669	110000		LD	DE, 0		
C66C	F270C6		JP	P, VAL5		(COORD3+1) (COORD3) の 内容が 0 ~ 5 の範囲にないかまたは (C OORD4+1) (COORD4) の内容 が 5 を越える場合には『VAL9』へジ ャンプする
C66F	1C		INC	E		
C670	EB	VAL5:	EX	DE, HL		
C671	D1		POP	DE		
C672	19		ADD	HL, DE		
C673	EB		EX	DE, HL		

C674	D5		PUSH	DE	
C675	2A26ED		LD	HL, (COORD4)	
C678	EB		EX	DE, HL	
C679	210500		LD	HL, 5	
C67C	EB		EX	DE, HL	
C67D	CD1EC1		CALL	ISUB0	
C680	110000		LD	DE, 0	
C683	F287C6		JP	P, VAL6	
C686	1C		INC	E	
C687	EB	VAL6:	EX	DE, HL	
C688	D1		POP	DE	
C689	19		ADD	HL, DE	
C68A	EB		EX	DE, HL	
C68B	7B		LD	A, E	
C68C	B2		OR	D	
C68D	CA93C6		JP	Z, VAL7	
C690	C3E3C6		JP	VAL9	
;					
C693	D5	VAL7:	PUSH	DE	
C694	2A26ED		LD	HL, (COORD4)	
C697	EB		EX	DE, HL	
C698	210600		LD	HL, 6	
C69B	CD21C1		CALL	IMULT0	(BOARD+1) (BOARD) の内容
C69E	2A24ED		LD	HL, (COORD3)	に(COORD4+1) (COORD4)
C6A1	19		ADD	HL, DE	の内容を6倍して(COORD3+1)
C6A2	EB		EX	DE, HL	(COORD3)の内容を加えたものを加
C6A3	2A38ED		LD	HL, (BOARD)	えて指定するアドレスの内容を(WOR
C6A6	19		ADD	HL, DE	K2+1) (WORK2) に格納する
C6A7	D1		POP	DE	
C6A8	6E		LD	L, (HL)	
C6A9	2600		LD	H, 0	
C6AB	2214ED		LD	(WORK2), HL	
C6AE	2A14ED		LD	HL, (WORK2)	
C6B1	EB		EX	DE, HL	
C6B2	2A0CED		LD	HL, (STONE1)	
C6B5	CD1EC1		CALL	ISUB0	(WORK2+1) (WORK2) の内容
C6B8	B3		OR	E	と(STONE1+1) (STONE1)の
C6B9	C2CAC6		JP	NZ, VAL8	内容が等しい場合には(WORK1+1)
C6BC	2A0EED		LD	HL, (WORK1)	(WORK1) の内容に1を加えて『V
C6BF	EB		EX	DE, HL	AL3』にもどる
C6C0	210100		LD	HL, 1	
C6C3	19		ADD	HL, DE	
C6C4	220EED		LD	(WORK1), HL	
C6C7	C332C6		JP	VAL3	
;					
C6CA	2A14ED	VAL8:	LD	HL, (WORK2)	
C6CD	EB		EX	DE, HL	
C6CE	210000		LD	HL, 0	
C6D1	CD1EC1		CALL	ISUB0	(WORK2+1) (WORK2) の内容
C6D4	B3		OR	E	が0である場合には(SPACES+1)
C6D5	C2E3C6		JP	NZ, VAL9	(SPACES) の内容に1を加える

C6D8	2A22ED		LD	HL,(SPACES)	
C6DB	EB		EX	DE,HL	
C6DC	210100		LD	HL,1	
C6DF	19		ADD	HL,DE	
C6E0	2222ED		LD	(SPACES),HL	
C6E3	2A10ED	VAL9:	LD	HL,(COORD1)	{ (COORD1+1)(COORD1)の内容を(COORD3+1)(COORD3)に格納する
C6E6	2224ED		LD	(COORD3),HL	
C6E9	2A12ED		LD	HL,(COORD2)	{ (COORD2+1)(COORD2)の内容を(COORD4+1)(COORD4)に格納する
C6EC	2226ED		LD	(COORD4),HL	
C6EF	2A24ED	VAL10:	LD	HL,(COORD3)	
C6F2	EB		EX	DE,HL	
C6F3	2A1EED		LD	HL,(VECT1)	{ (COORD3+1)(COORD3)の内容から(VECT1+1)(VECT1)の内容を減じる
C6F6	CD1EC1		CALL	ISUB0	
C6F9	EB		EX	DE,HL	
C6FA	2224ED		LD	(COORD3),HL	
C6FD	2A26ED		LD	HL,(COORD4)	
C700	EB		EX	DE,HL	
C701	2A20ED		LD	HL,(VECT2)	{ (COORD4+1)(COORD4)の内容から(VECT2+1)(VECT2)の内容を減じる
C704	CD1EC1		CALL	ISUB0	
C707	EB		EX	DE,HL	
C708	2226ED		LD	(COORD4),HL	
C70B	D5		PUSH	DE	
C70C	2A24ED		LD	HL,(COORD3)	
C70F	EB		EX	DE,HL	
C710	210500		LD	HL,5	
C713	EB		EX	DE,HL	
C714	CD1EC1		CALL	ISUB0	
C717	110000		LD	DE,0	
C71A	F21EC7		JP	P,VAL11	
C71D	1C		INC	E	
C71E	EB	VAL11:	EX	DE,HL	
C71F	D1		POP	DE	
C720	EB		EX	DE,HL	
C721	D5		PUSH	DE	
C722	2A24ED		LD	HL,(COORD3)	
C725	EB		EX	DE,HL	
C726	210000		LD	HL,0	
C729	CD1EC1		CALL	ISUB0	
C72C	110000		LD	DE,0	
C72F	F233C7		JP	P,VAL12	
C732	1C		INC	E	
C733	EB	VAL12:	EX	DE,HL	{ (COORD3+1)(COORD3)の内容が0~5の範囲にないかまたは(COORD4+1)・(COORD4)の内容が0未満の場合には『VAL16』へジャンプする
C734	D1		POP	DE	
C735	19		ADD	HL,DE	
C736	EB		EX	DE,HL	
C737	D5		PUSH	DE	
C738	2A26ED		LD	HL,(COORD4)	
C73B	EB		EX	DE,HL	
C73C	210000		LD	HL,0	
C73F	CD1EC1		CALL	ISUB0	
C742	110000		LD	DE,0	

C745	F249C7	JP	P, VAL13	
C748	1C	INC	E	
C749	EB	VAL13: EX	DE, HL	
C74A	D1	POP	DE	
C74B	19	ADD	HL, DE	
C74C	EB	EX	DE, HL	
C74D	7B	LD	A, E	
C74E	B2	OR	D	
C74F	CA55C7	JP	Z, VAL14	
C752	C3A5C7	JP	VAL16	
;				
C755	D5	VAL14: PUSH	DE	
C756	2A26ED	LD	HL, (COORD4)	
C759	EB	EX	DE, HL	
C75A	210600	LD	HL, 6	
C75D	CD21C1	CALL	IMULT0	(BOARD+1) (BOARD) の内容
C760	2A24ED	LD	HL, (COORD3)	に(COORD4+1) (COORD4)
C763	19	ADD	HL, DE	の内容を6倍して(COORD3+1)
C764	EB	EX	DE, HL	(COORD3)の内容を加えたものを加
C765	2A38ED	LD	HL, (BOARD)	えて指定するアドレスの内容を(WOR
C768	19	ADD	HL, DE	K2+1) (WORK2) に格納する
C769	D1	POP	DE	
C76A	6E	LD	L, (HL)	
C76B	2600	LD	H, 0	
C76D	2214ED	LD	(WORK2), HL	
C770	2A14ED	LD	HL, (WORK2)	
C773	EB	EX	DE, HL	
C774	2A0CED	LD	HL, (STONE1)	
C777	CD1EC1	CALL	ISUB0	(WORK2+1) (WORK2) の内容
C77A	B3	OR	E	と(STONE1+1) (STONE1)の
C77B	C28CC7	JP	NZ, VAL15	内容が等しい場合には(WORK1+1)
C77E	2A0EED	LD	HL, (WORK1)	(WORK1)の内容に1を加えて「VAL
C781	EB	EX	DE, HL	10」にもどる
C782	210100	LD	HL, 1	
C785	19	ADD	HL, DE	
C786	220EED	LD	(WORK1), HL	
C789	C3EFC6	JP	VAL10	
;				
C78C	2A14ED	VAL15: LD	HL, (WORK2)	
C78F	EB	EX	DE, HL	
C790	210000	LD	HL, 0	
C793	CD1EC1	CALL	ISUB0	
C796	B3	OR	E	
C797	C2A5C7	JP	NZ, VAL16	(WORK2+1) (WORK2) の内容
C79A	2A22ED	LD	HL, (SPACES)	が0の場合には(SPACES+1) (S
C79D	EB	EX	DE, HL	PACES) の内容に1を加える
C79E	210100	LD	HL, 1	
C7A1	19	ADD	HL, DE	
C7A2	2222ED	LD	(SPACES), HL	
C7A5	2A0EED	VAL16: LD	HL, (WORK1)	
C7A8	EB	EX	DE, HL	

C7A9	210300	LD	HL,3	}	(WORK1+1) (WORK1) の内容 が3を超える場合には(VALUE+1) (VALUE)に格納して『VAL18』 へジャンプする	
C7AC	EB	EX	DE,HL			
C7AD	CD1EC1	CALL	ISUB0			
C7B0	F2BCC7	JP	P,VAL17			
C7B3	21C800	LD	HL,0C8H			
C7B6	2228ED	LD	(VALUE),HL			
C7B9	C3F3C7	JP	VAL18			
;						
C7BC	2A0EED	VAL17:	LD	HL,(WORK1)	}	(WORK1+1) (WORK1) の内容 を2乗して(SPACES+1) (SPA CES)の内容を乗じ1を加えさらに(V ALUE+1) (VALUE)の内容を加 えたものを(VALUE+1) (VALU E) に格納する
C7BF	EB	EX	DE,HL			
C7C0	2A0EED	LD	HL,(WORK1)			
C7C3	CD21C1	CALL	IMULT0			
C7C6	2A22ED	LD	HL,(SPACES)			
C7C9	CD21C1	CALL	IMULT0			
C7CC	210100	LD	HL,1	}	(WORK3+1) (WORK3) の内容 に2を加える	
C7CF	19	ADD	HL,DE			
C7D0	EB	EX	DE,HL			
C7D1	2A28ED	LD	HL,(VALUE)			
C7D4	19	ADD	HL,DE			
C7D5	2228ED	LD	(VALUE),HL			
C7D8	2A1AED	LD	HL,(WORK3)	}	(WORK3+1) (WORK3) の内容 が7未満の場合には『VAL1』へもど ってきて返す	
C7DB	EB	EX	DE,HL			
C7DC	210200	LD	HL,2			
C7DF	19	ADD	HL,DE			
C7E0	221AED	LD	(WORK3),HL			
C7E3	2A1AED	LD	HL,(WORK3)			
C7E6	EB	EX	DE,HL	}	(STONE+1) (STONE) の内容 と(STONE1+1) (STONE1) の内容が異なる場合には201から (V ALUE+1) (VALUE)の内容を減 じて(VALUE+1) (VALUE) に 格納する	
C7E7	210700	LD	HL,7			
C7EA	CD1EC1	CALL	ISUB0			
C7ED	F2F3C7	JP	P,VAL18			
C7F0	C3DAC5	JP	VAL1			
;						
C7F3	2A06ED	VAL18:	LD	HL,(STONE)	}	(STONE+1) (STONE) の内容 と(STONE1+1) (STONE1) の内容が異なる場合には201から (V ALUE+1) (VALUE)の内容を減 じて(VALUE+1) (VALUE) に 格納する
C7F6	EB	EX	DE,HL			
C7F7	2A0CED	LD	HL,(STONE1)			
C7FA	CD1EC1	CALL	ISUB0			
C7FD	B3	OR	E			
C7FE	CA0FC8	JP	Z,VAL19			
C801	21C900	LD	HL,0C9H	}	メインルーチンへもどる	
C804	EB	EX	DE,HL			
C805	2A28ED	LD	HL,(VALUE)			
C808	CD1EC1	CALL	ISUB0			
C80B	EB	EX	DE,HL			
C80C	2228ED	LD	(VALUE),HL			
C80F	C9	VAL19:	RET			
;						
; backup a-b						
;						
C810	2A16ED	BACK:	LD	HL,(DEEP)	}	(DEEP+1)(DEEP)の内容を (D EEP1+1)(DEEP1)に退避する
C813	2218ED	LD	(DEEP1),HL			
C816	2A16ED	LD	HL,(DEEP)			

C819	EB	EX	DE,HL	
C81A	210800	LD	HL,8	(DEEP+1)(DEEP)の内容から
C81D	CD1EC1	CALL	ISUB0	8を減じる
C820	EB	EX	DE,HL	
C821	2216ED	LD	(DEEP),HL	
C824	210300	LD	HL,3	
C827	EB	EX	DE,HL	(STONE1+1)(STONE)の内
C828	2A0CED	LD	HL,(STONE1)	容が1であれば2に2であれば1に変換
C82B	CD1EC1	CALL	ISUB0	する
C82E	EB	EX	DE,HL	
C82F	220CED	LD	(STONE1),HL	
C832	210000	LD	HL,0	(ABFLAG+1)(ABFLAG)に
C835	222CED	LD	(ABFLAG),HL	0を格納する
C838	D5	PUSH	DE	
C839	2A16ED	LD	HL,(DEEP)	
C83C	EB	EX	DE,HL	
C83D	211000	LD	HL,10H	
C840	CD24C1	CALL	IDIV0	
C843	EB	EX	DE,HL	(DEEP+1)(DEEP)の内容を16
C844	D1	POP	DE	で割った剰余が8以上の場合には『BA
C845	2A4EED	LD	HL,(DIVWK)	CK3』へジャンプする
C848	EB	EX	DE,HL	
C849	210800	LD	HL,8	
C84C	CD1EC1	CALL	ISUB0	
C84F	FA55C8	JP	M,BACK1	
C852	C3D0C8	JP	BACK3	
;				
C855	D5	BACK1:	PUSH DE	
C856	2A18ED		LD HL,(DEEP1)	
C859	EB		EX DE,HL	
C85A	210100		LD HL,1	
C85D	19		ADD HL,DE	
C85E	EB		EX DE,HL	
C85F	2A32ED		LD HL,(STACK)	
C862	19		ADD HL,DE	
C863	D1		POP DE	
C864	6E		LD L,(HL)	
C865	2600		LD H,0	
C867	EB		EX DE,HL	
C868	D5		PUSH DE	
C869	2A16ED		LD HL,(DEEP)	(STACK+1)(STACK)の内容
C86C	EB		EX DE,HL	に(DEEP1+1)(DEEP1)の内
C86D	210100		LD HL,1	容を加えさらに1を加えて指定するアド
C870	19		ADD HL,DE	レスの内容が(STACK+1)(STA
C871	EB		EX DE,HL	CK)の内容に(DEEP+1)(DEE
C872	2A32ED		LD HL,(STACK)	P)の内容を加えさらに1を加えて指定
C875	19		ADD HL,DE	するアドレスの内容以下の場合には(S
C876	D1		POP DE	TACK+1)(STACK)の内容に
C877	6E		LD L,(HL)	(DEEP1+1)(DEEP1)の内容
C878	2600		LD H,0	を加えさらに1を加えて指定するアドレ
C87A	EB		EX DE,HL	スにFFHを格納してメイン・ルーチン
				へもどる

C87B	CD1EC1	CALL	ISUB0
C87E	FA96C8	JP	M, BACK2
C881	2A18ED	LD	HL, (DEEP1)
C884	EB	EX	DE, HL
C885	210100	LD	HL, 1
C888	19	ADD	HL, DE
C889	EB	EX	DE, HL
C88A	2A32ED	LD	HL, (STACK)
C88D	19	ADD	HL, DE
C88E	E5	PUSH	HL
C88F	21FF00	LD	HL, 0FFH
C892	EB	EX	DE, HL
C893	E1	POP	HL
C894	73	LD	(HL), E
C895	C9	RET	

C896	2A16ED	BACK2:	LD	HL, (DEEP)
C899	EB		EX	DE, HL
C89A	210100		LD	HL, 1
C89D	19		ADD	HL, DE
C89E	EB		EX	DE, HL
C89F	2A32ED		LD	HL, (STACK)
C8A2	19		ADD	HL, DE
C8A3	E5		PUSH	HL
C8A4	D5		PUSH	DE
C8A5	2A18ED		LD	HL, (DEEP1)
C8A8	EB		EX	DE, HL
C8A9	210100		LD	HL, 1
C8AC	19		ADD	HL, DE
C8AD	EB		EX	DE, HL
C8AE	2A32ED		LD	HL, (STACK)
C8B1	19		ADD	HL, DE
C8B2	D1		POP	DE
C8B3	6E		LD	L, (HL)
C8B4	2600		LD	H, 0
C8B6	EB		EX	DE, HL
C8B7	E1		POP	HL
C8B8	73		LD	(HL), E
C8B9	2A18ED		LD	HL, (DEEP1)
C8BC	EB		EX	DE, HL
C8BD	210100		LD	HL, 1
C8C0	19		ADD	HL, DE
C8C1	EB		EX	DE, HL
C8C2	2A32ED		LD	HL, (STACK)
C8C5	19		ADD	HL, DE
C8C6	E5		PUSH	HL
C8C7	21FF00		LD	HL, 0FFH
C8CA	EB		EX	DE, HL
C8CB	E1		POP	HL
C8CC	73		LD	(HL), E
C8CD	C347C9		JP	BACK5

(STACK+1) (STACK) の内容に (DEEP1+1) (DEEP1) の内容を加えさらに 1 を加えて指定するアドレスの内容を (STACK+1) (STACK) の内容に (DEEP+1) (DEEP) の内容を加えさらに 1 を加えて指定するアドレスに格納する

(STACK+1) (STACK) の内容に (DEEP1+1) (DEEP1) の内容を加えさらに 1 を加えて指定するアドレスに FFH を格納する

『BACK5』へジャンプする


```

;
C8D0 D5      BACK3: PUSH DE
C8D1 2A18ED   LD    HL,(DEEP1)
C8D4 EB       EX    DE,HL
C8D5 210100   LD    HL,1
C8D8 19       ADD   HL,DE
C8D9 EB       EX    DE,HL
C8DA 2A32ED   LD    HL,(STACK)
C8DD 19       ADD   HL,DE
C8DE D1       POP   DE
C8DF 6E       LD    L,(HL)
C8E0 2600     LD    H,0
C8E2 EB       EX    DE,HL
C8E3 D5       PUSH  DE
C8E4 2A16ED   LD    HL,(DEEP)
C8E7 EB       EX    DE,HL
C8E8 210100   LD    HL,1
C8EB 19       ADD   HL,DE
C8EC EB       EX    DE,HL
C8ED 2A32ED   LD    HL,(STACK)
C8F0 19       ADD   HL,DE
C8F1 D1       POP   DE
C8F2 6E       LD    L,(HL)
C8F3 2600     LD    H,0
C8F5 CD1EC1   CALL  ISUB0
C8F8 FA10C9   JP    M,BACK4
C8FB 2A18ED   LD    HL,(DEEP1)
C8FE EB       EX    DE,HL
C8FF 210100   LD    HL,1
C902 19       ADD   HL,DE
C903 EB       EX    DE,HL
C904 2A32ED   LD    HL,(STACK)
C907 19       ADD   HL,DE
C908 E5       PUSH  HL
C909 210000   LD    HL,0
C90C EB       EX    DE,HL
C90D E1       POP   HL
C90E 73       LD    (HL),E
C90F C9       RET

```

(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP1+1)(DEEP1)の内容を加えさらに1を加えて指定するアドレスの内容が(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容以上の場合には(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP1+1)(DEEP1)の内容を加えさらに1を加えて指定するアドレスに0を格納してメイン・ルーチンへもどる

```

;
C910 2A16ED   BACK4: LD    HL,(DEEP)
C913 EB       EX    DE,HL
C914 210100   LD    HL,1
C917 19       ADD   HL,DE
C918 EB       EX    DE,HL
C919 2A32ED   LD    HL,(STACK)
C91C 19       ADD   HL,DE
C91D E5       PUSH  HL
C91E D5       PUSH  DE
C91F 2A18ED   LD    HL,(DEEP1)
C922 EB       EX    DE,HL

```

(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP1+1)(DEEP1)の内容を(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えさらに1を加えて指定するアドレスに格納する

C923	210100		LD	HL,1	
C926	19		ADD	HL,DE	
C927	EB		EX	DE,HL	
C928	2A32ED		LD	HL,(STACK)	
C92B	19		ADD	HL,DE	
C92C	01		POP	DE	
C92D	6E		LD	L,(HL)	
C92E	2600		LD	H,0	
C930	EB		EX	DE,HL	
C931	E1		POP	HL	
C932	73		LD	(HL),E	
C933	2A18ED		LD	HL,(DEEP1)	
C936	EB		EX	DE,HL	
C937	210100		LD	HL,1	
C93A	19		ADD	HL,DE	
C93B	EB		EX	DE,HL	
C93C	2A32ED		LD	HL,(STACK)	
C93F	19		ADD	HL,DE	
C940	E5		PUSH	HL	
C941	210000		LD	HL,0	
C944	EB		EX	DE,HL	
C945	E1		POP	HL	
C946	73		LD	(HL),E	
C947	2A16ED	BACK5:	LD	HL,(DEEP)	
C94A	EB		EX	DE,HL	
C94B	210000		LD	HL,0	
C94E	CD1EC1		CALL	ISUB0	
C951	B3		OR	E	
C952	C276C9		JP	NZ,BACK6	
C955	D5		PUSH	DE	
C956	210000		LD	HL,0	
C959	EB		EX	DE,HL	
C95A	2A32ED		LD	HL,(STACK)	
C95D	19		ADD	HL,DE	
C95E	D1		POP	DE	
C95F	6E		LD	L,(HL)	
C960	2600		LD	H,0	
C962	221CED		LD	(WORK4),HL	
C965	D5		PUSH	DE	
C966	2A1CED		LD	HL,(WORK4)	
C969	EB		EX	DE,HL	
C96A	2A32ED		LD	HL,(STACK)	
C96D	19		ADD	HL,DE	
C96E	D1		POP	DE	
C96F	6E		LD	L,(HL)	
C970	2600		LD	H,0	
C972	2234ED		LD	(COORD),HL	
C975	C9		RET		
					(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP1+1)(DEEP1)の内容を加えさらに1を加えて指定するアドレスに0を格納する
					(DEEP+1)(DEEP)の内容が0の場合には(STACK+1)(STACK)で指定するアドレスの内容を(WORK4+1)(WORK4)に格納しさらにその値に(STACK+1)(STACK)の内容を加えて指定するアドレスの内容を(COORD+1)(COORD)に格納してメイン・ルーチンへもどる
C976	2A18ED	BACK6:	LD	HL,(DEEP1)	
C979	EB		EX	DE,HL	

C97A	211000	LD	HL, 10H	} (DEEP1+1) (DEEP1) の内容から16を減じる
C97D	CD1EC1	CALL	ISUB0	
C980	EB	EX	DE, HL	}
C981	2218ED	LD	(DEEP1), HL	
C984	2A18ED	LD	HL, (DEEP1)	}
C987	EB	EX	DE, HL	
C988	210000	LD	HL, 0	} (DEEP1+1) (DEEP1) の内容が0未満の場合にはメイン・ルーチンへもどる
C98B	CD1EC1	CALL	ISUB0	
C98E	F292C9	JP	P, BACK7	
C991	C9	RET		
;				
C992	D5	BACK7:	PUSH DE	}
C993	2A16ED	LD	HL, (DEEP)	
C996	EB	EX	DE, HL	}
C997	211000	LD	HL, 10H	
C99A	CD24C1	CALL	IDIV0	}
C99D	EB	EX	DE, HL	
C99E	D1	POP	DE	} (DEEP+1) (DEEP) の内容を16で割った剰余が8以上の場合には『BACK10』へジャンプする
C99F	2A4EED	LD	HL, (DIVWK)	
C9A2	EB	EX	DE, HL	
C9A3	210800	LD	HL, 8	
C9A6	CD1EC1	CALL	ISUB0	
C9A9	FAAFC9	JP	M, BACK8	
C9AC	C3E4C9	JP	BACK10	
;				
C9AF	D5	BACK8:	PUSH DE	}
C9B0	2A16ED	LD	HL, (DEEP)	
C9B3	EB	EX	DE, HL	}
C9B4	210100	LD	HL, 1	
C9B7	19	ADD	HL, DE	}
C9B8	EB	EX	DE, HL	
C9B9	2A32ED	LD	HL, (STACK)	}
C9BC	19	ADD	HL, DE	
C9BD	D1	POP	DE	}
C9BE	6E	LD	L, (HL)	
C9BF	2600	LD	H, 0	} (STACK+1) (STACK) の内容に (DEEP+1) (DEEP) の内容を加えさらに1を加えて指定するアドレスの内容が (STACK+1) (STACK) の内容に (DEEP1+1) (DEEP1) の内容を加えさらに1を加えて指定するアドレスの内容未満の場合には『BACK6』へもどって繰り返す
C9C1	EB	EX	DE, HL	
C9C2	D5	PUSH	DE	
C9C3	2A18ED	LD	HL, (DEEP1)	
C9C6	EB	EX	DE, HL	
C9C7	210100	LD	HL, 1	
C9CA	19	ADD	HL, DE	
C9CB	EB	EX	DE, HL	
C9CC	2A32ED	LD	HL, (STACK)	
C9CF	19	ADD	HL, DE	
C9D0	D1	POP	DE	
C9D1	6E	LD	L, (HL)	
C9D2	2600	LD	H, 0	
C9D4	CD1EC1	CALL	ISUB0	
C9D7	F20DC9	JP	P, BACK9	
C9DA	C376C9	JP	BACK6	

C9DD	210100	; BACK9:	LD	HL,1	} (ABFLAG+1) (ABFLAG) を 1 にセットしてメイン・ルーチンへもど る
C9E0	222CED		LD	(ABFLAG),HL	
C9E3	C9		RET		
C9E4	D5	; BACK10:	PUSH	DE	} (STACK+1) (STACK) の内容 に(DEEP+1) (DEEP) の内容を 加えさらに1を加えて指定するアドレ スの内容が(STACK+1) (STACK) の内容に(DEEP1+1) (DEEP1) の内容を加えさらに1を加えて指定する アドレスの内容を越える場合には「BA CK」へもどってくり返す
C9E5	2A16ED		LD	HL,(DEEP)	
C9E8	EB		EX	DE,HL	
C9E9	210100		LD	HL,1	
C9EC	19		ADD	HL,DE	
C9ED	EB		EX	DE,HL	
C9EE	2A32ED		LD	HL,(STACK)	
C9F1	19		ADD	HL,DE	
C9F2	D1		POP	DE	
C9F3	6E		LD	L,(HL)	
C9F4	2600		LD	H,0	
C9F6	EB		EX	DE,HL	
C9F7	D5		PUSH	DE	
C9F8	2A18ED		LD	HL,(DEEP1)	
C9FB	EB		EX	DE,HL	
C9FC	210100		LD	HL,1	
C9FF	19		ADD	HL,DE	
CA00	EB		EX	DE,HL	
CA01	2A32ED		LD	HL,(STACK)	
CA04	19		ADD	HL,DE	
CA05	D1		POP	DE	
CA06	6E		LD	L,(HL)	
CA07	2600		LD	H,0	
CA09	EB		EX	DE,HL	
CA0A	CD1EC1		CALL	ISUB0	
CA0D	F213CA		JP	P,BACK11	
CA10	C376C9		JP	BACK6	
CA13	C3DDC9	; BACK11:	JP	BACK9	} BACK9 へもどってくり返す
		; animation			
CA16	210000	DISP:	LD	HL,0	} (COORD2+1) (COORD2) に 0 を格納する
CA19	2212ED		LD	(COORD2),HL	
CA1C	2A10ED		LD	HL,(COORD1)	} (COORD1+1) (COORD1) の内 容を4倍して2を加えたものを (DEE P+1) (DEEP) に格納する
CA1F	EB		EX	DE,HL	
CA20	210400		LD	HL,4	
CA23	CD21C1		CALL	IMULT0	
CA26	210200		LD	HL,2	
CA29	19		ADD	HL,DE	
CA2A	2216ED		LD	(DEEP),HL	
CA2D	D5		PUSH	DE	
CA2E	210600		LD	HL,6	
CA31	EB		EX	DE,HL	
CA32	2A10ED		LD	HL,(COORD1)	
CA35	19		ADD	HL,DE	

CA36	EB	EX	DE,HL	} (BOARD+1) (BOARD) の内容 に6を加えさらに(COORD1+1) (COORD1)の内容を加えて指定する アドレスの内容が0を越える場合には 「DISP9」へジャンプする
CA37	2A38ED	LD	HL,(BOARD)	
CA3A	19	ADD	HL,DE	
CA3B	D1	POP	DE	
CA3C	6E	LD	L,(HL)	
CA3D	2600	LD	H,0	
CA3F	EB	EX	DE,HL	
CA40	210000	LD	HL,0	
CA43	EB	EX	DE,HL	
CA44	CD1EC1	CALL	ISUB0	
CA47	F24DCA	JP	P,DISP1	
CA4A	C317CB	JP	DISP9	
;				
CA4D	110000	DISP1:	LD DE,0	} プログラム・カウンタ(PC)の値をスタ ックへ退避する
CA50	CD53CA	CALL	DISP2	
CA53	D5	DISP2:	PUSH DE	} 0をスタックへ退避する
CA54	2A12ED	LD	HL,(COORD2)	
CA57	EB	EX	DE,HL	} (DEEP1+1) (DEEP1) をルー プ・カウンタとして(COORD2+1) (COORD2)の内容を3倍して6を加 えた値から3倍して8を加えた値まで3 回のくり返し処理を行う
CA58	210300	LD	HL,3	
CA5B	CD21C1	CALL	IMULT0	
CA5E	210600	LD	HL,6	
CA61	19	ADD	HL,DE	
CA62	2218ED	LD	(DEEP1),HL	
CA65	2A12ED	LD	HL,(COORD2)	
CA68	EB	EX	DE,HL	
CA69	210300	LD	HL,3	
CA6C	CD21C1	CALL	IMULT0	
CA6F	210800	LD	HL,8	} 1個の石を表示する
CA72	19	ADD	HL,DE	
CA73	EB	EX	DE,HL	
CA74	CD77CA	CALL	DISP3	
CA77	D5	DISP3:	PUSH DE	
CA78	CD46CB	CALL	DSUB	
CA7B	210100	LD	HL,1	
CA7E	221CED	LD	(WORK4),HL	
CA81	21F401	LD	HL,500	
CA84	EB	EX	DE,HL	
CA85	CD88CA	CALL	DISP4	} (WORK4+1) (WORK4) をルー プ・カウンタとして500回のくり返し 処理を行い時間を浪費する
CA88	D5	DISP4:	PUSH DE	
CA89	2A1CED	LD	HL,(WORK4)	
CA8C	EB	EX	DE,HL	
CA8D	210100	LD	HL,1	
CA90	19	ADD	HL,DE	
CA91	221CED	LD	(WORK4),HL	
CA94	D1	POP	DE	
CA95	D5	PUSH	DE	
CA96	CD1EC1	CALL	ISUB0	
CA99	D1	POP	DE	
CA9A	E1	POP	HL	
CA9B	FAA0CA	JP	M,DISP5	
CA9E	E5	PUSH	HL	

CA9F	E9		JP	(HL)	
CAA0	CD37CC	;	DISP5:	CALL DERA1	石の上段を消去する
CAA3	2A18ED			LD HL,(DEEP1)	
CAA6	EB			EX DE,HL	(DEEP1+1)(DEEP1)をループ・カウンタとするくり返し処理の終了をチェックする
CAA7	210100			LD HL,1	
CAAA	19			ADD HL,DE	
CAAB	2218ED			LD (DEEP1),HL	
CAAE	D1			POP DE	
CAAF	D5			PUSH DE	
CAB0	CD1EC1			CALL ISUB0	
CAB3	D1			POP DE	
CAB4	E1			POP HL	
CAB5	FABACA			JP M,DISP6	
CAB8	E5			PUSH HL	
CAB9	E9			JP (HL)	
CABA	2A12ED	;	DISP6:	LD HL,(COORD2)	(COORD2+1)(COORD2)の内容に1を加える
CABD	EB			EX DE,HL	
CABE	210100			LD HL,1	(COORD2+1)(COORD2)の内容に1を加える
CAC1	19			ADD HL,DE	
CAC2	2212ED			LD (COORD2),HL	
CAC5	D5			PUSH DE	
CAC6	D5			PUSH DE	
CAC7	2A12ED			LD HL,(COORD2)	
CACA	EB			EX DE,HL	
CACB	210100			LD HL,1	
CACE	19			ADD HL,DE	
CACF	EB			EX DE,HL	
CAD0	210600			LD HL,6	(BOARD+1)(BOARD)の内容に(COORD2+1)(COORD2)の内容を加え1を加え6倍してさらに(COORD1+1)(COORD1)の内容を加えて指定するアドレスの内容が0以下でかつ(COORD2+1)(COORD2)の内容が4以下の場合にのみ「DISP2」にもどってくり返す
CAD3	CD21C1			CALL IMULT0	
CAD6	2A10ED			LD HL,(COORD1)	
CAD9	19			ADD HL,DE	
CADA	EB			EX DE,HL	
CADB	2A38ED			LD HL,(BOARD)	
CADE	19			ADD HL,DE	
CADF	D1			POP DE	
CAE0	6E			LD L,(HL)	
CAE1	2600			LD H,0	
CAE3	EB			EX DE,HL	(BOARD+1)(BOARD)の内容に(COORD2+1)(COORD2)の内容を加え1を加え6倍してさらに(COORD1+1)(COORD1)の内容を加えて指定するアドレスの内容が0以下でかつ(COORD2+1)(COORD2)の内容が4以下の場合にのみ「DISP2」にもどってくり返す
CAE4	210000			LD HL,0	
CAE7	EB			EX DE,HL	
CAE8	CD1EC1			CALL ISUB0	
CAEB	110000			LD DE,0	
CAEE	F2F2CA			JP P,DISP7	
CAF1	1C			INC E	
CAF2	EB	DISP7:		EX DE,HL	
CAF3	D1			POP DE	
CAF4	EB			EX DE,HL	
CAF5	D5			PUSH DE	
CAF6	2A12ED			LD HL,(COORD2)	

CAF9 EB		EX DE,HL	
CAFA 210400		LD HL,4	
CAFD EB		EX DE,HL	
CAFE CD1EC1		CALL ISUB0	
CB01 110000		LD DE,0	
CB04 F208CB		JP P,DISP8	
CB07 1C		INC E	
CB08 EB	DISP8:	EX DE,HL	
CB09 D1		POP DE	
CB0A 19		ADD HL,DE	
CB0B D1		POP DE	
CB0C D5		PUSH DE	
CB0D CD1EC1		CALL ISUB0	
CB10 D1		POP DE	
CB11 E1		POP HL	
CB12 FA17CB		JP M,DISP9	
CB15 E5		PUSH HL	
CB16 E9		JP (HL)	
	;		
CB17 2A12ED	DISP9:	LD HL,(COORD2)	
CB1A EB		EX DE,HL	
CB1B 210300		LD HL,3	
CB1E CD21C1		CALL IMULT0	(COORD2+1)(COORD2)の内容を3倍し6を加えた値を(DEEP1+1)(DEEP1)に格納する
CB21 210600		LD HL,6	
CB24 19		ADD HL,DE	
CB25 2218ED		LD (DEEP1),HL	
CB28 CD46CB		CALL DSUB	最終位置に石を表示する
CB2B 2A12ED		LD HL,(COORD2)	
CB2E EB		EX DE,HL	
CB2F 210600		LD HL,6	
CB32 CD21C1		CALL IMULT0	
CB35 2A10ED		LD HL,(COORD1)	(BOARD+1)(BOARD)の内容に(COORD2+1)(COORD2)の内容を加え6倍してさらに(COORD1+1)(COORD1)の内容を加えて指定するアドレスに(STONE+1)(STONE)の内容を格納する
CB38 19		ADD HL,DE	
CB39 EB		EX DE,HL	
CB3A 2A38ED		LD HL,(BOARD)	
CB3D 19		ADD HL,DE	
CB3E E5		PUSH HL	
CB3F 2A06ED		LD HL,(STONE)	
CB42 EB		EX DE,HL	
CB43 E1		POP HL	
CB44 73		LD (HL),E	
CB45 C9		RET	メイン・ルーチンへもどる
	i		
	i display a stone		
	;		
CB46 2A06ED	DSUB:	LD HL,(STONE)	
CB49 EB		EX DE,HL	
CB4A 210100		LD HL,1	
CB4D CD1EC1		CALL ISUB0	
CB50 B3		OR E	
CB51 C263CB		JP NZ,DSUB1	

CB54	210000		LD	HL,0	{ (STONE+1)(STONE)の内容 が1の場合にはカラーを黄色に設定する
CB57	EB		EX	DE,HL	
CB58	2A2EED		LD	HL,(PATR)	
CB5B	19		ADD	HL,DE	
CB5C	E5		PUSH	HL	
CB5D	21C800		LD	HL,0C8H	
CB60	EB		EX	DE,HL	
CB61	E1		POP	HL	
CB62	73		LD	(HL),E	
CB63	2A06ED	DSUB1:	LD	HL,(STONE)	
CB66	EB		EX	DE,HL	{ (STONE+1)(STONE)の内容 が2の場合にはカラーを水色に設定する
CB67	210200		LD	HL,2	
CB6A	CD1EC1		CALL	ISUB0	
CB6D	B3		OR	E	
CB6E	C280CB		JP	NZ,DSUB2	
CB71	210000		LD	HL,0	
CB74	EB		EX	DE,HL	
CB75	2A2EED		LD	HL,(PATR)	
CB78	19		ADD	HL,DE	
CB79	E5		PUSH	HL	
CB7A	21A800		LD	HL,0A8H	{ カーソルの横位置を(DEEP+1)(DEEP) の内容によって指定する
CB7D	EB		EX	DE,HL	
CB7E	E1		POP	HL	
CB7F	73		LD	(HL),E	
CB80	210100	DSUB2:	LD	HL,1	
CB83	EB		EX	DE,HL	
CB84	2A36ED		LD	HL,(PCUS)	
CB87	19		ADD	HL,DE	
CB88	E5		PUSH	HL	
CB89	2A16ED		LD	HL,(DEEP)	
CB8C	EB		EX	DE,HL	{ カーソルの縦位置を(DEEP1+1)(DEEP1) の内容によって指定する
CB8D	E1		POP	HL	
CB8E	73		LD	(HL),E	
CB8F	210000		LD	HL,0	
CB92	EB		EX	DE,HL	
CB93	2A36ED		LD	HL,(PCUS)	
CB96	19		ADD	HL,DE	
CB97	E5		PUSH	HL	
CB98	2A18ED		LD	HL,(DEEP1)	
CB9B	EB		EX	DE,HL	
CB9C	E1		POP	HL	{ 石の上段を表示する
CB9D	73		LD	(HL),E	
CB9E	C3A5CB		JP	DSUB3	
CBA1	86868686	MSG1:	DB	'■■■■■'	
CBA5	0603	DSUB3:	LD	B,3	
CBA7	21A1CB		LD	HL,MSG1	
CBAA	7E	DSUB4:	LD	A,(HL)	
CBAB	CD39C1		CALL	OTCHRO	
CBAE	23		INC	HL	

CBAF 10F9		DJNZ DSUB4	
	:		
CBB1 210100		LD HL,1	カーソルの横位置を(DEEP+1)(DEEP)の内容によって指定する
CBB4 EB		EX DE,HL	
CBB5 2A36ED		LD HL,(PCUS)	
CBB8 19		ADD HL,DE	
CBB9 E5		PUSH HL	
CBBA 2A16ED		LD HL,(DEEP)	カーソルの縦位置を(DEEP+1)(DEEP)の内容に1を加えた値に指定する
CBBD EB		EX DE,HL	
CBBE E1		POP HL	
CBBF 73		LD (HL),E	
CBC0 210000		LD HL,0	
CBC3 EB		EX DE,HL	カーソルの縦位置を(DEEP+1)(DEEP)の内容に1を加えた値に指定する
CBC4 2A36ED		LD HL,(PCUS)	
CBC7 19		ADD HL,DE	
CBC8 E5		PUSH HL	
CBC9 2A18ED		LD HL,(DEEP1)	
CBCC EB		EX DE,HL	石の中段を表示する
CBCD 210100		LD HL,1	
CBD0 19		ADD HL,DE	
CBD1 EB		EX DE,HL	
CBD2 E1		POP HL	
CBD3 73		LD (HL),E	カーソルの横位置を(DEEP+1)(DEEP)の内容によって指定する
CBD4 C3DACB		JP DSUB5	
	:		
CBD7 878787	MSG2:	DB	
	:		
CBDA 0603	DSUB5:	LD B,3	石の中段を表示する
CBDC 21D7CB		LD HL,MSG2	
CBDF 7E	DSUB6:	LD A,(HL)	
CBE0 CD39C1		CALL OTCHR0	
CBE3 23		INC HL	
CBE4 10F9		DJNZ DSUB6	カーソルの横位置を(DEEP+1)(DEEP)の内容によって指定する
	:		
CBE6 210100		LD HL,1	
CBE9 EB		EX DE,HL	
CBEA 2A36ED		LD HL,(PCUS)	
CBED 19		ADD HL,DE	カーソルの縦位置を(DEEP+1)(DEEP)の内容に2を加えた値に指定する
CBEE E5		PUSH HL	
CBEF 2A16ED		LD HL,(DEEP)	
CBF2 EB		EX DE,HL	
CBF3 E1		POP HL	
CBF4 73		LD (HL),E	カーソルの縦位置を(DEEP+1)(DEEP)の内容に2を加えた値に指定する
CBF5 210000		LD HL,0	
CBF8 EB		EX DE,HL	
CBF9 2A36ED		LD HL,(PCUS)	
CBFC 19		ADD HL,DE	
CBFD E5		PUSH HL	カーソルの縦位置を(DEEP+1)(DEEP)の内容に2を加えた値に指定する
CBFE 2A18ED		LD HL,(DEEP1)	
CC01 EB		EX DE,HL	
CC02 210200		LD HL,2	

CC05	19	ADD	HL,DE	
CC06	EB	EX	DE,HL	
CC07	E1	POP	HL	
CC08	73	LD	(HL),E	
CC09	C30FCC	JP	DSUB7	
;				
CC0C	878787	MSG3:	DB	'■■■■'
;				
CC0F	0603	DSUB7:	LD	B,3
CC11	210CCC		LD	HL,MSG3
CC14	7E	DSUB8:	LD	A,(HL)
CC15	CD39C1		CALL	OTCHRO
CC18	23		INC	HL
CC19	10F9		DJNZ	DSUB8
;				
CC1B	210000		LD	HL,0
CC1E	EB		EX	DE,HL
CC1F	2A2EED		LD	HL,(PATR)
CC22	19		ADD	HL,DE
CC23	E5		PUSH	HL
CC24	21E800		LD	HL,0E8H
CC27	EB		EX	DE,HL
CC28	E1		POP	HL
CC29	73		LD	(HL),E
CC2A	C9		RET	
;				
; erase 3 characters				
;				
CC2B	212400	DERA:	LD	HL,24H
CC2E	2216ED		LD	(DEEP),HL
CC31	211400		LD	HL,14H
CC34	2218ED		LD	(DEEP1),HL
CC37	210100	DERA1:	LD	HL,1
CC3A	EB		EX	DE,HL
CC3B	2A36ED		LD	HL,(PCUS)
CC3E	19		ADD	HL,DE
CC3F	E5		PUSH	HL
CC40	2A16ED		LD	HL,(DEEP)
CC43	EB		EX	DE,HL
CC44	E1		POP	HL
CC45	73		LD	(HL),E
CC46	210000		LD	HL,0
CC49	EB		EX	DE,HL
CC4A	2A36ED		LD	HL,(PCUS)
CC4D	19		ADD	HL,DE
CC4E	E5		PUSH	HL
CC4F	2A18ED		LD	HL,(DEEP1)
CC52	EB		EX	DE,HL
CC53	E1		POP	HL
CC54	73		LD	(HL),E
CC55	C35BCC		JP	DERA2

石の下段を表示する

カラーを白色にもどす

メインルーチンへもどる

カーソル位置を座標(36, 20)に指定する

上記指定位置までカーソルを移動する

CC58 202020	;	MSG4: DB		
CC5B 0603	;	DERA2: LD	B,3	} 3個の空白を表示する
CC5D 2158CC			LD HL,MSG4	
CC60 7E		DERA3: LD	A,(HL)	
CC61 CD39C1			CALL OTCHRO	
CC64 23			INC HL	
CC65 10F9			DJNZ DERA3	
CC67 C9	;	RET		} メインルーチンへもどる
	;	ring the bell		
CC68 3E20	;	BELL: LD	A,20H	} ブザーの鳴動を開始する
CC6A D340			OUT (40H),A	
CC6C 210100			LD HL,1	} (WORK4+1)(WORK4)をループ・カウンタとして500回のくり返し処理を行い時間を浪費する
CC6F 221CED			LD (WORK4),HL	
CC72 21F401			LD HL,500	
CC75 EB			EX DE,HL	
CC76 CD79CC			CALL BELL1	
CC79 D5	BELL1:	PUSH	DE	
CC7A 2A1CED		LD	HL,(WORK4)	
CC7D EB		EX	DE,HL	
CC7E 210100		LD	HL,1	
CC81 19		ADD	HL,DE	
CC82 221CED		LD	(WORK4),HL	
CC85 D1		POP	DE	
CC86 D5		PUSH	DE	
CC87 CD1EC1		CALL	ISUB0	
CC8A D1		POP	DE	
CC8B E1		POP	HL	
CC8C FA91CC		JP	M,BELL2	
CC8F E5		PUSH	HL	
CC90 E9		JP	(HL)	
CC91 AF	;	BELL2: XOR	A	} ブザーの鳴動を停止する
CC92 D340			OUT (40H),A	
CC94 C9		RET		
CC95	;	END		



▲PC-8001mkII本体背面

◀PC-8001mkII本体正面

メインルーチン・アセンブル・リスト

《第118図》2次元4目ならべ・メインルーチン・アセンブル・リスト

```

;
;*****
;
; 2d4m main routine
;
;*****
;
08F7 SETCON:EQU 08F7H
093A SETWID:EQU 093AH
5C66 MONHOT:EQU 5C66H
C103 CHARO: EQU 0C103H
C106 TABO: EQU 0C106H
C109 CRLF0: EQU 0C109H
C112 INKEY0:EQU 0C112H
C11E ISUB0: EQU 0C11EH
C121 IMULT0:EQU 0C121H
C124 IDIVO: EQU 0C124H
C12A MINUS0:EQU 0C12AH
C12D RND0: EQU 0C12DH
C139 OTCHRO:EQU 0C139H
C400 EMPTY: EQU 0C400H
C503 LIST: EQU 0C503H
C5CE VAL: EQU 0C5CEH
C810 BACK: EQU 0C810H
CA16 DISP: EQU 0CA16H
CB46 DSUB: EQU 0CB46H
CC2A DERA: EQU 0CC2AH
CC67 BELL: EQU 0CC67H
EA5B ATRCOD:EQU 0EA5BH
EA5D ROLLIN:EQU 0EA5DH
EA63 CUSPOS:EQU 0EA63H
ED06 SOTNE: EQU 0ED06H
ED08 PLAYS: EQU 0ED08H

```


ED0A	PLAYER:EQU	0ED0AH	
ED0C	STONE1:EQU	0ED0CH	
ED10	COORD1:EQU	0ED10H	
ED12	COORD2:EQU	0ED12H	
ED16	DEEP: EQU	0ED16H	
ED18	DEEP1: EQU	0ED18H	
ED1C	WORK4: EQU	0ED1CH	
ED28	VALUE: EQU	0ED28H	
ED2A	RDEEP: EQU	0ED2AH	
ED2C	ABFLAG:EQU	0ED2CH	
ED2E	PATR: EQU	0ED2EH	
ED30	VECTOR:EQU	0ED30H	
ED32	STACK: EQU	0ED32H	
ED34	COORD: EQU	0ED34H	
ED36	PCUS: EQU	0ED36H	
ED38	BOARD: EQU	0ED38H	
ED4E	DIVWK: EQU	0ED4EH	
	;		
	ORG	0CC94H	
	;		
	; main routine		
	;		
CC94 011928	MAIN: LD	BC,2819H	} 36桁×25行モードに設定する
CC97 CD3A09	CALL	SETWID	
CC9A 211801	LD	HL,0118H	} スクリーン全体をスクロール・エリアに設定する
CC9D 225DEA	LD	(ROLL IN),HL	
CCA0 01FF00	LD	BC,0FFH	} カラー・モードでファンクション・キー表示無に設定する
CCA3 CDF708	CALL	SETCON	
	;		
CCA6 2100C4	LD	HL,EMPTY	} 評価テーブルの先頭アドレスを (BOARD+1) (BOARD) に格納する
CCA9 2238ED	LD	(BOARD),HL	
CCAC 2A38ED	LD	HL,(BOARD)	} (BOARD+1) (BOARD) に36を加えたものを (VECTOR+1) (VECTOR) に格納する
CCAF EB	EX	DE,HL	
CCB0 212400	LD	HL,24H	} (VECTOR+1) (VECTOR) に8を加えたものを (STACK+1) (STACK) に格納する
CCB3 19	ADD	HL,DE	
CCB4 2230ED	LD	(VECTOR),HL	} (VECTOR+1) (VECTOR) に8を加えたものを (STACK+1) (STACK) に格納する
CCB7 2A30ED	LD	HL,(VECTOR)	
CCBA EB	EX	DE,HL	} カーソル指定に使用するワーク・エリアのアドレスを (PCUS+1) (PCUS) に格納する
CCBB 210800	LD	HL,8	
CCBE 19	ADD	HL,DE	} カラー指定に使用するワーク・エリアのアドレスを (PATR+1) (PATR) に格納する
CCBF 2232ED	LD	(STACK),HL	
CCC2 2163EA	LD	HL,CUSPOS	} スクリーンの最大桁を80桁に設定する
CCC5 2236ED	LD	(PCUS),HL	
CCC8 215BEA	LD	HL,ATRCOD	
CCCB 222EED	LD	(PATR),HL	
CCCE 210100	LD	HL,1	
CCD1 EB	EX	DE,HL	
CCD2 2A2EED	LD	HL,(PATR)	
CCD5 19	ADD	HL,DE	
CCD6 E5	PUSH	HL	
CCD7 215000	LD	HL,50H	

CCDA EB	EX DE,HL	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに1を格納する
CCDB E1	POP HL		
CCDC 73	LD (HL),E		
CCDD 210000	LD HL,0		
CCE0 EB	EX DE,HL	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに1を格納する
CCE1 2A30ED	LD HL,(VECTOR)		
CCE4 19	ADD HL,DE		
CCE5 E5	PUSH HL		
CCE6 210100	LD HL,1	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに1を加えたアドレスに0を格納する
CCE9 EB	EX DE,HL		
CCEA E1	POP HL		
CCEB 73	LD (HL),E		
CCEC 210100	LD HL,1	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに1を加えたアドレスに0を格納する
CCEF EB	EX DE,HL		
CCF0 2A30ED	LD HL,(VECTOR)		
CCF3 19	ADD HL,DE		
CCF4 E5	PUSH HL	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに2を加えたアドレスに1を格納する
CCF5 210000	LD HL,0		
CCF8 EB	EX DE,HL		
CCF9 E1	POP HL		
CCFA 73	LD (HL),E	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに2を加えたアドレスに1を格納する
CCFB 210200	LD HL,2		
CCFE EB	EX DE,HL		
CCFF 2A30ED	LD HL,(VECTOR)		
CD02 19	ADD HL,DE	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに3を加えたアドレスに1を格納する
CD03 E5	PUSH HL		
CD04 210100	LD HL,1		
CD07 EB	EX DE,HL		
CD08 E1	POP HL	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに3を加えたアドレスに1を格納する
CD09 73	LD (HL),E		
CD0A 210300	LD HL,3		
CD0D EB	EX DE,HL		
CD0E 2A30ED	LD HL,(VECTOR)	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに4を加えたアドレスに0を格納する
CD11 19	ADD HL,DE		
CD12 E5	PUSH HL		
CD13 210100	LD HL,1		
CD16 EB	EX DE,HL	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに4を加えたアドレスに0を格納する
CD17 E1	POP HL		
CD18 73	LD (HL),E		
CD19 210400	LD HL,4		
CD1C EB	EX DE,HL	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに4を加えたアドレスに0を格納する
CD1D 2A30ED	LD HL,(VECTOR)		
CD20 19	ADD HL,DE		
CD21 E5	PUSH HL		
CD22 210000	LD HL,0	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに4を加えたアドレスに0を格納する
CD25 EB	EX DE,HL		
CD26 E1	POP HL		
CD27 73	LD (HL),E		
CD28 210500	LD HL,5	}	(VECTOR+1)(VECTOR)に 格納された内容によって指定するアドレ スに4を加えたアドレスに0を格納する
CD2B EB	EX DE,HL		
CD2C 2A30ED	LD HL,(VECTOR)		

CD2F 19		ADD HL,DE	(VECTOR+1)(VECTOR)に
CD30 E5		PUSH HL	格納された内容によって指定するアドレ
CD31 210100		LD HL,1	スに5を加えたアドレスに1を格納する
CD34 EB		EX DE,HL	
CD35 E1		POP HL	
CD36 73		LD (HL),E	
CD37 210600		LD HL,6	
CD3A EB		EX DE,HL	
CD3B 2A30ED		LD HL,(VECTOR)	
CD3E 19		ADD HL,DE	
CD3F E5		PUSH HL	
CD40 D5		PUSH DE	(VECTOR+1)(VECTOR)に
CD41 210100		LD HL,1	格納された内容によって指定するアドレ
CD44 EB		EX DE,HL	スに6を加えたアドレスに-1を格納す
CD45 CD2AC1		CALL MINUS0	る
CD48 EB		EX DE,HL	
CD49 D1		POP DE	
CD4A EB		EX DE,HL	
CD4B E1		POP HL	
CD4C 73		LD (HL),E	
CD4D 210700		LD HL,7	
CD50 EB		EX DE,HL	
CD51 2A30ED		LD HL,(VECTOR)	
CD54 19		ADD HL,DE	(VECTOR+1)(VECTOR)に
CD55 E5		PUSH HL	格納された内容によって指定するアドレ
CD56 210100		LD HL,1	スに7を加えたアドレスに1を格納する
CD59 EB		EX DE,HL	
CD5A E1		POP HL	
CD5B 73		LD (HL),E	
CD5C 210000	MAIN1:	LD HL,0	
CD5F 221CED		LD (WORK4),HL	(WORK4+1)(WORK4)をルー
CD62 212300		LD HL,23H	プ・カウンタとして0から35までくり
CD65 EB		EX DE,HL	返す
CD66 CD69CD		CALL MAIN2	
CD69 D5	MAIN2:	PUSH DE	
CD6A 2A1CED		LD HL,(WORK4)	
CD6D EB		EX DE,HL	
CD6E 2A38ED		LD HL,(BOARD)	
CD71 19		ADD HL,DE	(BOARD+1)(BOARD)に格納
CD72 E5		PUSH HL	された内容にループ・カウンタを加えて
CD73 210000		LD HL,0	指定するアドレスに0を格納する
CD76 EB		EX DE,HL	
CD77 E1		POP HL	
CD78 73		LD (HL),E	
CD79 2A1CED		LD HL,(WORK4)	
CD7C EB		EX DE,HL	
CD7D 210100		LD HL,1	
CD80 19		ADD HL,DE	
CD81 221CED		LD (WORK4),HL	(WORK4+1)(WORK4)をルー
CD84 D1		POP DE	プ・カウンタとするくり返し処理の終了
CD85 D5		PUSH DE	をチェックする

CD86	CD1EC1		CALL	ISUB0	
CD89	D1		POP	DE	
CD8A	E1		POP	HL	
CD8B	FA90CD		JP	M,MAIN3	
CD8E	E5		PUSH	HL	
CD8F	E9		JP	(HL)	
;					
CD90	210C00	MAIN3:	LD	HL,0CH	
CD93	EB		EX	DE,HL	スクリーン・クリアを行う
CD94	7B		LD	A,E	
CD95	CD03C1		CALL	CHAR0	
CD98	211B00		LD	HL,1BH	27個の空白を表示する
CD9B	EB		EX	DE,HL	
CD9C	CD06C1		CALL	TAB0	
CD9F	C3ACCD		JP	MAIN4	
;					
CDA2	2A2A2A2A	MSG5:	DB	*****	
CDA6	2A2A2A2A				
CDAA	2A2A				
;					
CDAC	060A	MAIN4:	LD	B,10	10個のアスタリスクを表示する
CDAE	21A2CD		LD	HL,MSG5	
CDB1	7E	MAIN5:	LD	A,(HL)	
CDB2	CD39C1		CALL	OTCHR0	
CDB5	23		INC	HL	
CDB6	10F9		DJNZ	MAIN5	
;					
CDB8	CD09C1		CALL	CRLF0	改行する
CDBB	211B00		LD	HL,1BH	
CDBE	EB		EX	DE,HL	27個の空白を表示する
CDBF	CD06C1		CALL	TAB0	
CDC2	C3CFCD		JP	MAIN6	
;					
CDC5	2A2A2032	MSG6:	DB	'** 2D4M **'	
CDC9	44344D20				
CDCD	2A2A				
;					
CDCF	060A	MAIN6:	LD	B,10	タイトルを表示する
CDD1	21C5CD		LD	HL,MSG6	
CDD4	7E	MAIN7:	LD	A,(HL)	
CDD5	CD39C1		CALL	OTCHR0	
CDD8	23		INC	HL	
CDD9	10F9		DJNZ	MAIN7	
;					
CDDB	CD09C1		CALL	CRLF0	改行する
CDDE	C306CE		JP	MAIN8	
;					
CDE1	205B315D	MSG7:	DB	' [1] [2] [3] [4] [5] [6] '	
CDE5	205B325D				
CDE9	205B335D				
CDED	205B345D				

CDF1	205B355D				
CDF5	205B365D				
CDF9	202020				ゲーム・ボードを表示するI
CDFC	2A2A2A2A	DB	'	■*****	
CE00	2A2A2A2A				
CE04	2A2A				
		;			
CE06	0625	MAIN8:	LD	B,37	
CE08	21E1CD		LD	HL,MSG7	
CE0B	7E	MAIN9:	LD	A,(HL)	
CE0C	CD39C1		CALL	OTCHRO	
CE0F	23		INC	HL	
CE10	10F9		DJNZ	MAIN9	
		;			
CE12	CD09C1		CALL	CRLF0	2回改行する
CE15	CD09C1		CALL	CRLF0	
CE18	C334CE		JP	MAIN10	
		;			
CE1B	87878787	MSG8:	DB	'	
CE1F	87878787				
CE23	87878787				
CE27	87878787				
CE2B	87878787				
CE2F	87878787				ゲーム・ボードを表示するII
CE33	87				
		;			
CE34	0619	MAIN10:	LD	B,25	
CE36	211BCE		LD	HL,MSG8	
CE39	7E	MAIN11:	LD	A,(HL)	
CE3A	CD39C1		CALL	OTCHRO	
CE3D	23		INC	HL	
CE3E	10F9		DJNZ	MAIN11	
		;			
CE40	CD09C1		CALL	CRLF0	改行する
CE43	210100		LD	HL,1	
CE46	221CED		LD	(WORK4),HL	(WORK4+1)(WORK4)をループ・カウンタとして1から18までくり返す
CE49	211200		LD	HL,12H	
CE4C	EB		EX	DE,HL	
CE4D	CD50CE		CALL	MAIN12	
CE50	D5	MAIN12:	PUSH	DE	
CE51	C36DCE		JP	MAIN13	
		;			
CE54	87202020	MSG9:	DB	'	
CE58	87202020				
CE5C	87202020				
CE60	87202020				
CE64	87202020				ゲーム・ボードを表示するIII
CE68	87202020				
CE6C	87				
		;			
CE6D	0619	MAIN13:	LD	B,25	

CE6F	2154CE	LD	HL,MSG9	
CE72	7E	MAIN14:LD	A,(HL)	
CE73	CD39C1	CALL	OTCHRO	
CE76	23	INC	HL	
CE77	10F9	DJNZ	MAIN14	
		;		
CE79	CD09C1	CALL	CRLF0	改行する
CE7C	2A1CED	LD	HL,(WORK4)	
CE7F	EB	EX	DE,HL	
CE80	210100	LD	HL,1	
CE83	19	ADD	HL,DE	
CE84	221CED	LD	(WORK4),HL	
CE87	D1	POP	DE	(WORK4+1)(WORK4)をループ・カウンタとするくり返し処理の終了をチェックする
CE88	D5	PUSH	DE	
CE89	CD1EC1	CALL	ISUB0	
CE8C	D1	POP	DE	
CE8D	E1	POP	HL	
CE8E	FA93CE	JP	M,MAIN15	
CE91	E5	PUSH	HL	
CE92	E9	JP	(HL)	
		;		
CE93	C3AFCE	MAIN15:JP	MAIN16	
		;		
CE96	87868686	MSG10: DB		
CE9A	87868686			
CE9E	87868686			
CEA2	87868686			
CEA6	87868686			
CEAA	87868686			
CEAE	87			ゲーム・ボードを表示するⅣ
		;		
CEAF	0619	MAIN16:LD	B,25	
CEB1	2196CE	LD	HL,MSG10	
CEB4	7E	MAIN17:LD	A,(HL)	
CEB5	CD39C1	CALL	OTCHRO	
CEB8	23	INC	HL	
CEB9	10F9	DJNZ	MAIN17	
		;		
CEBB	210100	LD	HL,1	
CEBE	EB	EX	DE,HL	
CEBF	2A36ED	LD	HL,(PCUS)	
CEC2	19	ADD	HL,DE	
CEC3	E5	PUSH	HL	
CEC4	211C00	LD	HL,1CH	
CEC7	EB	EX	DE,HL	
CEC8	E1	POP	HL	
CEC9	73	LD	(HL),E	
CECA	210000	LD	HL,0	カーソルを座標(28, 6)に移動する
CECD	EB	EX	DE,HL	
CECE	2A36ED	LD	HL,(PCUS)	
CED1	19	ADD	HL,DE	

CED2 E5		PUSH HL	
CED3 210600		LD HL,6	
CED6 EB		EX DE,HL	
CED7 E1		POP HL	
CED8 73		LD (HL),E	
CED9 C3DFCE		JP MAIN18	
	;		
CEDC C3D6D0	MSG11: DB	'テヨミ'	
	;		
CEDF 0603	MAIN18:LD	B,3	
CEE1 21DCCE		LD HL,MSG11	メッセージを表示する
CEE4 7E	MAIN19:LD	A,(HL)	
CEE5 CD39C1		CALL OTCHRO	
CEE8 23		INC HL	
CEE9 10F9		DJNZ MAIN19	
	;		
CEEB 210100	MAIN20:LD	HL,1	
CEEE EB		EX DE,HL	
CEEF 2A36ED		LD HL,(PCUS)	
CEF2 19		ADD HL,DE	
CEF3 E5		PUSH HL	
CEF4 211E00		LD HL,1EH	
CEF7 EB		EX DE,HL	
CEF8 E1		POP HL	
CEF9 73		LD (HL),E	
CEFA 210000		LD HL,0	カーソルを座標(30, 8)に移動する
CEFD EB		EX DE,HL	
CEFE 2A36ED		LD HL,(PCUS)	
CF01 19		ADD HL,DE	
CF02 E5		PUSH HL	
CF03 210800		LD HL,8	
CF06 EB		EX DE,HL	
CF07 E1		POP HL	
CF08 73		LD (HL),E	
CF09 C313CF		JP MAIN21	
	;		
CF0C 28332D39	MSG12: DB	'(3-9)?'	
CF10 293F20			
	;		
CF13 0607	MAIN21:LD	B,7	
CF15 210CCF		LD HL,MSG12	メッセージを表示する
CF18 7E	MAIN22:LD	A,(HL)	
CF19 CD39C1		CALL OTCHRO	
CF1C 23		INC HL	
CF1D 10F9		DJNZ MAIN22	
	;		
CF1F CD67CC		CALL BELL	入力を促すためブザーを鳴らす
CF22 CD12C1		CALL INKEYO	キーボードからの1文字入力を行う
CF25 6F		LD L,A	
CF26 2600		LD H,0	
CF28 222AED		LD (RDEEP),HL	入力したキャラクタ・コードを(RDEEP+1)(RDEEP)に格納する

CF2B	2A2AED	LD	HL,(RDEEP)	ストップ・キーの場合にはシステム・モニタへジャンプする	
CF2E	EB	EX	DE,HL		
CF2F	210300	LD	HL,3		
CF32	CD1EC1	CALL	ISUB0		
CF35	B3	OR	E		
CF36	C23CCF	JP	NZ,MAIN23		
CF39	C3665C	JP	MONHOT		
;					
CF3C	2A2AED	MAIN23:LD	HL,(RDEEP)	今入力した(RDEEP+1)(RDEEP)から30Hを減じる	
CF3F	EB	EX	DE,HL		
CF40	213000	LD	HL,30H		
CF43	CD1EC1	CALL	ISUB0		
CF46	EB	EX	DE,HL		
CF47	222AED	LD	(RDEEP),HL		
CF4A	D5	PUSH	DE		
CF4B	2A2AED	LD	HL,(RDEEP)		
CF4E	EB	EX	DE,HL		
CF4F	210300	LD	HL,3		
CF52	CD1EC1	CALL	ISUB0		
CF55	110000	LD	DE,0		
CF58	F25CCF	JP	P,MAIN24		
CF5B	1C	INC	E		
CF5C	EB	MAIN24:EX	DE,HL	(RDEEP+1)(RDEEP)が3~9の範囲にない場合には再度入力をくり返す	
CF5D	D1	POP	DE		
CF5E	EB	EX	DE,HL		
CF5F	D5	PUSH	DE		
CF60	2A2AED	LD	HL,(RDEEP)		
CF63	EB	EX	DE,HL		
CF64	210900	LD	HL,9		
CF67	EB	EX	DE,HL		
CF68	CD1EC1	CALL	ISUB0		
CF6B	110000	LD	DE,0		
CF6E	F272CF	JP	P,MAIN25		
CF71	1C	INC	E		
CF72	EB	MAIN25:EX	DE,HL		
CF73	D1	POP	DE		
CF74	19	ADD	HL,DE	(RDEEP+1)(RDEEP)を8倍して16を減じる	
CF75	EB	EX	DE,HL		
CF76	7B	LD	A,E		
CF77	B2	OR	D		
CF78	CA7ECF	JP	Z,MAIN26		
CF7B	C3EBCE	JP	MAIN20		
;					
CF7E	2A2AED	MAIN26:LD	HL,(RDEEP)		
CF81	EB	EX	DE,HL		
CF82	210800	LD	HL,8		
CF85	CD21C1	CALL	IMULT0		
CF88	211000	LD	HL,10H		
CF8B	CD1EC1	CALL	ISUB0		
CF8E	EB	EX	DE,HL		
CF8F	222AED	LD	(RDEEP),HL		

CF92	210100	LD	HL,1	}	カーソルを座標(28, 10)に移動する
CF95	EB	EX	DE,HL		
CF96	2A36ED	LD	HL,(PCUS)		
CF99	19	ADD	HL,DE		
CF9A	E5	PUSH	HL		
CF9B	211C00	LD	HL,1CH		
CF9E	EB	EX	DE,HL		
CF9F	E1	POP	HL		
CFA0	73	LD	(HL),E		
CFA1	210000	LD	HL,0		
CFA4	EB	EX	DE,HL		
CFA5	2A36ED	LD	HL,(PCUS)		
CFA8	19	ADD	HL,DE		
CFA9	E5	PUSH	HL		
CFAA	210A00	LD	HL,0AH		
CFAD	EB	EX	DE,HL		
CFAE	E1	POP	HL		
CFAF	73	LD	(HL),E		
CFB0	C3B8CF	JP	MAIN27		
CFB3	C6DDBDDE	;	MSG13: DB 'ニンスウ'	}	メッセージを表示する
CFB7	B3				
CFB8	0605	MAIN27:LD	B,5		
CFBA	21B3CF		LD HL,MSG13		
CFBD	7E	MAIN28:LD	A,(HL)		
CFBE	CD39C1		CALL OTCHRO		
CFC1	23		INC HL	}	カーソルを座標(30, 12)に移動する
CFC2	10F9		DJNZ MAIN28		
CFC4	210100	;	MAIN29:LD HL,1		
CFC7	EB		EX DE,HL		
CFC8	2A36ED		LD HL,(PCUS)		
CFCB	19		ADD HL,DE		
CFCC	E5		PUSH HL	}	カーソルを座標(30, 12)に移動する
CFCD	211E00		LD HL,1EH		
CFD0	EB		EX DE,HL		
CFD1	E1		POP HL		
CFD2	73		LD (HL),E		
CFD3	210000		LD HL,0		
CFD6	EB		EX DE,HL		
CFD7	2A36ED		LD HL,(PCUS)		
CFDA	19		ADD HL,DE		
CFDB	E5		PUSH HL		
CFDC	210C00		LD HL,0CH		
CFDF	EB		EX DE,HL		
CFE0	E1		POP HL		
CFE1	73		LD (HL),E		
CFE2	C3ECCF		JP MAIN30		
CFE5	28302D32	;	MSG14: DB '(0-2)? '		

CFE9 293F20

CFEC 0607

CFEE 21E5CF

CFF1 7E

CFF2 CD39C1

CFF5 23

CFF6 10F9

i

MAIN30:LD B,7

LD HL,MSG14

MAIN31:LD A,(HL)

CALL OTCHRO

INC HL

DJNZ MAIN31

メッセージを表示する

;

CFF8 CD67CC

CALL BELL

入力を促すためブザーを鳴らす

CFFB CD12C1

CALL INKEYO

キーボードからの1文字入力を行う

CFFE 6F

LD L,A

CFFF 2600

LD H,0

入力したキャラクタ・コードを (PLAYER+1) (PLAYER) に格納する

D001 220AED

LD (PLAYER),HL

D004 2A0AED

LD HL,(PLAYER)

D007 EB

EX DE,HL

D008 210300

LD HL,3

D00B CD1EC1

CALL ISUB0

ストップ・キーの場合にはシステム・モニタへジャンプする

D00E B3

OR E

D00F C215D0

JP NZ,MAIN32

D012 C3665C

JP MONHOT

;

D015 2A0AED

MAIN32:LD HL,(PLAYER)

D018 EB

EX DE,HL

D019 213000

LD HL,30H

(PLAYER+1) (PLAYER) に格納されたキャラクタ・コードから30Hを減じてバイナリ・コードに変換する

D01C CD1EC1

CALL ISUB0

D01F EB

EX DE,HL

D020 220AED

LD (PLAYER),HL

D023 D5

PUSH DE

D024 2A0AED

LD HL,(PLAYER)

D027 EB

EX DE,HL

D028 210000

LD HL,0

D02B CD1EC1

CALL ISUB0

D02E 110000

LD DE,0

D031 F235D0

JP P,MAIN33

D034 1C

INC E

D035 EB

MAIN33:EX DE,HL

D036 D1

POP DE

D037 EB

EX DE,HL

D038 D5

PUSH DE

D039 2A0AED

LD HL,(PLAYER)

D03C EB

EX DE,HL

(PLAYER+1) (PLAYER) が0~2の範囲にない場合には再度入力を行う

D03D 210200

LD HL,2

D040 EB

EX DE,HL

D041 CD1EC1

CALL ISUB0

D044 110000

LD DE,0

D047 F24BD0

JP P,MAIN34

D04A 1C

INC E

D04B EB

MAIN34:EX DE,HL

D04C D1

POP DE

D04D 19

ADD HL,DE

D04E	EB	EX	DE,HL	}		
D04F	7B	LD	A,E			
D050	B2	OR	D			
D051	CA57D0	JP	Z,MAIN35			
D054	C3C4CF	JP	MAIN29			
;						
D057	210100	MAIN35:LD	HL,1	}	(STONE+1)(STONE)に1を 格納する	
D05A	2206ED	LD	(SOTNE),HL			
D05D	2A0AED	LD	HL,(PLAYER)	}	人間対コンピュータの対戦でなければつ ぎの処理を省略する	
D060	EB	EX	DE,HL			
D061	210100	LD	HL,1			
D064	CD1EC1	CALL	ISUB0			
D067	B3	OR	E			
D068	CA6ED0	JP	Z,MAIN36			
D06B	C320D1	JP	MAIN45			
;						
D06E	210100	MAIN36:LD	HL,1	}	カーソルを座標(28, 14)に移動する	
D071	EB	EX	DE,HL			
D072	2A36ED	LD	HL,(PCUS)			
D075	19	ADD	HL,DE			
D076	E5	PUSH	HL			
D077	211C00	LD	HL,1CH			
D07A	EB	EX	DE,HL			
D07B	E1	POP	HL			
D07C	73	LD	(HL),E			
D07D	210000	LD	HL,0			
D080	EB	EX	DE,HL			
D081	2A36ED	LD	HL,(PCUS)			
D084	19	ADD	HL,DE			
D085	E5	PUSH	HL			
D086	210E00	LD	HL,0EH			
D089	EB	EX	DE,HL			
D08A	E1	POP	HL			
D08B	73	LD	(HL),E			
D08C	C392D0	JP	MAIN37			
;						
D08F	BEDDC3	MSG15: DB	'センテ'	}	メッセージを表示する	
;						
D092	0603	MAIN37:LD	B,3			
D094	218FD0	LD	HL,MSG15			
D097	7E	MAIN38:LD	A,(HL)			
D098	CD39C1	CALL	OTCHRO			
D09B	23	INC	HL	}		
D09C	10F9	DJNZ	MAIN38			
;						
D09E	210100	MAIN39:LD	HL,1	}		
D0A1	EB	EX	DE,HL			
D0A2	2A36ED	LD	HL,(PCUS)			
D0A5	19	ADD	HL,DE			
D0A6	E5	PUSH	HL			
D0A7	211E00	LD	HL,1EH			

DOAA	EB	EX	DE,HL	カーソルを座標(30, 16)に移動する
DOAB	E1	POP	HL	
DOAC	73	LD	(HL),E	
DOAD	210000	LD	HL,0	
DOBO	EB	EX	DE,HL	
DOB1	2A36ED	LD	HL,(PCUS)	
DOB4	19	ADD	HL,DE	
DOB5	E5	PUSH	HL	
DOB6	211000	LD	HL,10H	
DOB9	EB	EX	DE,HL	
DOBA	E1	POP	HL	
DOBB	73	LD	(HL),E	
DOBC	C3C6D0	JP	MAIN40	
;				
DOBF	28592F4E	MSG16: DB	(Y/N)?	メッセージを表示する
DOC3	293F20			
;				
DOC6	0607	MAIN40:LD	B,7	
DOC8	21BFD0		LD HL,MSG16	
DOCB	7E	MAIN41:LD	A,(HL)	
DOCC	CD39C1		CALL OTCHRO	
DOCF	23		INC HL	
DOD0	10F9		DJNZ MAIN41	
;				
DOD2	CD67CC	CALL	BELL	入力を促すためブザーを鳴らす
DOD5	CD12C1	CALL	INKEY0	
DOD8	6F	LD	L,A	キーボードからの1文字入力を行う
DOD9	2600	LD	H,0	
DODB	221CED	LD	(WORK4),HL	
DODE	2A1CED	LD	HL,(WORK4)	
DOE1	EB	EX	DE,HL	入力したキャラクタ・コードを(WORK4+1)(WORK4)に格納する
DOE2	210300	LD	HL,3	
DOE5	CD1EC1	CALL	ISUB0	
DOE8	B3	OR	E	
DOE9	C2EFD0	JP	NZ,MAIN42	
DOEC	C3665C	JP	MONHOT	
;				
DOEF	2A1CED	MAIN42:LD	HL,(WORK4)	ストップ・キーの場合にはシステム・モニタへジャンプする
DOF2	EB	EX	DE,HL	
DOF3	215900	LD	HL,59H	
DOF6	CD1EC1	CALL	ISUB0	
DOF9	B3	OR	E	
DOFA	C206D1	JP	NZ,MAIN43	
DOFD	210200	LD	HL,2	
D100	2206ED	LD	(SOTNE),HL	
D103	C320D1	JP	MAIN45	
;				
D106	2A1CED	MAIN43:LD	HL,(WORK4)	先手の場合には(SOTNE+1)(SOTNE)に2を格納する
D109	EB	EX	DE,HL	
D10A	214E00	LD	HL,4EH	
D10D	CD1EC1	CALL	ISUB0	

D110	B3	OR	E	} 後手の場合には(SOTNE+1)(SOTNE)に1を格納する
D111	C210D1	JP	NZ,MAIN44	
D114	210100	LD	HL,1	
D117	2206ED	LD	(SOTNE),HL	
D11A	C320D1	JP	MAIN45	
;				
D11D	C39ED0	MAIN44:JP	MAIN39	} 先手でも後手でもない場合には再度入力をくり返す
;				
D120	210000	MAIN45:LD	HL,0	} (PLAYS+1)(PLAYS)に0を格納する
D123	2208ED	LD	(PLAYS),HL	
D126	210300	MAIN46:LD	HL,3	} (SOTNE+1)(SOTNE)が1であれば2に変換し2であれば1に変換する
D129	EB	EX	DE,HL	
D12A	2A06ED	LD	HL,(SOTNE)	
D12D	CD1EC1	CALL	ISUB0	
D130	EB	EX	DE,HL	
D131	2206ED	LD	(SOTNE),HL	} (PLAYS+1)(PLAYS)に1を加える
D134	2A08ED	LD	HL,(PLAYS)	
D137	EB	EX	DE,HL	
D138	210100	LD	HL,1	
D13B	19	ADD	HL,DE	
D13C	2208ED	LD	(PLAYS),HL	}
D13F	D5	PUSH	DE	
D140	2A0AED	LD	HL,(PLAYER)	
D143	EB	EX	DE,HL	
D144	210100	LD	HL,1	
D147	CD1EC1	CALL	ISUB0	}
D14A	B3	OR	E	
D14B	110000	LD	DE,0	
D14E	C252D1	JP	NZ,MAIN47	
D151	1C	INC	E	
D152	EB	MAIN47:EX	DE,HL	}
D153	D1	POP	DE	
D154	EB	EX	DE,HL	
D155	D5	PUSH	DE	
D156	2A06ED	LD	HL,(SOTNE)	
D159	EB	EX	DE,HL	}
D15A	210200	LD	HL,2	
D15D	CD1EC1	CALL	ISUB0	
D160	B3	OR	E	
D161	110000	LD	DE,0	
D164	C268D1	JP	NZ,MAIN48	} コンピュータの手番であればコンピュータの思考ルーチン『COMP』へジャンプする
D167	1C	INC	E	
D168	EB	MAIN48:EX	DE,HL	
D169	D1	POP	DE	
D16A	CD21C1	CALL	IMULT0	
D16D	D5	PUSH	DE	}
D16E	2A0AED	LD	HL,(PLAYER)	
D171	EB	EX	DE,HL	
D172	210000	LD	HL,0	
D175	CD1EC1	CALL	ISUB0	
D178	B3	OR	E	

D179	110000	LD	DE,0	
D17C	C280D1	JP	NZ,MAIN49	
D17F	1C	INC	E	
D180	EB	MAIN49:EX	DE,HL	
D181	D1	POP	DE	
D182	19	ADD	HL,DE	
D183	EB	EX	DE,HL	
D184	7B	LD	A,E	
D185	B2	OR	D	
D186	CA8CD1	JP	Z,MAIN50	
D189	C30CD3	JP	COMP	
;				
D18C	211C00	MAIN50:LD	HL,1CH	} (DEEP+1)(DEEP)に28を格納する
D18F	2216ED	LD	(DEEP),HL	
D192	211300	LD	HL,13H	} (DEEP1+1)(DEEP1)に19を格納する
D195	2218ED	LD	(DEEP1),HL	
D198	CD46CB	CALL	DSUB	} 座標(28, 19)から石を表示する
D19B	CD2ACC	MAIN51:CALL	DERA	
D19E	210100	LD	HL,1	} メッセージを消去する
D1A1	EB	EX	DE,HL	
D1A2	2A36ED	LD	HL,(PCUS)	
D1A5	19	ADD	HL,DE	
D1A6	E5	PUSH	HL	
D1A7	211E00	LD	HL,1EH	
D1AA	EB	EX	DE,HL	
D1AB	E1	POP	HL	
D1AC	73	LD	(HL),E	
D1AD	210000	LD	HL,0	
D1B0	EB	EX	DE,HL	} カーソルを座標(30, 23)に移動する
D1B1	2A36ED	LD	HL,(PCUS)	
D1B4	19	ADD	HL,DE	
D1B5	E5	PUSH	HL	
D1B6	211700	LD	HL,17H	
D1B9	EB	EX	DE,HL	
D1BA	E1	POP	HL	
D1BB	73	LD	(HL),E	
D1BC	C3C6D1	JP	MAIN52	
;				
D1BF	28312D36	MSG17: DB	'(1-6)?'	
D1C3	293F20			
;				
D1C6	0607	MAIN52:LD	B,7	} メッセージを表示する
D1C8	21BFD1	LD	HL,MSG17	
D1CB	7E	MAIN53:LD	A,(HL)	
D1CC	CD39C1	CALL	OTCHRO	
D1CF	23	INC	HL	
D1D0	10F9	DJNZ	MAIN53	
;				
D1D2	CD67CC	CALL	BELL	} 入力を促すためブザーを鳴らす
D1D5	CD12C1	CALL	INKEY0	
D1D8	6F	LD	L,A	} キーボードからの1文字入力を行う

D1D9	2600	LD	H,0	}	入力したキャラクタ・コードを(COORD+1)(COORD)に格納する
D1DB	2234ED	LD	(COORD),HL		
D1DE	2A34ED	LD	HL,(COORD)	}	ストップ・キーの場合にはシステム・モニタへジャンプする
D1E1	EB	EX	DE,HL		
D1E2	210300	LD	HL,3		
D1E5	CD1EC1	CALL	ISUB0		
D1E8	B3	OR	E		
D1E9	C2EFD1	JP	NZ,MAIN54		
D1EC	C3665C	JP	MONHOT		
;					
D1EF	2A34ED	MAIN54:LD	HL,(COORD)	}	入力したキャラクタ・コードから31Hを減じてバイナリ・コードに変換する
D1F2	EB	EX	DE,HL		
D1F3	213100	LD	HL,31H		
D1F6	CD1EC1	CALL	ISUB0		
D1F9	EB	EX	DE,HL		
D1FA	2234ED	LD	(COORD),HL		
D1FD	D5	PUSH	DE		
D1FE	2A34ED	LD	HL,(COORD)		
D201	EB	EX	DE,HL		
D202	210000	LD	HL,0		
D205	CD1EC1	CALL	ISUB0		
D208	110000	LD	DE,0		
D20B	F20FD2	JP	P,MAIN55		
D20E	1C	INC	E		
D20F	EB	MAIN55:EX	DE,HL		
D210	D1	POP	DE		
D211	EB	EX	DE,HL		
D212	D5	PUSH	DE		
D213	2A34ED	LD	HL,(COORD)		
D216	EB	EX	DE,HL		
D217	210500	LD	HL,5		
D21A	EB	EX	DE,HL		
D21B	CD1EC1	CALL	ISUB0		
D21E	110000	LD	DE,0		
D221	F225D2	JP	P,MAIN56		
D224	1C	INC	E		
D225	EB	MAIN56:EX	DE,HL	}	入力データが0~5の範囲でない場合または指定した位置が6個の石でふさがっている場合には再度入力をくり返す
D226	D1	POP	DE		
D227	19	ADD	HL,DE		
D228	EB	EX	DE,HL		
D229	D5	PUSH	DE		
D22A	D5	PUSH	DE		
D22B	2A34ED	LD	HL,(COORD)		
D22E	EB	EX	DE,HL		
D22F	2A38ED	LD	HL,(BOARD)		
D232	19	ADD	HL,DE		
D233	D1	POP	DE		
D234	6E	LD	L,(HL)		
D235	2600	LD	H,0		
D237	EB	EX	DE,HL		
D238	210000	LD	HL,0		

入力データが0～5の範囲でない場合または指定した位置が6個の石でふさがっている場合には再度入力をくり返す

D23B	EB	EX	DE,HL	
D23C	CD1EC1	CALL	ISUB0	
D23F	110000	LD	DE,0	
D242	F246D2	JP	P,MAIN57	
D245	1C	INC	E	
D246	EB	MAIN57:EX	DE,HL	
D247	D1	POP	DE	
D248	19	ADD	HL,DE	
D249	EB	EX	DE,HL	
D24A	7B	LD	A,E	
D24B	B2	OR	D	
D24C	CA52D2	JP	Z,MAIN58	
D24F	C39BD1	JP	MAIN51	
;				
D252	2A34ED	MAIN58:LD	HL,(COORD)	} (COORD+1)(COORD)を(COORD1+1)(COORD1)に退避する
D255	2210ED	LD	(COORD1),HL	
D258	CD16CA	CALL	DISP	} 石の落下をアニメーション表示する
D25B	2A06ED	LD	HL,(SOTNE)	
D25E	220CED	LD	(STONE1),HL	} (SOTNE+1)(SOTNE)を(STONE1+1)(STONE1)に退避する
D261	CDCEC5	CALL	VAL	
D264	D5	PUSH	DE	} 評価値を計算する
D265	2A28ED	LD	HL,(VALUE)	
D268	EB	EX	DE,HL	
D269	21C800	LD	HL,0C8H	
D26C	CD1EC1	CALL	ISUB0	
D26F	110000	LD	DE,0	
D272	F276D2	JP	P,MAIN59	
D275	1C	INC	E	
D276	EB	MAIN59:EX	DE,HL	
D277	D1	POP	DE	
D278	EB	EX	DE,HL	
D279	D5	PUSH	DE	
D27A	2A08ED	LD	HL,(PLAYS)	} いずれのプレーヤーも4個の石が並んでおらずかつ全ての石を打ち尽くしていない場合には次の手番をくり返す
D27D	EB	EX	DE,HL	
D27E	212400	LD	HL,24H	
D281	CD1EC1	CALL	ISUB0	
D284	110000	LD	DE,0	
D287	F28BD2	JP	P,MAIN60	
D28A	1C	INC	E	
D28B	EB	MAIN60:EX	DE,HL	
D28C	D1	POP	DE	
D28D	CD21C1	CALL	IMULT0	
D290	7B	LD	A,E	
D291	B2	OR	D	
D292	CA98D2	JP	Z,MAIN61	
D295	C326D1	JP	MAIN46	
;				
D298	211C00	MAIN61:LD	HL,1CH	} (DEEP+1)(DEEP)に28を格納する
D29B	2216ED	LD	(DEEP),HL	
D29E	211300	LD	HL,13H	} (DEEP1+1)(DEEP1)に19を格納する
D2A1	2218ED	LD	(DEEP1),HL	

D2A4	CD46CB	CALL	DSUB	} 座標(28, 19)から石を表示する
D2A7	CD2ACC	MAIN62:CALL	DERA	
D2AA	210100	LD	HL, 1	} メッセージを消去する
D2AD	EB	EX	DE, HL	
D2AE	2A36ED	LD	HL, (PCUS)	} カースルを座標(30, 23)に移動する
D2B1	19	ADD	HL, DE	
D2B2	E5	PUSH	HL	
D2B3	211E00	LD	HL, 1EH	
D2B6	EB	EX	DE, HL	
D2B7	E1	POP	HL	
D2B8	73	LD	(HL), E	
D2B9	210000	LD	HL, 0	
D2BC	EB	EX	DE, HL	
D2BD	2A36ED	LD	HL, (PCUS)	
D2C0	19	ADD	HL, DE	
D2C1	E5	PUSH	HL	
D2C2	211700	LD	HL, 17H	} ウイニング・メッセージを表示する
D2C5	EB	EX	DE, HL	
D2C6	E1	POP	HL	
D2C7	73	LD	(HL), E	
D2C8	C3D2D2	JP	MAIN63	
D2CB	C920B6C1	;		
D2CF	212120	MSG18: DB	' / カチ!! '	
D2D2	0607	;		
D2D4	21CBD2	MAIN63:LD	B, 7	
D2D7	7E		LD HL, MSG18	
D2D8	CD39C1	MAIN64:LD	A, (HL)	
D2DB	23		CALL OTCHRO	
D2DC	10F9		INC HL	
			DJNZ MAIN64	
D2DE	CD12C1	;		} キーボードから1文字入力を行う } キャラクタ・コードを(WORK4+1) } (WORK4)に格納する
D2E1	6F	CALL	INKEYO	
D2E2	2600	LD	L, A	
D2E4	221CED	LD	H, 0	
D2E7	2A1CED	LD	(WORK4), HL	
D2EA	EB	LD	HL, (WORK4)	
D2EB	210300	EX	DE, HL	
D2EE	CD1EC1	LD	HL, 3	
D2F1	B3	CALL	ISUBO	
D2F2	C2F8D2	OR	E	
D2F5	C3665C	JP	NZ, MAIN65	
		JP	MONHOT	
D2F8	2A1CED	;		} ストップ・キーの場合にはシステム・モニタへジャンプする
D2FB	EB	;		
D2FC	210D00	MAIN65:LD	HL, (WORK4)	
D2FF	CD1EC1	EX	DE, HL	
D302	B3	LD	HL, 0DH	
D303	CA09D3	CALL	ISUBO	
D306	C3A7D2	OR	E	} リターン・キーでなければ再度入力をくり返す
		JP	Z, MAIN66	
		JP	MAIN62	

D309	C35CCD	;	MAIN66:JP	MAIN1	} リターンキーの場合には再ゲームヘジャンプする
		;			
		;	computer thinking		
		;			
D30C	2A08ED	COMP:	LD	HL,(PLAYS)	手番が1~3の場合には0~5の乱数を発生しコンピュータの手として与える
D30F	EB		EX	DE,HL	
D310	210400		LD	HL,4	
D313	CD1EC1		CALL	ISUB0	
D316	F233D3		JP	P,COMP1	
D319	D5		PUSH	DE	
D31A	C5		PUSH	BC	
D31B	210600		LD	HL,6	
D31E	EB		EX	DE,HL	
D31F	CD2DC1		CALL	RND0	
D322	EB		EX	DE,HL	
D323	C1		POP	BC	
D324	D1		POP	DE	
D325	EB		EX	DE,HL	
D326	210100		LD	HL,1	
D329	CD1EC1		CALL	ISUB0	
D32C	EB		EX	DE,HL	
D32D	2234ED		LD	(COORD),HL	
D330	C352D2		JP	MAIN58	
		;			
D333	210000	COMP1:	LD	HL,0	(DEEP+1)(DEEP)に0を格納する
D336	2216ED		LD	(DEEP),HL	
D339	2A06ED		LD	HL,(SOTNE)	(SOTNE+1)(SOTNE)を(STONE1+1)(STONE1)に退避する
D33C	220CED		LD	(STONE1),HL	
D33F	210100		LD	HL,1	(WORK4+1)(WORK4)をループ・カウンタとして1から(RDEEP+1)(RDEEP)に9を加えた値までくり返す
D342	221CED		LD	(WORK4),HL	
D345	2A2AED		LD	HL,(RDEEP)	
D348	EB		EX	DE,HL	
D349	210900		LD	HL,9	
D34C	19		ADD	HL,DE	
D34D	EB		EX	DE,HL	(STACK+1)(STACK)の内容に(WORK4+1)(WORK4)の内容を加えて指定するアドレスに0を格納する
D34E	CD51D3		CALL	COMP2	
D351	D5	COMP2:	PUSH	DE	
D352	2A1CED		LD	HL,(WORK4)	
D355	EB		EX	DE,HL	
D356	2A32ED		LD	HL,(STACK)	
D359	19		ADD	HL,DE	
D35A	E5		PUSH	HL	
D35B	210000		LD	HL,0	
D35E	EB		EX	DE,HL	
D35F	E1		POP	HL	(HL),E
D360	73		LD	(HL),E	
D361	2A1CED		LD	HL,(WORK4)	
D364	EB		EX	DE,HL	
D365	210800		LD	HL,8	
D368	19		ADD	HL,DE	

D369	EB	EX	DE,HL	{ (STACK+1)(STACK)の内容に(WORK4+1)(WORK4)の内容を加えさらに8を加えて指定するアドレスにFFHを格納する
D36A	2A32ED	LD	HL,(STACK)	
D36D	19	ADD	HL,DE	
D36E	E5	PUSH	HL	
D36F	21FF00	LD	HL,0FFH	
D372	EB	EX	DE,HL	
D373	E1	POP	HL	
D374	73	LD	(HL),E	
D375	2A1CED	LD	HL,(WORK4)	
D378	EB	EX	DE,HL	
D379	211000	LD	HL,10H	{ (WORK4+1)(WORK4)をループ・カウンタとし増分を16としてくり返し処理の終了をチェックする
D37C	19	ADD	HL,DE	
D37D	221CED	LD	(WORK4),HL	
D380	D1	POP	DE	
D381	D5	PUSH	DE	
D382	CD1EC1	CALL	ISUB0	
D385	D1	POP	DE	
D386	E1	POP	HL	
D387	FA8CD3	JP	M,COMP3	
D38A	E5	PUSH	HL	
D38B	E9	JP	(HL)	
;				
D38C	110000	COMP3:	LD DE,0	{ 次のくり返し処理のためにスタックの操作を行う
D38F	CD92D3		CALL COMP4	
D392	D5	COMP4:	PUSH DE	
D393	D5		PUSH DE	
D394	2A16ED		LD HL,(DEEP)	
D397	EB		EX DE,HL	
D398	2A2AED		LD HL,(RDEEP)	
D39B	EB		EX DE,HL	
D39C	CD1EC1		CALL ISUB0	
D39F	110000		LD DE,0	
D3A2	F2A6D3		JP P,COMP5	{ (RDEEP+1)(RDEEP)の内容が(DEEP+1)(DEEP)の内容未満かまたは(VALUE+1)(VALUE)の内容が1か200の場合には『COMP11』へジャンプする
D3A5	1C		INC E	
D3A6	EB	COMP5:	EX DE,HL	
D3A7	D1		POP DE	
D3A8	EB		EX DE,HL	
D3A9	D5		PUSH DE	
D3AA	2A28ED		LD HL,(VALUE)	
D3AD	EB		EX DE,HL	
D3AE	210100		LD HL,1	
D3B1	CD1EC1		CALL ISUB0	
D3B4	B3		OR E	{
D3B5	110000		LD DE,0	
D3B8	C2BCD3		JP NZ,COMP6	
D3BB	1C		INC E	
D3BC	EB	COMP6:	EX DE,HL	
D3BD	D1		POP DE	
D3BE	19		ADD HL,DE	
D3BF	EB		EX DE,HL	
D3C0	D5		PUSH DE	

```

D3C1 2A28ED      LD    HL,(VALUE)
D3C4 EB          EX    DE,HL
D3C5 21C800      LD    HL,0C8H
D3C8 CD1EC1      CALL  ISUB0
D3CB B3          OR    E
D3CC 110000      LD    DE,0
D3CF C2D3D3      JP    NZ,COMP7
D3D2 1C          INC   E
D3D3 EB          COMP7: EX    DE,HL
D3D4 D1          POP   DE
D3D5 19          ADD   HL,DE
D3D6 EB          EX    DE,HL
D3D7 7B          LD    A,E
D3D8 B2          OR    D
D3D9 CADFD3      JP    Z,COMP8
D3DC C3C9D4      JP    COMP11

```

```

;
D3DF CD03C5      COMP8: CALL  LIST
D3E2 D5          COMP9: PUSH  DE
D3E3 2A16ED      LD    HL,(DEEP)
D3E6 EB          EX    DE,HL
D3E7 2A32ED      LD    HL,(STACK)
D3EA 19          ADD   HL,DE
D3EB D1          POP   DE
D3EC 6E          LD    L,(HL)
D3ED 2600        LD    H,0
D3EF EB          EX    DE,HL
D3F0 210300      LD    HL,3
D3F3 CD1EC1      CALL  ISUB0
D3F6 F2FCD3      JP    P,COMP10
D3F9 C3C9D4      JP    COMP11

```

可能な次の手をワーク・エリアに求める

(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容が3未満の場合『COMP11』へジャンプする

```

;
D3FC 2A16ED      COMP10: LD    HL,(DEEP)
D3FF EB          EX    DE,HL
D400 2A32ED      LD    HL,(STACK)
D403 19          ADD   HL,DE
D404 E5          PUSH  HL
D405 D5          PUSH  DE
D406 2A16ED      LD    HL,(DEEP)
D409 EB          EX    DE,HL
D40A 2A32ED      LD    HL,(STACK)
D40D 19          ADD   HL,DE
D40E D1          POP   DE
D40F 6E          LD    L,(HL)
D410 2600        LD    H,0
D412 EB          EX    DE,HL
D413 210100      LD    HL,1
D416 CD1EC1      CALL  ISUB0
D419 E1          POP   HL
D41A 73          LD    (HL),E
D41B D5          PUSH  DE

```

(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容から1を減じる

D41C	2A16ED	LD	HL,(DEEP)	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を(WORK4+1)(WORK4)に格納する
D41F	EB	EX	DE,HL	
D420	2A32ED	LD	HL,(STACK,	
D423	19	ADD	HL,DE	
D424	D1	POP	DE	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えさらに(WORK4+1)(WORK4)の内容を加えて指定するアドレスの内容を(WORK4+1)(WORK4)に格納する
D425	6E	LD	L,(HL)	
D426	2600	LD	H,0	
D428	221CED	LD	(WORK4),HL	
D42B	D5	PUSH	DE	(BOARD+1)(BOARD)の内容に(WORK4+1)(WORK4)の内容を加えて指定するアドレスに(STONE1+1)(STONE1)の内容を格納する
D42C	2A16ED	LD	HL,(DEEP)	
D42F	EB	EX	DE,HL	
D430	2A1CED	LD	HL,(WORK4)	
D433	19	ADD	HL,DE	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を(WORK4+1)(WORK4)に格納する
D434	EB	EX	DE,HL	
D435	2A32ED	LD	HL,(STACK)	
D438	19	ADD	HL,DE	
D439	D1	POP	DE	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を(WORK4+1)(WORK4)に格納する
D43A	6E	LD	L,(HL)	
D43B	2600	LD	H,0	
D43D	221CED	LD	(WORK4),HL	
D440	2A1CED	LD	HL,(WORK4)	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を(WORK4+1)(WORK4)に格納する
D443	EB	EX	DE,HL	
D444	2A38ED	LD	HL,(BOARD)	
D447	19	ADD	HL,DE	
D448	E5	PUSH	HL	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を(WORK4+1)(WORK4)に格納する
D449	2A0CED	LD	HL,(STONE1)	
D44C	EB	EX	DE,HL	
D44D	E1	POP	HL	
D44E	73	LD	(HL),E	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を(WORK4+1)(WORK4)に格納する
D44F	D5	PUSH	DE	
D450	2A16ED	LD	HL,(DEEP)	
D453	EB	EX	DE,HL	
D454	2A32ED	LD	HL,(STACK)	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を(WORK4+1)(WORK4)に格納する
D457	19	ADD	HL,DE	
D458	D1	POP	DE	
D459	6E	LD	L,(HL)	
D45A	2600	LD	H,0	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を6で割った値を(COORD2+1)(COORD2)に格納する
D45C	221CED	LD	(WORK4),HL	
D45F	D5	PUSH	DE	
D460	2A16ED	LD	HL,(DEEP)	
D463	EB	EX	DE,HL	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を6で割った値を(COORD2+1)(COORD2)に格納する
D464	2A1CED	LD	HL,(WORK4)	
D467	19	ADD	HL,DE	
D468	EB	EX	DE,HL	
D469	2A32ED	LD	HL,(STACK)	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を6で割った値を(COORD2+1)(COORD2)に格納する
D46C	19	ADD	HL,DE	
D46D	D1	POP	DE	
D46E	6E	LD	L,(HL)	
D46F	2600	LD	H,0	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えて指定するアドレスの内容を6で割った値を(COORD2+1)(COORD2)に格納する
D471	EB	EX	DE,HL	
D472	210600	LD	HL,6	

D475	CD24C1	CALL	IDIVO	
D478	EB	EX	DE,HL	
D479	2212ED	LD	(COORD2),HL	
D47C	D5	PUSH	DE	
D47D	D5	PUSH	DE	
D47E	2A16ED	LD	HL,(DEEP)	
D481	EB	EX	DE,HL	
D482	2A1CED	LD	HL,(WORK4)	
D485	19	ADD	HL,DE	
D486	EB	EX	DE,HL	
D487	2A32ED	LD	HL,(STACK)	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えさらに(WORK4+1)(WORK4)の内容を加えて指定するアドレスの内容を6で割った剰余を(COORD1+1)(COORD1)に格納する
D48A	19	ADD	HL,DE	
D48B	D1	POP	DE	
D48C	6E	LD	L,(HL)	
D48D	2600	LD	H,0	
D48F	EB	EX	DE,HL	
D490	210600	LD	HL,6	
D493	CD24C1	CALL	IDIVO	
D496	EB	EX	DE,HL	
D497	D1	POP	DE	
D498	2A4EED	LD	HL,(DIVWK)	
D49B	2210ED	LD	(COORD1),HL	
D49E	CDCEC5	CALL	VAL	評価値を計算する
D4A1	2A16ED	LD	HL,(DEEP)	
D4A4	EB	EX	DE,HL	
D4A5	210800	LD	HL,8	(DEEP+1)(DEEP)の内容に8を加える
D4A8	19	ADD	HL,DE	
D4A9	2216ED	LD	(DEEP),HL	
D4AC	210300	LD	HL,3	
D4AF	EB	EX	DE,HL	
D4B0	2A0CED	LD	HL,(STONE1)	(STONE1+1)(STONE)の内容が1の場合には2に2の場合には1に変更する
D4B3	CD1EC1	CALL	ISUB0	
D4B6	EB	EX	DE,HL	
D4B7	220CED	LD	(STONE1),HL	
D4BA	210000	LD	HL,0	
D4BD	D1	POP	DE	
D4BE	D5	PUSH	DE	
D4BF	CD1EC1	CALL	ISUB0	
D4C2	D1	POP	DE	「COMP4」にもどってくり返す
D4C3	E1	POP	HL	
D4C4	FAC9D4	JP	M,COMP11	
D4C7	E5	PUSH	HL	
D4C8	E9	JP	(HL)	
D4C9	D5	COMP11:PUSH	DE	
D4CA	2A16ED	LD	HL,(DEEP)	
D4CD	EB	EX	DE,HL	
D4CE	210100	LD	HL,1	(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えさらに1を加えて指定するアドレスの内容を(WORK4+1)(WORK4)に格納する
D4D1	19	ADD	HL,DE	
D4D2	EB	EX	DE,HL	
D4D3	2A32ED	LD	HL,(STACK)	


D4D6	19		ADD	HL,DE
D4D7	D1		POP	DE
D4D8	6E		LD	L,(HL)
D4D9	2600		LD	H,0
D4DB	221CED		LD	(WORK4),HL
D4DE	D5		PUSH	DE
D4DF	2A1CED		LD	HL,(WORK4)
D4E2	EB		EX	DE,HL
D4E3	210000		LD	HL,0
D4E6	CD1EC1		CALL	ISUB0
D4E9	B3		OR	E
D4EA	110000		LD	DE,0
D4ED	C2F1D4		JP	NZ,COMP12
D4F0	1C		INC	E
D4F1	EB	COMP12:	EX	DE,HL
D4F2	D1		POP	DE
D4F3	EB		EX	DE,HL
D4F4	D5		PUSH	DE
D4F5	2A1CED		LD	HL,(WORK4)
D4F8	EB		EX	DE,HL
D4F9	21FF00		LD	HL,OFFH
D4FC	CD1EC1		CALL	ISUB0
D4FF	B3		OR	E
D500	110000		LD	DE,0
D503	C207D5		JP	NZ,COMP13
D506	1C		INC	E
D507	EB	COMP13:	EX	DE,HL
D508	D1		POP	DE
D509	19		ADD	HL,DE
D50A	EB		EX	DE,HL
D50B	7B		LD	A,E
D50C	B2		OR	D
D50D	CA24D5		JP	Z,COMP14
D510	2A16ED		LD	HL,(DEEP)
D513	EB		EX	DE,HL
D514	210100		LD	HL,1
D517	19		ADD	HL,DE
D518	EB		EX	DE,HL
D519	2A32ED		LD	HL,(STACK)
D51C	19		ADD	HL,DE
D51D	E5		PUSH	HL
D51E	2A28ED		LD	HL,(VALUE)
D521	EB		EX	DE,HL
D522	E1		POP	HL
D523	73		LD	(HL),E
D524	210000	COMP14:	LD	HL,0
D527	2228ED		LD	(VALUE),HL
D52A	2A16ED		LD	HL,(DEEP)
D52D	EB		EX	DE,HL
D52E	210000		LD	HL,0
D531	CD1EC1		CALL	ISUB0

(WORK4+1)(WORK4)の内容が0かまたはFFHの場合には(STACK+1)(STACK)の内容に(DEEP+1)(DEEP)の内容を加えさらに1を加えて指定するアドレスに(VALUE+1)(VALUE)の内容を格納する

(VALUE+1)(VALUE)に0を格納する

D534	B3	OR	E		
D535	C250D5	JP	NZ,COMP16		
D538	210100	LD	HL,1		
D53B	D1	POP	DE		
D53C	D5	PUSH	DE		
D53D	CD1EC1	CALL	ISUB0		
D540	D1	POP	DE		(DEEP+1)(DEEP)の内容が0
D541	E1	POP	HL		であれば『COMP4』からはじまるくり
D542	FA47D5	JP	M,COMP15		返し処理を終了し(COORD+1)(C
D545	E5	PUSH	HL		COORD)の内容を6で割った剰余を同
D546	E9	JP	(HL)		じく(COORD+1)(COORD)に
					格納後コンピュータの思考を中断する
		;			
D547	D5	COMP15:	PUSH DE		
D548	2A34ED		LD HL,(COORD)		
D54B	EB		EX DE,HL		
D54C	210600		LD HL,6		
D54F	CD24C1		CALL IDIV0		
D552	EB		EX DE,HL		
D553	D1		POP DE		
D554	2A4EED		LD HL,(DIVWK)		
D557	2234ED		LD (COORD),HL		
D55A	C352D2		JP MAIN58		
		;			
D55D	CD10C8	COMP16:	CALL BACK		サブルーチン『BACK』を呼び出す
D560	D5		PUSH DE		
D561	2A16ED		LD HL,(DEEP)		
D564	EB		EX DE,HL		
D565	2A32ED		LD HL,(STACK)		(STACK+1)(STACK)の内容
D568	19		ADD HL,DE		に(DEEP+1)(DEEP)の内容を
D569	D1		POP DE		加えて指定するアドレスの内容を(WO
D56A	6E		LD L,(HL)		RK4+1)(WORK4)に格納する
D56B	2600		LD H,0		
D56D	221CED		LD (WORK4),HL		
D570	D5		PUSH DE		
D571	2A1CED		LD HL,(WORK4)		
D574	EB		EX DE,HL		
D575	2A16ED		LD HL,(DEEP)		(STACK+1)(STACK)の内容
D578	19		ADD HL,DE		に(WORK4+1)(WORK4)の内
D579	EB		EX DE,HL		容を加えさらに(DEEP+1)(DEE
D57A	2A32ED		LD HL,(STACK)		P)の内容を加えて指定するアドレスの
D57D	19		ADD HL,DE		内容を(WORK4+1)(WORK4)
D57E	D1		POP DE		に格納する
D57F	6E		LD L,(HL)		
D580	2600		LD H,0		
D582	221CED		LD (WORK4),HL		
D585	2A1CED		LD HL,(WORK4)		
D588	EB		EX DE,HL		
D589	2A38ED		LD HL,(BOARD)		(BOARD+1)(BOARD)の内容
D58C	19		ADD HL,DE		に(WORK4+1)(WORK4)の内
D58D	E5		PUSH HL		容を加えて指定するアドレスに0を格納
D58E	210000		LD HL,0		する

D591 EB	EX DE,HL	
D592 E1	POP HL	
D593 73	LD (HL),E	
D594 2A2CED	LD HL,(ABFLAG)	
D597 EB	EX DE,HL	
D598 210100	LD HL,1	
D59B CD1EC1	CALL ISUB0	
D59E B3	OR E	
D59F C2B1D5	JP NZ,COMP17	(ABFLAG+1)(ABFLAG)の内容
D5A2 2A16ED	LD HL,(DEEP)	が1であれば(STACK+1)(STACK)
D5A5 EB	EX DE,HL	の内容に(DEEP+1)(DEEP)
D5A6 2A32ED	LD HL,(STACK)	を加えて指定するアドレスに2を
D5A9 19	ADD HL,DE	格納する
D5AA E5	PUSH HL	
D5AB 210200	LD HL,2	
D5AE EB	EX DE,HL	
D5AF E1	POP HL	
D5B0 73	LD (HL),E	
D5B1 C3E2D3	COMP17:JP COMP9	COMP9にもどってくり返す
	;	
D5B4	END	



▲PC-8001mkIIの本体内部

CPU

マイクロプロセッサの流れ

高性能機の時代

8086の誕生

Z80の普及から6809の発表に至るにつれて、8ビットの時代も隆盛を迎えました。

しかし、これら8ビットのマイクロプロセッサに対する要求が高まるにつれて、能力を超えるものが後をたちません。次に列記するものは、8ビットのマイクロプロセッサに対する不満のほんの一例です。ついこの間まで、メモリ容量が多いとか、実行速度が早いなどと言って喜んでいたのが嘘のようです。

- メモリ容量が少ない
- 処理速度が遅い
- 演算機能が乏しい(命令数の不足)
- アドレス指定の方法が少ない
- 他のCPUと協調する機能が欠けている
- 直接文字列を扱うための命令がない

そして、それらの不満を解消するため、1978年にインテル社より発表されたものが8086(8086マイクロプロセッサ)です。このような8086の生まれた背景には常に8ビット・マイクロプロセッサの欠点を解消するという意識が働いており、次に述べる二つの16ビット・マイクロプロセッサの生まれた背景とは若干異なります。

Z8000と68000

その後、ザイログ社、モトローラ社より、それぞれZ8000、68000(MC68000)が発表されましたが、これらの背景となっているのは、自社の8ビット・マイクロプロセッサではなく、LSI-11です。LSI-11は、DEC社のミニ・コンピュータであるPDP-11の持つ機能を4チップのLSIにインプリメントしたものです。

したがって、Z8000および68000は、8ビット・マイクロプロセッサの拡張ではなくミニコンの1チップ化から生まれたものなのです。

マイクロプロセッサとミニコン

実際に、8086、Z8000、68000などのいわゆる16ビット・マイクロプロセッサは、処理速度の点で、ほぼ1970年前半

の平均的なミニコンと同等以上の能力を持つにいたりました。扱うことのできるメモリの容量も、大半の16ビット・ミニコンを越えています。

8ビット・マイクロプロセッサが最も不得手としていた浮動小数点演算に関しても、インテル社の8087(i8087)に代表される専用のコプロセッサや専用の周辺チップを用いることによって、浮動小数点演算の機能をハードウェアで備えているミニコンと並ぶ処理能力が得られるようになっていきます。

32ビットのマイクロプロセッサ

1981年、インテル社は3チップで構成されている32ビットのマイクロプロセッサ、iAPX432を発表しました。

そして、このCPUは、2MIPSの処理速度を持っていると発表されています。おどろくべきことにこの処理速度は、現在の汎用大型コンピュータに匹敵する能力なのです。

さらに、iAPX432は仮想記憶機能を有しており、そのアドレス空間は約1兆バイトです。この性能は32ビットのスーパーミニコンを完全に上回っています。


また、iAPX432の開発システムとして、インテル社からは、VAX-11上のADAコンパイラしかサポートされません。これは、iAPX432のアーキテクチャ自身がADA系コンパイラの本プロジェクトを走らせることを意識しているためです。

1982年3月2日、モトローラ社も16ビットの68000に続く32ビットのマイクロプロセッサとして、68010および68020を発表しました。

iAPX86(8086)とiAPX432の間には、影響を受けてはいるものの、同じインテル社の製品であること以外に特別な関係はありません。しかしモトローラ社の場合には上位互換性を意識した上で発展しており、68000を32ビットにしたものがまさに68020であると考えてよいでしょう。

このように、4004に始まったマイクロプロセッサは、より大きな処理能力とより高い機能を目指して流れてきました。これからも、より大きな処理能力とより高い機能を目標として流れて行くことでしょう。

第5ブロック



付録

付録A μ COM-82インストラクション活用表





1. μ COM-82 インストラクション・セット






命令群	ニーモニック	オペレーション	フ ラ グ					バイト	ステータ	OPコード		
			S	Z	H	P/V	N			76	543	210
8 ビット・ ロード 命令	LD r, r'	$r \leftarrow r'$	1	4	01	r	r' (E)
	LD r, n	$r \leftarrow n$	2	7	00	r	110 (E)
										\leftarrow	n	\rightarrow
	LD r, (HL)	$r \leftarrow (HL)$	1	7	01	r	110 (E)
	LD r, (IX+d)	$r \leftarrow (IX+d)$	3	19	11	011	101
										01	r	110 (E)
										\leftarrow	d	\rightarrow
	LD r, (IY+d)	$r \leftarrow (IY+d)$	3	19	11	111	101
										01	r	110 (E)
										\leftarrow	d	\rightarrow
	LD (HL), r	$(HL) \leftarrow r$	1	7	01	110	r (E)
	LD (IX+d), r	$(IX+d) \leftarrow r$	3	19	11	011	101
										01	110	r (E)
										\leftarrow	d	\rightarrow
	LD (IY+d), r	$(IY+d) \leftarrow r$	3	19	11	111	101
										01	110	r (E)
										\leftarrow	d	\rightarrow
	LD (HL), n	$(HL) \leftarrow n$	2	10	00	110	110
										\leftarrow	n	\rightarrow
	LD (IX+d), n	$(IX+d) \leftarrow n$	4	19	11	011	101
										00	110	110
										\leftarrow	d	\rightarrow
										\leftarrow	n	\rightarrow
16 ビット・ ロード命令	LD (IY+d), n	$(IY+d) \leftarrow n$	4	19	11	111	101
										00	110	110
										\leftarrow	d	\rightarrow
										\leftarrow	n	\rightarrow
	LD A, (BC)	$A \leftarrow (BC)$	1	7	00	001	010
	LD A, (DE)	$A \leftarrow (DE)$	1	7	00	011	010
	LD A, (nn)	$A \leftarrow (nn)$	3	13	00	111	010
										\leftarrow	n	\rightarrow
										\leftarrow	n	\rightarrow
	LD (BC), A	$(BC) \leftarrow A$	1	7	00	000	010
	LD (DE), A	$(DE) \leftarrow A$	1	7	00	010	010
	LD (nn), A	$(nn) \leftarrow A$	3	13	00	110	010
										\leftarrow	n	\rightarrow
										\leftarrow	n	\rightarrow
	LD A, I	$A \leftarrow I$	\uparrow	\uparrow	0	IFF	0	2	9	11	101	101
										01	010	111
	LD A, R	$A \leftarrow R$	\uparrow	\uparrow	0	IFF	0	2	9	11	101	101
										01	011	111
	LD I, A	$I \leftarrow A$	2	9	11	101	101
										01	000	111
	LD R, A	$R \leftarrow A$	2	9	11	101	101
										01	001	111
16 ビット・ ロード命令	LD dd, nn	$dd \leftarrow nn$	3	10	00	dd0	001 (A)
										\leftarrow	n	\rightarrow
										\leftarrow	n	\rightarrow
	LD IX, nn	$IX \leftarrow nn$	4	14	11	011	101
										00	100	001
										\leftarrow	n	\rightarrow
										\leftarrow	n	\rightarrow
16 ビット・ ロード命令	LD IY, nn	$IY \leftarrow nn$	4	14	11	111	101
										00	100	001
										\leftarrow	n	\rightarrow
16 ビット・ ロード命令	LD HL, (nn)	$H \leftarrow (nn+1)$ $L \leftarrow (nn)$	3	16	00	101	010
										\leftarrow	n	\rightarrow
16 ビット・ ロード命令	LD dd, (nn)	$dd_H \leftarrow (nn+1)$ $dd_L \leftarrow (nn)$	4	20	11	101	101
										01	dd1	011 (A)
										\leftarrow	n	\rightarrow
										\leftarrow	n	\rightarrow





命令群	ニーモニック	オペレーション	フ ラ グ						バイト	ステート	OPコード		
			S	Z	H	P/V	N	C			76	543	210
16 ビット ロー ード 命令	LD IX, (nn)	IX _H ← (nn+1) IX _L ← (nn)	4	20	11 011 101 00 101 010 ← n → ← n →		
	LD IY, (nn)	IY _H ← (nn+1) IY _L ← (nn)	4	20	11 111 101 00 101 010 ← n → ← n →		
	LD (nn), HL	(nn+1) ← H (nn) ← L	3	16	00 100 010 ← n → ← n →		
	LD (nn), dd	(nn+1) ← dd _H (nn) ← dd _L	4	20	11 101 101 01 dd0 011 ← n → ← n →		Ⓐ
	LD (nn), IX	(nn+1) ← IX _H (nn) ← IX _L	4	20	11 011 101 00 100 010 ← n → ← n →		
	LD (nn), IY	(nn+1) ← IY _H (nn) ← IY _L	4	20	11 111 101 00 100 010 ← n → ← n →		
	LD SP, HL	SP ← HL	1	6	11 111 001		
	LD SP, IX	SP ← IX	2	10	11 011 101 11 111 001		
	LD SP, IY	SP ← IY	2	10	11 111 101 11 111 001		
	PUSH qq	(SP-2) ← qq _L (SP-1) ← qq _H	1	11	11 qq0 101		Ⓑ
	PUSH IX	(SP-2) ← IX _L (SP-1) ← IX _H	2	15	11 011 101 11 100 101		
	PUSH IY	(SP-2) ← IY _L (SP-1) ← IY _H	2	15	11 111 101 11 100 101		
	POP qq	qq _H ← (SP+1) qq _L ← (SP)	1	10	11 qq0 001		Ⓑ
	POP IX	IX _H ← (SP+1) IX _L ← (SP)	2	14	11 011 101 11 100 001		
	POP IY	IY _H ← (SP+1) IY _L ← (SP)	2	14	11 111 101 11 100 001		
エク スチ ェン ジ 命令	EX DE, HL	DE ↔ HL	1	4	11 101 011		
	EX AF, AF'	AF ↔ AF'	1	4	00 001 000		
	EXX	(BC ↔ BC') (DE ↔ DE') (HL ↔ HL')	1	4	11 011 001		
	EX (SP), HL	H ↔ (SP+1) L ↔ (SP)	1	19	11 100 011		
	EX (SP), IX	IX _H ↔ (SP+1) IX _L ↔ (SP)	2	23	11 011 101 11 100 011		
	EX (SP), IY	IY _H ↔ (SP+1) IY _L ↔ (SP)	2	23	11 111 101 11 100 011		
プロ ノ ク 転 送 命令	LDI	(DE) ← (HL) DE ← DE+1 HL ← HL+1 BC ← BC-1	.	.	0	① ↑	0	.	2	16	11 101 101 10 100 000		
	LDIR	(DE) ← (HL) DE ← DE+1 HL ← HL+1 BC ← BC-1 until BC=0	.	.	0	0	0	.	2	21 if BC≠0 16 if BC=0	11 101 101 10 110 000		

命令群	ニーモニック	オペレーション	フ ラ グ					バイト	ステート	OPコード			
			S	Z	H P/V	N	C			76	543	210	
ブロック転送命令	LDD	(DE)←(HL) DE←DE-1 HL←HL-1 BC←BC-1	•	•	0	①	0	•	2	16	11	101	101
	LDDR	(DE)←(HL) DE←DE-1 HL←HL-1 BC←BC-1 until BC=0	•	•	0	0	0	•	2	21 if BC≠0 16 if BC=0	11	101	101
ブロック・サーチ命令	CPI	A-(HL) HL←HL+1 BC←BC-1	↑	②	↑	↑	1	•	2	16	11	101	101
	CPIR	A-(HL) HL←HL+1 BC←BC-1 until A=(HL) or BC=0	↑	②	↑	↑	1	•	2	21 if BC≠0 and A≠(HL) 16 if BC=0 or A=(HL)	11	101	101
	CPD	A-(HL) HL←HL-1 BC←BC-1	↑	②	↑	↑	1	•	2	16	11	101	101
	CPDR	A-(HL) HL←HL-1 BC←BC-1 until A=(HL) or BC=0	↑	②	↑	↑	1	•	2	21 if BC≠0 and A≠(HL) 16 if BC=0 or A=(HL)	11	101	101
8 ビット 算 術 論 理 演 算 命 令	ADD A, r	A←A+r	↑	↑	↑	V	0	↑	1	4	10	000	r ⑤
	ADD A, n	A←A+n	↑	↑	↑	V	0	↑	2	7	11	000	110
	ADD A, (HL)	A←A+(HL)	↑	↑	↑	V	0	↑	1	7	10	000	110
	ADD A, (IX+d)	A←A+(IX+d)	↑	↑	↑	V	0	↑	3	19	11	011	101
	ADD, A, (IY+d)	A←A+(IY+d)	↑	↑	↑	V	0	↑	3	19	11	111	101
	ADC A, r	A←A+r+CY	↑	↑	↑	V	0	↑	1	4	10	001	r ⑤
	ADC A, n	A←A+n+CY	↑	↑	↑	V	0	↑	2	7	11	001	110
	ADC A, (HL)	A←A+(HL)+CY	↑	↑	↑	V	0	↑	1	7	10	001	110
	ADC A, (IX+d)	A←A+(IX+d)+CY	↑	↑	↑	V	0	↑	3	19	11	011	101
	ADC A, (IY+d)	A←A+(IY+d)+CY	↑	↑	↑	V	0	↑	3	19	11	111	101
	SUB r	A←A-r	↑	↑	↑	V	1	↑	1	4	10	010	r ⑤
	SUB n	A←A-n	↑	↑	↑	V	1	↑	2	7	11	010	110
	SUB (HL)	A←A-(HL)	↑	↑	↑	V	1	↑	1	7	10	010	110
	SUB (IX+d)	A←A-(IX+d)	↑	↑	↑	V	1	↑	3	19	11	011	101
	SUB (IY+d)	A←A-(IY+d)	↑	↑	↑	V	1	↑	3	19	11	111	101
	SBC A, r	A←A-r-CY	↑	↑	↑	V	1	↑	1	4	10	011	r ⑤
	SBC A, n	A←A-n-CY	↑	↑	↑	V	1	↑	2	7	11	011	110
SBC A, (HL)	A←A-(HL)-CY	↑	↑	↑	V	1	↑	1	7	10	011	110	

命令群	ニーモニック	オペレーション	フ ラ グ						バイト	ステート	OPコード		
			S	Z	H	P/V	N	C			76	543	210
8 ビ ン ト 算 術 論 理 演 算 命 令	SBC A, (IX+d)	$A \leftarrow A - (IX+d) - CY$	↓	↓	↓	V	1	↓	3	19	11 10 ←	011 011 d	101 110 →
	SBC A, (IY+d)	$A \leftarrow A - (IY+d) - CY$	↓	↓	↓	V	1	↓	3	19	11 10 ←	111 011 d	101 110 →
	AND r	$A \leftarrow A \wedge r$	↓	↓	1	P	0	0	1	4	10	100	r ⑤
	AND n	$A \leftarrow A \wedge n$	↓	↓	1	P	0	0	2	7	11 ←	100 n	110 →
	AND (HL)	$A \leftarrow A \wedge (HL)$	↓	↓	1	P	0	0	1	7	10	100	110
	AND (IX+d)	$A \leftarrow A \wedge (IX+d)$	↓	↓	1	P	0	0	3	19	11 10 ←	011 100 d	101 110 →
	AND (IY+d)	$A \leftarrow A \wedge (IY+d)$	↓	↓	1	P	0	0	3	19	11 10 ←	111 100 d	101 110 →
	OR r	$A \leftarrow A \vee r$	↓	↓	0	P	0	0	1	4	10	110	r ⑤
	OR n	$A \leftarrow A \vee n$	↓	↓	0	P	0	0	2	7	11 ←	110 n	110 →
	OR (HL)	$A \leftarrow A \vee (HL)$	↓	↓	0	P	0	0	1	7	10	110	110
	OR (IX+d)	$A \leftarrow A \vee (IX+d)$	↓	↓	0	P	0	0	3	19	11 10 ←	011 110 d	101 110 →
	OR (IY+d)	$A \leftarrow A \vee (IY+d)$	↓	↓	0	P	0	0	3	19	11 10 ←	111 110 d	101 110 →
	XOR r	$A \leftarrow A \oplus r$	↓	↓	0	P	0	0	1	4	10	101	r ⑤
	XOR n	$A \leftarrow A \oplus n$	↓	↓	0	P	0	0	2	7	11 ←	101 n	110 →
	XOR (HL)	$A \leftarrow A \oplus (HL)$	↓	↓	0	P	0	0	1	7	10	101	110
	XOR (IX+d)	$A \leftarrow A \oplus (IX+d)$	↓	↓	0	P	0	0	3	19	11 10 ←	011 101 d	101 110 →
	XOR (IY+d)	$A \leftarrow A \oplus (IY+d)$	↓	↓	0	P	0	0	3	19	11 10 ←	111 101 d	101 110 →
	CP r	$A - r$	↓	↓	↓	V	1	↓	1	4	10	111	r ⑤
	CP n	$A - n$	↓	↓	↓	V	1	↓	2	7	11 ←	111 n	110 →
	CP (HL)	$A - (HL)$	↓	↓	↓	V	1	↓	1	7	10	111	110
	CP (IX+d)	$A - (IX+d)$	↓	↓	↓	V	1	↓	3	19	11 10 ←	011 111 d	101 110 →
	CP (IY+d)	$A - (IY+d)$	↓	↓	↓	V	1	↓	3	19	11 10 ←	111 111 d	101 110 →
	INC r	$r \leftarrow r + 1$	↓	↓	↓	V	0	•	1	4	00	r	100 ⑤
	INC (HL)	$(HL) \leftarrow (HL) + 1$	↓	↓	↓	V	0	•	1	11	00	110	100
	INC (IX+d)	$(IX+d) \leftarrow (IX+d) + 1$	↓	↓	↓	V	0	•	3	23	11 00 ←	011 110 d	101 100 →
	INC (IY+d)	$(IY+d) \leftarrow (IX+d) + 1$	↓	↓	↓	V	0	•	3	23	11 00 ←	111 110 d	101 100 →
	DEC r	$r \leftarrow r - 1$	↓	↓	↓	V	1	•	1	4	00	r	101 ⑤
	DEC (HL)	$(HL) \leftarrow (HL) - 1$	↓	↓	↓	V	1	•	1	11	00	110	101
	DEC (IX+d)	$(IX+d) \leftarrow (IX+d) - 1$	↓	↓	↓	V	1	•	3	23	11 00 ←	011 110 d	101 101 →

命令群	ニーモニック	オペレーション	フ ラ グ						バイト	ステート	OPコード		
			S	Z	H	P	V	N			C	76	543
演算8ビット 命令論理	DEC (IY+d)	$(IY+d) \leftarrow (IY+d) - 1$	↑	↑	↑	V	1	•	3	23	11 111 101 00 110 101 ← d →		
16 ビット 算術演算 命令	ADD HL, ss	$HL \leftarrow HL + ss$	•	•	×	•	0	↑	1	11	00 ss1 001 - A		
	ADC HL, ss	$HL \leftarrow HL + ss + CY$	↑	↑	×	V	0	↑	2	15	11 101 101 01 ss1 010 A		
	SBC HL, ss	$HL \leftarrow HL - ss - CY$	↑	↑	×	V	1	↑	2	15	11 101 101 01 ss0 010 A		
	ADD IX, pp	$IX \leftarrow IX + pp$	•	•	×	•	0	↑	2	15	11 011 101 00 ppl 001 C		
	ADD IY, rr	$IY \leftarrow IY + rr$	•	•	×	•	0	↑	2	15	11 111 101 00 rrl 001 D		
	INC ss	$ss \leftarrow ss + 1$	•	•	•	•	•	•	1	6	00 ss0 011 A		
	INC IX	$IX \leftarrow IX + 1$	•	•	•	•	•	•	2	10	11 011 101 00 100 011		
	INC IY	$IY \leftarrow IY + 1$	•	•	•	•	•	•	2	10	11 111 101 00 100 011		
	DEC ss	$ss \leftarrow ss - 1$	•	•	•	•	•	•	1	6	00 ss1 011 A		
	DEC IX	$IX \leftarrow IX - 1$	•	•	•	•	•	•	2	10	11 011 101 00 101 011		
	DEC IY	$IY \leftarrow IY - 1$	•	•	•	•	•	•	2	10	11 111 101 00 101 011		
アキュムレータ 操作命令	DAA	Decimal adjust Acc	↑	↑	↑	P	•	↑	1	4	00 100 111		
	CPL	$A \leftarrow \bar{A}$	•	•	1	•	1	•	1	4	00 101 111		
	NEG	$A \leftarrow \bar{A} + 1$	↑	↑	↑	V	1	↑	2	8	11 101 101 01 000 100		
	CCF	$CY \leftarrow \bar{CY}$	•	•	×	•	0	↑	1	4	00 111 111		
	SCF	$CY \leftarrow 1$	•	•	0	•	0	1	1	4	00 110 111		
CPU コントロール 命令	NOP	No operation	•	•	•	•	•	•	1	4	00 000 000		
	HALT	CPU halted	•	•	•	•	•	•	1	4	01 110 110		
	DI	$IFF \leftarrow 0$	•	•	•	•	•	•	1	4	11 110 011		
	EI	$IFF \leftarrow 1$	•	•	•	•	•	•	1	4	11 111 011		
	IM 0	Set interrupt mode 0	•	•	•	•	•	•	2	8	11 101 101 01 000 110		
	IM 1	Set interrupt mode 1	•	•	•	•	•	•	2	8	11 101 101 01 010 110		
	IM 2	Set interrupt mode 2	•	•	•	•	•	•	2	8	11 101 101 01 011 110		
ロー テート・ シフト 命令	RLCA		•	•	0	•	0	↑	1	4	00 000 111		
	RLA		•	•	0	•	0	↑	1	4	00 010 111		
	RRCA		•	•	0	•	0	↑	1	4	00 001 111		
	RRA		•	•	0	•	0	↑	1	4	00 011 111		

命令群	ニーモニック	オペレーション	フ ラ グ						バイト	ステート	OPコード		
			S	Z	H	P/V	N	C			76	543	210
ロ ー テ ー ト ・ シ フ ト 命 令	RLC r		↑	↑	0	P	0	↑	2	8	11 001 011	00 000 r	Ⓔ
	RLC (HL)		↑	↑	0	P	0	↑	2	15	11 001 011	00 000	
	RLC (IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 011 101	11 001 011	← d →
	RLC (IY+d)		↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 111 101	11 001 011	← d →
	RL r		↑	↑	0	P	0	↑	2	8	11 001 011	00 010 r	Ⓔ
	RL (HL)		↑	↑	0	P	0	↑	2	15	11 001 011	00 010	
	RL (IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 011 101	11 001 011	← d →
	RL (IY+d)		↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 111 101	11 001 011	← d →
	RRC r		↑	↑	0	P	0	↑	2	8	11 001 011	00 001 r	Ⓔ
	RRC (HL)		↑	↑	0	P	0	↑	2	15	11 001 011	00 001	
	RRC (IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 011 101	11 001 011	← d →
	RRC (IY+d)		↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 111 101	11 001 011	← d →
	RR r		↑	↑	0	P	0	↑	2	8	11 001 011	00 011 r	Ⓔ
	RR (HL)		↑	↑	0	P	0	↑	2	15	11 001 011	00 011	
	RR (IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 011 101	11 001 011	← d →
	RR (IY+d)		↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 111 101	11 001 011	← d →
	SLA r		↑	↑	0	P	0	↑	2	8	11 001 011	00 100 r	Ⓔ
	SLA (HL)		↑	↑	0	P	0	↑	2	15	11 001 011	00 100	
	SLA (IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 011 101	11 001 011	← d →
	SLA (IY+d)		↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 111 101	11 001 011	← d →

命令群	ニーモニック	オペレーション	フ ラ グ						バイト	ステート	OPコード		
			S	Z	H	P/V	N	C			76	543	210
ロー シフト 命令	SRA r		↑	↑	0	P	0	↑	2	8	11 001 011	00 101 r	Ⓔ
	SRA (HL)		↑	↑	0	P	0	↑	2	15	11 001 011	00 101 110	
	SRA (IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 011 101	11 001 011	← d →
	SRA (IY+d)		↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 111 101	11 001 011	← d →
	SRL r		↑	↑	0	P	0	↑	2	8	11 001 011	00 111 r	Ⓔ
	SRL (HL)		↑	↑	0	P	0	↑	2	15	11 001 011	00 111 110	
	SRL (IX+d)	 r, (HL), (IX+d), (IY+d)	↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 011 101	11 001 011	← d →
	SRL (IY+d)		↑	↑	0	P	0	↑	4	23	11 111 101	11 001 011	← d →
	RLD	A  (HL)	↑	↑	0	P	0	•	2	18	11 101 101	01 101 111	
	RRD	A  (HL)	↑	↑	0	P	0	•	2	18	11 101 101	01 100 111	
ビット 操作 命令	BIT b, r	Z ← r _b	×	↑	1	×	0	•	2	8	11 001 011	01 b r	Ⓔ Ⓕ
	BIT b, (HL)	Z ← (HL) _b	×	↑	1	×	0	•	2	12	11 001 011	01 b 110	Ⓕ
	BIT b, (IX+d)	Z ← (IX+d) _b	×	↑	1	×	0	•	4	20	11 011 101	11 001 011	← d →
	BIT b, (IY+d)	Z ← (IY+d) _b	×	↑	1	×	0	•	4	20	11 111 101	11 001 011	← d →
	SET b, r	r _b ← 1	•	•	•	•	•	•	2	8	11 001 011	11 b r	Ⓔ Ⓕ
	SET b, (HL)	(HL) _b ← 1	•	•	•	•	•	•	2	15	11 001 011	11 b 110	Ⓕ
	SET b, (IX+d)	(IX+d) _b ← 1	•	•	•	•	•	•	4	23	11 011 101	11 001 011	← d →
	SET b, (IY+d)	(IY+d) _b ← 1	•	•	•	•	•	•	4	23	11 111 101	11 001 011	← d →
	RES b, r	r _b ← 0	•	•	•	•	•	•	2	8	11 001 011	10 b r	Ⓔ Ⓕ
	RES b, (HL)	(HL) _b ← 0	•	•	•	•	•	•	2	15	11 001 011	10 b 110	Ⓕ
	RES b, (IX+d)	(IX+d) _b ← 0	•	•	•	•	•	•	4	23	11 011 101	11 001 011	← d →
			•	•	•	•	•	•			10 b 110	Ⓕ	Ⓕ
	RES b, (IY+d)	(IY+d) _b ← 0	•	•	•	•	•	•	4	23	11 111 101	11 001 011	← d →
			•	•	•	•	•	•			10 b 110	Ⓕ	Ⓕ

命令群	ニーモニック	オペレーション	フ ラ グ					バイト	ステート	OPコード		
			S	Z	H	P/VN	C			76	543	210
ジャンプ・コール・リターン命令	JP nn	PC←nn	3	10	11 000 011	← n →	
	JP cc, nn	If cc is true PC←nn Otherwise continue	3	10	11 cc 010	← n →	Ⓒ
	JR e	PC←PC+e	2	12	00 011 000	← e-2 →	
	JR C, e	If C=0 continue If C=1 PC←PC+e	2	7 if C=0 12 if C=1	00 111 000	← e-2 →	
	JR NC, e	If C=1 continue If C=0 PC←PC+e	2	7 if C=1 12 if C=0	00 110 000	← e-2 →	
	JR Z, e	If Z=0 continue If Z=1 PC←PC+e	2	7 if Z=0 12 if Z=1	00 101 000	← e-2 →	
	JR NZ, e	If Z=1 continue If Z=0 PC←PC+e	2	7 if Z=1 12 if Z=0	00 100 000	← e-2 →	
	JP (HL)	PC←HL	1	4	11 101 001		
	JP (IX)	PC←IX	2	8	11 011 101		
	JP (IY)	PC←IY	2	8	11 111 101		
	DJNZ e	B←B-1 if B=0 continue if B≠0 PC←PC+e	2	■ if B=0 13 if B≠0	00 010 000	← e-2 →	
	CALL nn	(SP-1)←PC _H (SP-2)←PC _L PC←nn	3	17	11 001 101	← n →	
	CALL cc, nn	If cc is false continue otherwise same as CALL nn	3	10 if cc is false 17 if cc is true	11 cc 100	← n →	Ⓒ
	RET	PC _L ←(SP) PC _H ←(SP+1)	1	10	11 001 001		
	RET cc	If cc is false continue otherwise same as RET	1	5 if cc is false 11 if cc is true	11 cc 000		Ⓒ
	RETI	Return from interrupt	2	14	11 101 101	01 001 101	
	RETN	Return from non maskable interrupt	2	14	11 101 101	01 000 101	
	RST p	(SP-1)←PC _H (SP-2)←PC _L PC _H ←0 PC _L ←p	1	11	11 ■ 111		Ⓓ
入出力命令	IN A, n	A←(n) A ₀₋₇ ←n A ₈₋₁₅ ←A	2	11	11 011 011	← n →	
	IN r, (C)	r←(C) if r=110 only the flags will be affected A ₀₋₇ ←C A ₈₋₁₅ ←B	↑	↑	↑	P	0	2	12	11 101 101	01 r 000	Ⓔ
	INI	(HL)←(C) B←B-1 HL←HL+1 A ₀₋₇ ←C A ₈₋₁₅ ←B	×	③	×	×	1	2	16	11 101 101	10 100 010	
	INIR	(HL)←(C) B←B-1 HL←HL+1 until B=0 A ₀₋₇ ←C A ₈₋₁₅ ←B	×	1	×	×	1	2	21 if B≠0 16 if B=0	11 101 101	10 110 010	
	IND	(HL)←(C) B←B-1 HL←HL-1 A ₀₋₇ ←C A ₈₋₁₅ ←B	×	③	×	×	1	2	16	11 101 101	10 101 010	

命令群	ニーモニック	オペレーション	フ ラ グ							バイト	ステート	OPコード		
			S	Z	H	P	V	N	C			76	543	210
入出力命令	INDR	(HL) ← (C) B ← B - 1 HL ← HL - 1 until B = 0 A ₀₋₇ ← C A ₈₋₁₅ ← B	×	1	×	×	×	1	•	2	21 if B ≠ 0 16 if B = 0	11 101 101 10 111 010		
	OUT n, A	(n) ← A A ₀₋₇ ← n A ₈₋₁₅ ← A	•	•	•	•	•	•	•	2	11	11 010 011 ← n →		
	OUT (C), r	(C) ← r A ₀₋₇ ← C A ₈₋₁₅ ← B	•	•	•	•	•	•	•	2	12	11 101 101 01 r 001 (E)		
	OUTI	(C) ← (HL) B ← B - 1 HL ← HL + 1 A ₀₋₇ ← C A ₈₋₁₅ ← B	×	③ ↑	×	×	×	1	•	2	16	11 101 101 10 100 011		
	OTIR	(C) ← (HL) B ← B - 1 HL ← HL + 1 until B = 0 A ₀₋₇ ← C A ₈₋₁₅ ← B	×	1	×	×	×	1	•	2	21 if B ≠ 0 16 if B = 0	11 101 101 10 110 011		
	OUTD	(C) ← (HL) B ← B - 1 HL ← HL - 1 A ₀₋₇ ← C A ₈₋₁₅ ← B	×	③ ↑	×	×	×	1	•	2	16	11 101 101 10 101 011		
	OTDR	(C) ← (HL) B ← B - 1 HL ← HL - 1 until B = 0 A ₀₋₇ ← C A ₈₋₁₅ ← B	×	1	×	×	×	1	•	2	21 if B ≠ 0 16 if B = 0	11 101 101 10 111 011		

A		B		C		D		E		F		G			H	
Reg	ss dd	Reg	qq	Reg	pp	Reg	rr	Reg	r, r'	Bit	b	cc	Condition	Flag	P	t
BC	00	BC	00	BC	00	BC	00	B	000	0	000	000	NZ Non Zero	Z	00H	000
DE	01	DE	01	DE	01	DE	01	C	001	1	001	001	Z Zero	Z	08H	001
HL	10	HL	10	IX	10	IY	10	D	010	2	010	010	NC Non Carry	C	10H	010
SP	11	AF	11	SP	11	SP	11	E	011	3	011	011	C Carry	C	18H	011
d, n : 8ビット・イミディエト・データ e : 相対アドレッシングの変位置 e-2 : ■の実効変位■								H	100	4	100	100	PO Parity Odd	P/V	20H	100
								L	101	5	101	101	PE Parity Even	P/V	28H	101
								A	111	6	110	110	P Sign Positive	S	30H	110
										7	111	111	M Sign Negative	S	38H	111

フラグ

- : 影響受けない
- 0 : リセット
- 1 : セット
- × : 不定
- ↓ : 演算結果に従った影響を受ける
- P : "1" 偶数パリティ, "0" 奇数パリティ
- V : "1" オーバフロー有り, "0" オーバフロー無し
- IFF : P/Vフラグ ← IFF
- ① BC-1=0 ならば P/V=0, その他 P/V=1
- ② A=(HL) ならば Z=1, その他 Z=0
- ③ B-1=0 ならば Z=1, その他 Z=0

2. μ COM-82 機械語 \leftrightarrow ニーモニック対応表

機 械 語 \longleftrightarrow ニーモニック			
00 NOP		40 LD	B, B
01 LD	BC, nn	41 LD	B, C
02 LD	(BC), A	42 LD	B, D
03 INC	BC	43 LD	B, E
04 INC	B	44 LD	B, H
05 DEC	B	45 LD	B, L
06 LD	B, n	46 LD	B, (HL)
07 RLCA		47 LD	B, A
08 EX	AF, AF	48 LD	C, B
09 ADD	HL, BC	49 LD	C, C
0A LD	A, (BC)	4A LD	C, D
0B DEC	BC	4B LD	C, E
0C INC	C	4C LD	C, H
0D DEC	C	4D LD	C, L
0E LD	C, n	4E LD	C, (HL)
0F RRCA		4F LD	C, A
10 DJNZ	e	50 LD	D, B
11 LD	DE, nn	51 LD	D, C
12 LD	(DE), A	52 LD	D, D
13 INC	DE	53 LD	D, E
14 INC	D	54 LD	D, H
15 DEC	D	55 LD	D, L
16 LD	D, n	56 LD	D, (HL)
17 RLA		57 LD	D, A
18 JR	e	58 LD	E, B
19 ADD	HL, DE	59 LD	E, C
1A LD	A, (DE)	5A LD	E, D
1B DEC	DE	5B LD	E, E
1C INC	E	5C LD	E, H
1D DEC	E	5D LD	E, L
1E LD	E, n	5E LD	E, (HL)
1F RRA		5F LD	E, A
20 JR	NZ, e	60 LD	H, B
21 LD	HL, nn	61 LD	H, C
22 LD	(nn), HL	62 LD	H, D
23 INC	HL	63 LD	H, E
24 INC	H	64 LD	H, H
25 DEC	H	65 LD	H, L
26 LD	H, n	66 LD	H, (HL)
27 DAA		67 LD	H, A
28 JR	Z, e	68 LD	L, B
29 ADD	HL, HL	69 LD	L, C
2A LD	HL, (nn)	6A LD	L, D
2B DEC	HL	6B LD	L, E
2C INC	L	6C LD	L, H
2D DEC	L	6D LD	L, L
2E LD	L, n	6E LD	L, (HL)
2F CPL		6F LD	L, A
30 JR	NC, e	70 LD	(HL), B
31 LD	SP, nn	71 LD	(HL), C
32 LD	(nn), A	72 LD	(HL), D
33 INC	SP	73 LD	(HL), E
34 INC	(HL)	74 LD	(HL), H
35 DEC	(HL)	75 LD	(HL), L
36 LD	(HL), n	76 HALT	
37 SCF		77 LD	(HL), A
38 JR	C, e	78 LD	A, B
39 ADD	HL, SP	79 LD	A, C
3A LD	A, (nn)	7A LD	A, D
3B DEC	SP	7B LD	A, E
3C INC	A	7C LD	A, H
3D DEC	A	7D LD	A, L
3E LD	A, n	7E LD	A, (HL)
3F CCF		7F LD	A, A
80 ADD	A, B	80 ADD	A, B
81 ADD	A, C	81 ADD	A, C
82 ADD	A, D	82 ADD	A, D
83 ADD	A, E	83 ADD	A, E
84 ADD	A, H	84 ADD	A, H
85 ADD	A, L	85 ADD	A, L
86 ADD	A, (HL)	86 ADD	A, (HL)
87 ADD	A, A	87 ADD	A, A
88 ADC	A, B	88 ADC	A, B
89 ADC	A, C	89 ADC	A, C
8A ADC	A, D	8A ADC	A, D
8B ADC	A, E	8B ADC	A, E
8C ADC	A, H	8C ADC	A, H
8D ADC	A, L	8D ADC	A, L
8E ADC	A, (HL)	8E ADC	A, (HL)
8F ADC	A, A	8F ADC	A, A
90 SUB	B	90 SUB	B
91 SUB	C	91 SUB	C
92 SUB	D	92 SUB	D
93 SUB	E	93 SUB	E
94 SUB	H	94 SUB	H
95 SUB	L	95 SUB	L
96 SUB	(HL)	96 SUB	(HL)
97 SUB	A	97 SUB	A
98 SBC	A, B	98 SBC	A, B
99 SBC	A, C	99 SBC	A, C
9A SBC	A, D	9A SBC	A, D
9B SBC	A, E	9B SBC	A, E
9C SBC	A, H	9C SBC	A, H
9D SBC	A, L	9D SBC	A, L
9E SBC	A, (HL)	9E SBC	A, (HL)
9F SBC	A, A	9F SBC	A, A
A0 AND	B	A0 AND	B
A1 AND	C	A1 AND	C
A2 AND	D	A2 AND	D
A3 AND	E	A3 AND	E
A4 AND	H	A4 AND	H
A5 AND	L	A5 AND	L
A6 AND	(HL)	A6 AND	(HL)
A7 AND	A	A7 AND	A
A8 XOR	B	A8 XOR	B
A9 XOR	C	A9 XOR	C
AA XOR	D	AA XOR	D
AB XOR	E	AB XOR	E
AC XOR	H	AC XOR	H
AD XOR	L	AD XOR	L
AE XOR	(HL)	AE XOR	(HL)
AF XOR	A	AF XOR	A
B0 OR	B	B0 OR	B
B1 OR	C	B1 OR	C
B2 OR	D	B2 OR	D
B3 OR	E	B3 OR	E
B4 OR	H	B4 OR	H
B5 OR	L	B5 OR	L
B6 OR	(HL)	B6 OR	(HL)
B7 OR	A	B7 OR	A
B8 CP	B	B8 CP	B
B9 CP	C	B9 CP	C
BA CP	D	BA CP	D
BB CP	E	BB CP	E
BC CP	H	BC CP	H
BD CP	L	BD CP	L
BE CP	(HL)	BE CP	(HL)
BF CP	A	BF CP	A
C0 RET	NZ	C0 RET	NZ
C1 POP	BC	C1 POP	BC
C2 JP	NZ, nn	C2 JP	NZ, nn
C3 JP	nn	C3 JP	nn
C4 CALL	NZ, nn	C4 CALL	NZ, nn
C5 PUSH	BC	C5 PUSH	BC
C6 ADD	A, n	C6 ADD	A, n
C7 RST	00H	C7 RST	00H
C8 RET	Z	C8 RET	Z
C9 RET		C9 RET	
CA JP	Z, nn	CA JP	Z, nn
CB		CB	
CC CALL	Z, nn	CC CALL	Z, nn
CD CALL	nn	CD CALL	nn
CE ADC	A, n	CE ADC	A, n
CF RST	08H	CF RST	08H
D0 RET	NC	D0 RET	NC
D1 POP	DE	D1 POP	DE
D2 JP	NC, nn	D2 JP	NC, nn
D3 OUT	n, A	D3 OUT	n, A
D4 CALL	NC, nn	D4 CALL	NC, nn
D5 PUSH	DE	D5 PUSH	DE
D6 SUB	n	D6 SUB	n
D7 RST	10H	D7 RST	10H
D8 RET	C	D8 RET	C
D9 EXX		D9 EXX	
DA JP	C, nn	DA JP	C, nn
DB IN	A, n	DB IN	A, n
DC CALL	C, nn	DC CALL	C, nn
DD		DD	
DE SBC	A, n	DE SBC	A, n
DF RST	18H	DF RST	18H
E0 RET	PO	E0 RET	PO
E1 POP	HL	E1 POP	HL
E2 JP	PO, nn	E2 JP	PO, nn
E3 EX	(SP), HL	E3 EX	(SP), HL
E4 CALL	PO, nn	E4 CALL	PO, nn
E5 PUSH	HL	E5 PUSH	HL
E6 AND	n	E6 AND	n
E7 RST	20H	E7 RST	20H
E8 RET	PE	E8 RET	PE
E9 JP	(HL)	E9 JP	(HL)
EA JP	PE, nn	EA JP	PE, nn
EB EX	DE, HL	EB EX	DE, HL
EC CALL	PE, nn	EC CALL	PE, nn
ED		ED	
EE XOR	n	EE XOR	n
EF RST	28H	EF RST	28H
F0 RET	P	F0 RET	P
F1 POP	AF	F1 POP	AF
F2 JP	P, nn	F2 JP	P, nn
F3 DI		F3 DI	
F4 CALL	P, nn	F4 CALL	P, nn
F5 PUSH	AF	F5 PUSH	AF
F6 OR	n	F6 OR	n
F7 RST	30H	F7 RST	30H
F8 RET	M	F8 RET	M
F9 LD	SP, HL	F9 LD	SP, HL
FA JP	M, nn	FA JP	M, nn
FB EI		FB EI	
FC CALL	M, nn	FC CALL	M, nn
FD		FD	
FE CP	n	FE CP	n
FF RST	38H	FF RST	38H

CB xx											
00	RLC	B	40	BIT	0,B	80	RES	0,B	C0	SET	0,B
01	RLC	C	41	BIT	0,C	81	RES	0,C	C1	SET	0,C
02	RLC	D	42	BIT	0,D	82	RES	0,D	C2	SET	0,D
03	RLC	E	43	BIT	0,E	83	RES	0,E	C3	SET	0,E
04	RLC	H	44	BIT	0,H	84	RES	0,H	C4	SET	0,H
05	RLC	L	45	BIT	0,L	85	RES	0,L	C5	SET	0,L
06	RLC	(HL)	46	BIT	0,(HL)	86	RES	0,(HL)	C6	SET	0,(HL)
07	RLC	A	47	BIT	0,A	87	RES	0,A	C7	SET	0,A
08	RRC	B	48	BIT	1,B	88	RES	1,B	C8	SET	1,B
09	RRC	C	49	BIT	1,C	89	RES	1,C	C9	SET	1,C
0A	RRC	D	4A	BIT	1,D	8A	RES	1,D	CA	SET	1,D
0B	RRC	E	4B	BIT	1,E	8B	RES	1,E	CB	SET	1,E
0C	RRC	H	4C	BIT	1,H	8C	RES	1,H	CC	SET	1,H
0D	RRC	L	4D	BIT	1,L	8D	RES	1,L	CD	SET	1,L
0E	RRC	(HL)	4E	BIT	1,(HL)	8E	RES	1,(HL)	CE	SET	1,(HL)
0F	RRC	A	4F	BIT	1,A	8F	RES	1,A	CF	SET	1,A
10	RL	B	50	BIT	2,B	90	RES	2,B	D0	SET	2,B
11	RL	C	51	BIT	2,C	91	RES	2,C	D1	SET	2,C
12	RL	D	52	BIT	2,D	92	RES	2,D	D2	SET	2,D
13	RL	E	53	BIT	2,E	93	RES	2,E	D3	SET	2,E
14	RL	H	54	BIT	2,H	94	RES	2,H	D4	SET	2,H
15	RL	L	55	BIT	2,L	95	RES	2,L	D5	SET	2,L
16	RL	(HL)	56	BIT	2,(HL)	96	RES	2,(HL)	D6	SET	2,(HL)
17	RL	A	57	BIT	2,A	97	RES	2,A	D7	SET	2,A
18	RR	B	58	BIT	3,B	98	RES	3,B	D8	SET	3,B
19	RR	C	59	BIT	3,C	99	RES	3,C	D9	SET	3,C
1A	RR	D	5A	BIT	3,D	9A	RES	3,D	DA	SET	3,D
1B	RR	E	5B	BIT	3,E	9B	RES	3,E	DB	SET	3,E
1C	RR	H	5C	BIT	3,H	9C	RES	3,H	DC	SET	3,H
1D	RR	L	5D	BIT	3,L	9D	RES	3,L	DD	SET	3,L
1E	RR	(HL)	5E	BIT	3,(HL)	9E	RES	3,(HL)	DE	SET	3,(HL)
1F	RR	A	5F	BIT	3,A	9F	RES	3,A	DF	SET	3,A
20	SLA	B	60	BIT	4,B	A0	RES	4,B	E0	SET	4,B
21	SLA	C	61	BIT	4,C	A1	RES	4,C	E1	SET	4,C
22	SLA	D	62	BIT	4,D	A2	RES	4,D	E2	SET	4,D
23	SLA	E	63	BIT	4,E	A3	RES	4,E	E3	SET	4,E
24	SLA	H	64	BIT	4,H	A4	RES	4,H	E4	SET	4,H
25	SLA	L	65	BIT	4,L	A5	RES	4,L	E5	SET	4,L
26	SLA	(HL)	66	BIT	4,(HL)	A6	RES	4,(HL)	E6	SET	4,(HL)
27	SLA	A	67	BIT	4,A	A7	RES	4,A	E7	SET	4,A
28	SRA	B	68	BIT	5,B	A8	RES	5,B	E8	SET	5,B
29	SRA	C	69	BIT	5,C	A9	RES	5,C	E9	SET	5,C
2A	SRA	D	6A	BIT	5,D	AA	RES	5,D	EA	SET	5,D
2B	SRA	E	6B	BIT	5,E	AB	RES	5,E	EB	SET	5,E
2C	SRA	H	6C	BIT	5,H	AC	RES	5,H	EC	SET	5,H
2D	SRA	L	6D	BIT	5,L	AD	RES	5,L	ED	SET	5,L
2E	SRA	(HL)	6E	BIT	5,(HL)	AE	RES	5,(HL)	EE	SET	5,(HL)
2F	SRA	A	6F	BIT	5,A	AF	RES	5,A	EF	SET	5,A
30			70	BIT	6,B	B0	RES	6,B	F0	SET	6,B
31			71	BIT	6,C	B1	RES	6,C	F1	SET	6,C
32			72	BIT	6,D	B2	RES	6,D	F2	SET	6,D
33			73	BIT	6,E	B3	RES	6,E	F3	SET	6,E
34			74	BIT	6,H	B4	RES	6,H	F4	SET	6,H
35			75	BIT	6,L	B5	RES	6,L	F5	SET	6,L
36			76	BIT	6,(HL)	B6	RES	6,(HL)	F6	SET	6,(HL)
37			77	BIT	6,A	B7	RES	6,A	F7	SET	6,A
38	SRL	B	78	BIT	7,B	B8	RES	7,B	F8	SET	7,B
39	SRL	C	79	BIT	7,C	B9	RES	7,C	F9	SET	7,C
3A	SRL	D	7A	BIT	7,D	BA	RES	7,D	FA	SET	7,D
3B	SRL	E	7B	BIT	7,E	BB	RES	7,E	FB	SET	7,E
3C	SRL	H	7C	BIT	7,H	BC	RES	7,H	FC	SET	7,H
3D	SRL	L	7D	BIT	7,L	BD	RES	7,L	FD	SET	7,L
3E	SRL	(HL)	7E	BIT	7,(HL)	BE	RES	7,(HL)	FE	SET	7,(HL)
3F	SRL	A	7F	BIT	7,A	BF	RES	7,A	FF	SET	7,A

D D × ×			E D × ×			F D × ×		
09		ADD IX, BC	40	IN	B, (C)	09		ADD IY, BC
19		ADD IX, DE	41	OUT	(C), B	19		ADD IY, DE
21		LD IX, nn	42	SBC	HL, BC	21		LD IY, nn
22		LD (nn), IX	43	LD	(nn), BC	22		LD (nn), IY
23		INC IX	44	NEG		23		INC IY
29		ADD IX, IX	45	RETN		29		ADD IY, IY
2A		LD IX, (nn)	46	IM	0	2A		LD IY, (nn)
2B		DEC IX	47	LD	I, A	2B		DEC IY
34		INC (IX+d)	48	IN	C, (C)	34		INC (IY+d)
35		DEC (IX+d)	49	OUT	(C), C	35		DEC (IY+d)
36		LD (IX+d), n	4A	ADC	HL, BC	36		LD (IY+d), n
39		ADD IX, SP	4B	LD	BC, (nn)	39		ADD IY, SP
46		LD B, (IX+d)	4D	RET I		46		LD B, (IY+d)
4E		LD C, (IX+d)	4F	LD	R, A	4E		LD C, (IY+d)
56		LD D, (IX+d)	50	IN	D, (C)	56		LD D, (IY+d)
5E		LD E, (IX+d)	51	OUT	(C), D	5E		LD E, (IY+d)
66		LD H, (IX+d)	52	SBC	HL, DE	66		LD H, (IY+d)
6E		LD L, (IX+d)	53	LD	(nn), DE	6E		LD L, (IY+d)
70		LD (IX+d), B	56	IM	I	70		LD (IY+d), B
71		LD (IX+d), C	57	LD	A, I	71		LD (IY+d), C
72		LD (IX+d), D	58	IN	E, (C)	72		LD (IY+d), D
73		LD (IX+d), E	59	OUT	(C), E	73		LD (IY+d), E
74		LD (IX+d), H	5A	ADC	HL, DE	74		LD (IY+d), H
75		LD (IX+d), L	5B	LD	DE, (nn)	75		LD (IY+d), L
77		LD (IX+d), A	5E	IM	2	77		LD (IY+d), A
7E		LD A, (IX+d)	5F	LD	A, R	7E		LD A, (IY+d)
86		ADD A, (IX+d)	60	IN	H, (C)	86		ADD A, (IY+d)
8E		ADC A, (IX+d)	61	OUT	(C), H	8E		ADC A, (IY+d)
96		SUB (IX+d)	62	SBC	HL, HL	96		SUB (IY+d)
9E		SBC A, (IX+d)	67	RRD		9E		SBC A, (IY+d)
A6		AND (IX+d)	68	IN	L, (C)	A6		AND (IY+d)
AE		XOR (IX+d)	69	OUT	(C), L	AE		XOR (IY+d)
B6		OR (IX+d)	6A	ADC	HL, HL	B6		OR (IY+d)
BE		CP (IX+d)	6F	RLD		BE		CP (IY+d)
CB d 06		RLC (IX+d)	72	SBC	HL, SP	CB d 06		RLC (IY+d)
CB d 0E		RRC (IX+d)	73	LD	(nn), SP	CB d 0E		RRC (IY+d)
CB d 16		RL (IX+d)	78	IN	A, (C)	CB d 16		RL (IY+d)
CB d 1E		RR (IX+d)	79	OUT	(C), A	CB d 1E		RR (IY+d)
CB d 26		SLA (IX+d)	7A	ADC	HL, SP	CB d 26		SLA (IY+d)
CB d 2E		SRA (IX+d)	7B	LD	SP, (nn)	CB d 2E		SRA (IY+d)
CB d 3E		SRL (IX+d)	A0	LDI		CB d 3E		SRL (IY+d)
CB d 46		BIT 0, (IX+d)	A1	CPI		CB d 46		BIT 0, (IY+d)
CB d 4E		BIT 1, (IX+d)	A2	INI		CB d 4E		BIT 1, (IY+d)
CB d 56		BIT 2, (IX+d)	A3	OUTI		CB d 56		BIT 2, (IY+d)
CB d 5E		BIT 3, (IX+d)	A8	LDD		CB d 5E		BIT 3, (IY+d)
CB d 66		BIT 4, (IX+d)	A9	CPD		CB d 66		BIT 4, (IY+d)
CB d 6E		BIT 5, (IX+d)	AA	IND		CB d 6E		BIT 5, (IY+d)
CB d 76		BIT 6, (IX+d)	AB	OUTD		CB d 76		BIT 6, (IY+d)
CB d 7E		BIT 7, (IX+d)	B0	LDIR		CB d 7E		BIT 7, (IY+d)
CB d 86		RES 0, (IX+d)	B1	CPIR		CB d 86		RES 0, (IY+d)
CB d 8E		RES 1, (IX+d)	B2	INIR		CB d 8E		RES 1, (IY+d)
CB d 96		RES 2, (IX+d)	B3	OTIR		CB d 96		RES 2, (IY+d)
CB d 9E		RES 3, (IX+d)	B8	LDDR		CB d 9E		RES 3, (IY+d)
CB d A6		RES 4, (IX+d)	B9	CPDR		CB d A6		RES 4, (IY+d)
CB d AE		RES 5, (IX+d)	BA	INDR		CB d AE		RES 5, (IY+d)
CB d B6		RES 6, (IX+d)	BB	OTDR		CB d B6		RES 6, (IY+d)
CB d BE		RES 7, (IX+d)				CB d BE		RES 7, (IY+d)
CB d C6		SET 0, (IX+d)				CB d C6		SET 0, (IY+d)
CB d CE		SET 1, (IX+d)				CB d CE		SET 1, (IY+d)
CB d D6		SET 2, (IX+d)				CB d D6		SET 2, (IY+d)
CB d DE		SET 3, (IX+d)				CB d DE		SET 3, (IY+d)
CB d E6		SET 4, (IX+d)				CB d E6		SET 4, (IY+d)
CB d EE		SET 5, (IX+d)				CB d EE		SET 5, (IY+d)
CB d F6		SET 6, (IX+d)				CB d F6		SET 6, (IY+d)
CB d FE		SET 7, (IX+d)				CB d FE		SET 7, (IY+d)
E1		POP IX				E1		POP IY
E3		EX (SP), IX				E3		EX (SP), IY
E5		PUSH IX				E5		PUSH IY
E9		JP (IX)				E9		JP (IY)
F9		LD SP, IX				F9		LD SP, IY

3. μ COM-82 ニーモニック \longleftrightarrow 機械語 対照表

8ビット・ロード

\times	I	R	A	B	C	D	E	H	L	(HL)	(BC)	(DE)	(IX+d)	(IY+d)	(nn)	n
LD A, \times	ED 57	ED 5F	7F	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	0A	1A	DD 7E d	FD 7E d	3A nn	3E n
LD B, \times			47	40	41	42	43	44	45	46			DD 46 d	FD 46 d		06 n
LD C, \times			4F	48	49	4A	4B	4C	4D	4E			DD 4E d	FD 4E d		0E n
LD D, \times			57	50	51	52	53	54	55	56			DD 56 d	FD 56 d		16 n
LD E, \times			5F	58	59	5A	5B	5C	5D	5E			DD 5E d	FD 5E d		1E n
LD H, \times			67	60	61	62	63	64	65	66			DD 66 d	FD 66 d		26 n
LD L, \times			6F	68	69	6A	6B	6C	6D	6E			DD 6E d	FD 6E d		2E n
LD (HL), \times			77	70	71	72	73	74	75							36 n
LD (BC), \times			02													
LD (DE), \times			12													
LD (IX+d), \times			DD 77 d	DD 70 d	DD 71 d	DD 72 d	DD 73 d	DD 74 d	DD 75 d							DD 36 d nn
LD (IY+d), \times			FD 77 d	FD 70 d	FD 71 d	FD 72 d	FD 73 d	FD 74 d	FD 75 d							FD 36 d nn
LD (nn), \times			32 nn													
LD I, \times			ED 47													
LD R, \times			ED 4F													

16ビット・ロード

\times	AF	BC	DE	HL	SP	IX	IY	nn	(nn)
LD AF, \times									
LD BC, \times								01 nn	ED 4B nn
LD DE, \times								11 nn	ED 5B nn
LD HL, \times								21 nn	2A nn
LD SP, \times				F9		DD F9	FD F9	31 nn	ED 7B nn
LD IX, \times								DD 21 nn	DD 2A nn
LD IY, \times								FD 21 nn	FD 2A nn
LD (nn), \times		ED 43 nn	ED 53 nn	22 nn	ED 73 nn	DD 22 nn	FD 22 nn		
PUSH \times	F5	C5	D5	E5		DD E5	FD E5		
POP \times	F1	C1	D1	E1		DD E1	FD E1		

ブロック転送

LDI	ED A0
LDIR	ED B0
LDD	ED A8
LDDR	ED B8

ブロック・サーチ

CP1	ED A1
CP1R	ED B1
CPD	ED A9
CPDR	ED B9

8ビット演算

×	A	B	C	D	E	H	L	(HL)	(IX +d)	(IY +d)	n
ADD A, ×	87	80	81	82	83	84	85	86	DD 86 d	FD 86 d	C 6 n
ADC A, ×	8F	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	DD 8E d	FD 8E d	C E n
SUB ×	97	90	91	92	93	94	95	96	DD 96 d	FD 96 d	D 6 n
SBC A, ×	9F	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	DD 9E d	FD 9E d	D E n
AND ×	A7	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	DD A6 d	FD A6 d	E 6 n
XOR ×	AF	A8	A9	AA	AB	AC	AD	AE	DD AE d	FD AE d	E E n
OR ×	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	DD B6 d	FD B6 d	F 6 n
CP ×	BF	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	DD BE d	FD BE d	F E n
INC ×	3C	04	0C	14	1C	24	2C	34	DD 34 d	FD 34 d	
DEC ×	3D	05	0D	15	1D	25	2D	35	DD 35 d	FD 35 d	

CPUコントロール

NOP	00
HALT	76
DI	F3
EI	FB
IM 0	ED 46
IM 1	ED 56
IM 2	ED 5E

16ビット算術演算

×	BC	DE	HL	SP	IX	IY
ADD HL, ×	09	19	29	39		
ADD IX, ×	DD 09	DD 19		DD 39	DD 29	
ADD IY, ×	FD 09	FD 19		FD 39		FD 29
ADC HL, ×	ED 4A	ED 5A	ED 6A	ED 7A		
SBC HL, ×	ED 42	ED 52	ED 62	ED 72		
INC ×	03	13	23	33	DD 23	FD 23
DEC ×	0B	1B	2B	3B	DD 2B	FD 2B

エクスチェンジ

EX AF, AF'	08
EX DE, HL	EB
EX (SP), HL	E3
EX (SP), IX	DD E3
EX (SP), IY	FD E3
EXX	D9

アキュムレータ操作

DAA	27
CPL	2F
NEG	FD 44
CCF	3F
SCF	37

ローテート、シフト

×	A	B	C	D	E	H	L	(HL)	(IX +d)	(IY +d)
RLC ×	CB 07	CB 00	CB 01	CB 02	CB 03	CB 04	CB 05	CB 06	DD C0 06	FD CB 06
RRC ×	CB 0F	CB 08	CB 09	CB 0A	CB 0B	CB 0C	CB 0D	CB 0E	DD C0 0E	FD CB 0E
RL ×	CB 17	CB 10	CB 11	CB 12	CB 13	CB 14	CB 15	CB 16	DD CB 16	FD CB 16
RR ×	CB 1F	CB 18	CB 19	CB 1A	CB 1B	CB 1C	CB 1D	CB 1E	DD CB 1E	FD CB 1E
SLA ×	CB 27	CB 20	CB 21	CB 22	CB 23	CB 24	CB 25	CB 26	DD CB 26	FD CB 26
SRA ×	CB 2F	CB 28	CB 29	CB 2A	CB 2B	CB 2C	CB 2D	CB 2E	DD CB 2E	FD CB 2E
SRL ×	CB 3F	CB 38	CB 39	CB 3A	CB 3B	CB 3C	CB 3D	CB 3E	DD CB 3E	FD CB 3E
RLD								ED 6F		
RRD								ED 67		

	A
RLCA	07
RRCA	0F
RLA	17
RRA	1F

ジャンプ、コール、リターン

×	UN COND	C	NC	Z	NZ	PE	PO	M	P	
JP ×, nn	C3 nn	DA nn	D2 nn	CA nn	C2 nn	EA nn	E2 nn	FA nn	F2 nn	
JR ×, e	18 e-2	38 e-2	30 e-2	28 e-2	20 e-2					
JP (HL)	E9									
JP (IX)	DD E9									
JP (IY)	FD E9									
CALL ×, nn	CD nn	DC nn	D4 nn	CC nn	C4 nn	EC nn	E4 nn	FC nn	F4 nn	
DJNZ e										10 e-2
RET ×	C9	D8	D0	C8	C0	E8	E0	F8	F0	
RETI	ED 4D									
RETN	ED 45									

リスタート

RST 00H	C7
RST 08H	CF
RST 10H	D7
RST 18H	0F
RST 20H	E7
RST 28H	EF
RST 30H	F7
RST 38H	FF

ビット操作

	×	A	B	C	D	E	H	L	(HL)	(IX +d)	(IY +d)
BIT	0, ×	CB 47	CB 40	CB 41	CB 42	CB 43	CB 44	CB 45	CB 46	DD CB d 46	FD CB d 46
BIT	1, ×	CB 4F	CB 48	CB 49	CB 4A	CB 4B	CB 4C	CB 4D	CB 4E	DD CB d 4E	FD CB d 4E
BIT	2, ×	CB 57	CB 50	CB 51	CB 52	CB 53	CB 54	CB 55	CB 56	DD CB d 56	FD CB d 56
BIT	3, ×	CB 5F	CB 58	CB 59	CB 5A	CB 5B	CB 5C	CB 5D	CB 5E	DD CB d 5E	FD CB d 5E
BIT	4, ×	CB 67	CB 60	CB 61	CB 62	CB 63	CB 64	CB 65	CB 66	DD CB d 66	FD CB d 66
BIT	5, ×	CB 6F	CB 68	CB 69	CB 6A	CB 6B	CB 6C	CB 6D	CB 6E	DD CB d 6E	FD CB d 6E
BIT	6, ×	CB 77	CB 70	CB 71	CB 72	CB 73	CB 74	CB 75	CB 76	DD CB d 76	FD CB d 76
BIT	7, ×	CB 7F	CB 78	CB 79	CB 7A	CB 7B	CB 7C	CB 7D	CB 7E	DD CB d 7E	FD CB d 7E
RES	0, ×	CB 87	CB 80	CB 81	CB 82	CB 83	CB 84	CB 85	CB 86	DD CB d 86	FD CB d 86
RES	1, ×	CB 8F	CB 88	CB 89	CB 8A	CB 8B	CB 8C	CB 8D	CB 8E	DD CB d 8E	FD CB d 8E
RES	2, ×	CB 97	CB 90	CB 91	CB 92	CB 93	CB 94	CB 95	CB 96	DD CB d 96	FD CB d 96
RES	3, ×	CB 9F	CB 98	CB 99	CB 9A	CB 9B	CB 9C	CB 9D	CB 9E	DD CB d 9E	FD CB d 9E
RES	4, ×	CB A7	CB A0	CB A1	CB A2	CB A3	CB A4	CB A5	CB A6	DD CB d A6	FD CB d A6
RES	5, ×	CB AF	CB A8	CB A9	CB AA	CB AB	CB AC	CB AD	CB AE	DD CB d AE	FD CB d AE
RES	6, ×	CB B7	CB B0	CB B1	CB B2	CB B3	CB B4	CB B5	CB B6	DD CB d B6	FD CB d B6
RES	7, ×	CB BF	CB B8	CB B9	CB BA	CB BB	CB BC	CB BD	CB BE	DD CB d BE	FD CB d BE
SET	0, ×	CB C7	CB C0	CB C1	CB C2	CB C3	CB C4	CB C5	CB C6	DD CB d C6	FD CB d C6
SET	1, ×	CB CF	CB C8	CB C9	CB CA	CB CB	CB CC	CB CD	CB CE	DD CB d CE	FD CB d CE
SET	2, ×	CB D7	CB D0	CB D1	CB D2	CB D3	CB D4	CB D5	CB D6	DD CB d D6	FD CB d D6
SET	3, ×	CB DF	CB D8	CB D9	CB DA	CB DB	CB DC	CB DD	CB DE	DD CB d DE	FD CB d DE
SET	4, ×	CB E7	CB E0	CB E1	CB E2	CB E3	CB E4	CB E5	CB E6	DD CB d E6	FD CB d E6
SET	5, ×	CB EF	CB E8	CB E9	CB EA	CB EB	CB EC	CB ED	CB EE	DD CB d EE	FD CB d EE
SET	6, ×	CB F7	CB F0	CB F1	CB F2	CB F3	CB F4	CB F5	CB F6	DD CB d F6	FD CB d F6
SET	7, ×	CB FF	CB F8	CB F9	CB FA	CB FB	CB FC	CB FD	CB FE	DD CB d FE	FD CB d FE

入 力

IN A, n	DB n
IN A, (C)	ED 78
IN B, (C)	ED 40
IN C, (C)	ED 48
IN D, (C)	ED 50
IN E, (C)	ED 58
IN H, (C)	ED 60
IN L, (C)	ED 68
INI	ED A2
INIR	ED B2
IND	ED AA
INDR	ED BA

出 力

OUT n, A	D3 n
OUT (C), A	ED 79
OUT (C), B	ED 41
OUT (C), C	ED 49
OUT (C), D	ED 51
OUT (C), E	ED 59
OUT (C), H	ED 61
OUT (C), L	ED 69
OUTI	ED A3
OTIR	ED B3
OUTD	ED AB
OTDR	ED BB


付録B N-BASIC中間言語&処理アドレス一覧表

命 令	中 間 言 語	処理アドレス	命 令	中 間 言 語	処理アドレス
AND	F8H		EXP	FFH+8BH	31F3H
ABS	FFH+86H	2671H	EOF	FFH+A7H	1875H
ATN	FFH+8EH	3372H	EQV	FBH	
ASC	FFH+95H	5498H	FORMAT	B3H	F12FH
AUTO	A9H	46CFH	FOR	82H	4159H
ATTR\$	E7H		FIELD	C6H	F102H
BCD\$	FFH+9EH	F120H	FILES	CDH	F14DH
BEEP	B2H	0D41H	FN	DCH	
CONSOLE	9FH	0884H	FRE	FFH+8FH	5051H
CLOSE	CAH	F135H	FIX	FFH+A2H	282CH
CONT	99H	4383H	FPOS	FFH+AAH	F168H
CLEAR	92H	44E8H	GOTO	89H	456DH
CLOAD	9BH	1F10H	GO TO	89H	456DH
CSAVE	9AH	1EC0H	GOSUB	8DH	4555H
CSRLIN	E6H		GET	C7H	1886H
CINT	FFH+9FH	277FH	HEX\$	FFH+9AH	5275H
CSNG	FFH+A0H	27B3H	INPUT	85H	48DAH
CDBL	FFH+A1H	27DFH	IF	8BH	4702H
CVI	FFH+A3H	F0E1H	INSTR	E3H	
CVS	FFH+A4H	F0E4H	INT	FFH+85H	283FH
CVD	FFH+A5H	F0E7H	INP	FFH+90H	56A1H
COS	FFH+8CH	32F6H	IMP	FCH	
CHR\$	FFH+96H	54A8H	INIT	D4H	2262H
CMD	B8H	F0FCH	INKEY\$	E9H	
COLOR	B5H	0951H	ISSET	BDH	F105H
DATA	84H	45BEH	IRESET	BEH	F108H
DIM	86H	4E37H	IEEE	FFH+ECH	
DEFSTR	ABH	445BH	KILL	CFH	F141H
DEFINT	ACH	445EH	KEY	B4H	1343H
DEFSNG	ADH	4461H	LET	88H	45DEH
DEFDBL	AEH	4464H	LOCATE	D5H	0792H
DSKO\$	C2H	F12CH	LINE	AFH	4877H
DEF	97H	50CCH	LOAD	CBH	F138H
DELETE	A8H	58D9H	LSET	D0H	F144H
DSKI\$	E8H		LPRINT	9DH	473AH
DSKF	FFH+A6H	F159H	LLIST	9EH	5707H
DEC	FFH+9DH	F123H	LPOS	FFH+9BH	5074H
DATE\$	EBH		LISTEN	C1H	F10EH
END	81H	432FH	LIST	93H	570CH
ELSE	A1H	45C0H	LFILS	D3H	F126H
ERASE	A5H	43DFH	LOG	FFH+8AH	2503H
ERROR	A6H	46C4H	LOC	FFH+A8H	F0EDH
ERL	DFH		LEN	FFH+92H	548CH
ERR	E0H		LEFT\$	FFH+81H	54F9H

命 令	中 間 言 語	処理アドレス	命 令	中 間 言 語	処理アドレス
LOF	FFH+A9H	F0F0H	SET	C9H	F156H
MOUNT	C4H	F153H	SAVE	D2H	F14AH
MERGE	CCH	F13BH	SPC (DDH	
MOD	FDH		STEP	DAH	
MKIS	FFH+ABH	F0F3H	SGN	FFH+84H	2686H
MKSS	FFH+ACH	F0F6H	SQR	FFH+87H	31A1H
MKDS	FFH+ADH	F0F9H	SIN	FFH+89H	32FCH
MIDS	FFH+83H	5532H	STR\$	FFH+93H	527AH
MOTOR	B9H	0DA1H	STRING\$	E1H	
MON	B7H	0D5DH	SPACE\$	FFH+98H	54DFH
MAT	C0H	F111H	STATUS	EEH	
NEXT	83H	4A08H	SRQ	EDH	
NAME	CEH	F13EH	TRON	A2H	4396H
NEW	94H	3DE0H	TROFF	A3H	4397H
NOT	DEH		TAB (D9H	
OUT	9CH	56ADH	TO	D7H	
ON	95H	4642H	THEN	D8H	
OPEN	C5H	F0FFH	TAN	FFH+8DH	335DH
OR	F9H		TERM	B6H	0DB8H
OCT\$	FFH+99H	5270H	TALK	BFH	F10BH
PUT	C8H	1891H	TIMES\$	EAH	
POKE	98H	5918H	USING	E2H	
PRINT	91H	4742H	USR	DBH	
POS	FFH+91H	5079H	VAL	FFH+94H	5553H
PEEK	FFH+97H	5911H	VARPTR	E5H	
PORT	FFH+9CH	20F9H	WIDTH	A0H	0843H
POLL	BAH	F114H	WAIT	96H	56B3H
PSET	B1H	06B8H	WBYTE	BCH	F117H
PRESET	B0H	0705H	XOR	FAH	
ROINT	EFH		+	F3H	
READ	87H	4939H	-	F4H	
RUN	8AH	453DH	*	F5H	
RESTORE	8CH	4302H	/	F6H	
RETURN	8EH	45A3H	^	F7H	
REMOVE	C3H	F150H	¥	FEH	
REM	8FH	45C0H	·	E4H	
RESUME	A7H	468CH	>	F0H	
RSET	D1H	F147H	=	F1H	
RIGHT\$	FFH+82H	5529H	<	F2H	
RND	FFH+88H	3283H			
RENUM	AAH	5AEDH			
RBYTE	BBH	F11AH			
STOP	90H	432AH			
SWAP	A4H	439CH			

付録C N-BASIC内蔵モニタ処理アドレス一覧表

モニタ・コマンド		アドレス
S	(SET MEMORY)	5C99H
D	(DUMP MEMORY)	5D16H
G	(GO)	5D68H
L	(LOAD TAPE)	5DAEH
LV	(VERIFY TAPE)	5DAEH
W	(WRITE TAPE)	5D74H
TM	(TEST MEMORY)	5DE6H
CTRL+L	(CLEAR SCREEN)	5C3CH
CTRL+M	(CARRIAGE RETURN)	5C66H
CTRL+J	(LINE FEED)	5C66H
SPACE	(SPACE)	5C66H
CTRL+B	(BACK TO BASIC)	5C93H
ESC	(ESCAPE)	5C66H



PCシリーズ各BASICの包含関係

付録D N-BASICシステム・サブルーチン一覧表 I

アドレス	機能	レジスタ	解 説	アドレス	機能	レジスタ	解 説
0000H	コールド・スタート	AFBCD EHL	STOPキーの入力中であれば006AH番地のホット・スタートにジャンプし、STOPキーの入力中でなければ1757H番地にジャンプすることによりシステムのイニシャライズを行います。 システムのイニシャライズ時には、BASICのテキストを消去しますが、006AH番地のホット・スタートではBASICのテキストを保証します。	0257H	CRTへの1バイト出力	----- ----	Aレジスタに格納されたデータ1バイトを、CRTスクリーン上の現カーソル位置に出力します。 データが20H以上の場合には通常のキャラクタとしてスクリーン上に表示しますが、20H未満のコントロール・コードであればCRTスクリーンのクリアやカーソルの移動等、コントロール・コードとしての動作を行います。
002BH	プリンタへの1バイト出力	----- ----	0D60H番地へのジャンプを行い、Aレジスタに格納されたデータ1バイトをプリンタへ出力します。	08F7H	テキスト・スクリーンのモード設定	AFBCD E---	以下に示す各レジスタに与える入力パラメータにより、CRTのテキスト・スクリーンに関するモード設定を行います。 ●Bレジスタ……ファンクション・キー表示を行う場合にはFFHを、ファンクション・キー表示を行わない場合には00Hを与えます。 ●Cレジスタ……カラー・モードの場合にはFFHを、白黒モードの場合には00Hを与えます。
0035H	CRTへの1バイト出力	----- ----	0257H番地へのジャンプを行い、Aレジスタに格納されたデータ1バイトを、CRTスクリーン上の現カーソル位置に出力します。 データが20H以上の場合には通常のキャラクタとしてスクリーン上に表示しますが、20H未満のコントロール・コードであればCRTスクリーンのクリアやカーソルの移動等、コントロール・コードとしての動作を行います。	093AH	テキスト・スクリーン表示文字数の設定	AFBCD E---	テキスト・スクリーンに表示する最大の文字数を、Bレジスタに格納された桁数およびCレジスタに格納された行数に設定します。 通常の場合、桁数としては80/72/40/36を指定し、行数としては25/20を指定しますが、BASICでは“Illegal function call”エラーが発生するような組み合わせ、たとえば10桁×10行等も指定することができます。
006AH	ホット・スタート	AFBCD EHL	CRTスクリーン、タイマ等インターフェース関係のイニシャライズを実行後、インタプリタの制御下に入ります。ただし、BASICのテキストは保証します。	0D43H	一定時間の内蔵ブザー鳴動	A----- ----	BASICのBEEPと同様に一定時間(約0.5秒間)内蔵ブザーを鳴動させてもどります。 すでに内蔵ブザーが鳴動中であった場合には、一定時間(約0.5秒間)内蔵ブザーの鳴動を止めてもどります。
0081H	BASICのコマンド待ち	AFBCD EHL	インターフェース関係のイニシャライズ等を全く行わずに、現在のカーソル・ポジションからプロンプト・メッセージ“Ok”を表示後、BASICのスクリーン・エディット・モードに入ります。 ただし、BASICのテキストは保証します。 0081H番地からF1B0H番地へのフックが用意されています。				

アドレス	機能	レジスタ	解 説	アドレス	機能	レジスタ	解 説
0 F 7 5 H	キーボードからの1バイト入力待ち	A F — — — — — —	キーボードからの入力があるまで待ち、入力があった場合には、入力されたコードをAレジスタに格納してもどります。ただし、CRTスクリーンへのエコー・バックは行いません。 キーボードからの入力がない場合は入力があるまで待ち続けます。				ータと見なされます。 データの入力は、RETURNキー (CTRL+M) またはSTOPキー (CTRL+C) の入力によって終了しますが、前者の場合にはキャリー・フラグ (CY) を0にリセットし、後者の入力によってスクリーン・エディットを中断した場合にはキャリー・フラグ (CY) を1にセットしてもどります。 このサブルーチンからのリターン時には、HLレジスタ対にEC95H (インプット・バッファの開始アドレス-1) が、Aレジスタには最後に入力されたキャラクタのキャラクタ・コード (03Hまたは0DH) が与えられます。
1 B 7 E H	スクリーン・エディタ	A F B C D E H L	キーボードから、スクリーン・エディット方式によって1ラインのデータを入力しBASICのインプット・バッファ (EC96H~ED95H番地) に格納してもどります。ただし、入力データは254バイトまでが有効で、254バイトを超えて入力した場合には、先頭からの254バイトが入力データと見なされます。 データの輸入は、RETURNキー (CTRL+M) またはSTOPキー (CTRL+C) の入力によって終了しますが、前者の場合にはキャリー・フラグ (CY) を0にリセットし、後者の入力によってスクリーン・エディットを中断した場合にはキャリー・フラグ (CY) を1にセットしてもどります。 このサブルーチンからのリターン時には、HLレジスタ対にEC95H (インプット・バッファの開始アドレス-1) が、Aレジスタには最後に入力されたキャラクタのキャラクタ・コード (03Hまたは0DH) が与えられます。	4 0 9 5 H	レジスタ・ペアの比較	A F — — — — — —	HLレジスタ対に格納された16ビットの無符号整数と、DEレジスタ対に格納された16ビットの無符号整数を比較し、結果をゼロ・フラグ (Z) およびキャリー・フラグ (CY) にセットしてもどります。 それぞれのフラグは、HLレジスタ対とDEレジスタ対のデータが等しい場合にはゼロ・フラグ (Z) を1にセットし、前者の方が小さい場合にはキャリー・フラグ (CY) を1にセットします。
1 B 8 A H	ライン・エディタ	A F B C D E H L	キーボードから、ライン・エディット方式によって1ラインのデータを入力し、BASICのインプット・バッファ (EC96H~ED95H番地) に格納してもどります。ただし、入力データは254バイトまでが有効で、254バイトを超えて入力した場合には先頭の254バイトが入力デ	5 2 E D H	文字列の出力	A F B C D E H L	HLレジスタ対で指定するアドレスから00H (エンド・マーク) が格納されているアドレスまでに置かれた255バイト以内のデータを、EB49H番地の出力フラグによって指定する出力デバイスへ出力します。 EB49H番地に格納されている出力フラグの内容が、00Hの場合にはCRTスクリーンへの出力、01H~7FHの場合にはプリンタへの出力、80H~FFHの場合にはCMTへの出力となります。

アドレス	機能	レジスタ	解 説
			が、通常はEB49H番地に00Hを与えてCRTテキスト・スクリーンへのメッセージ表示サブルーチンとして使用します。
5C66H	マシン語モニタのホット・スタート	AFBCD EHL	スタック・ポインタ (SP) の値を再設定後、マシン語モニタのプロンプト・マーク "*" を表示して、キーボードからのコマンド入力待ちに制御を移します。
5E39H	16進コード・チェック	-F--- ---	Aレジスタに格納されたキャラクタ・コードが16進関係でない場合にはキャリー・フラグ(CY)を1にセットし、16進関係の場合にはキャリー・フラグ(CY)を0にリセットしてもどります。 キャラクタ・コードの30H~39Hおよび41H~46Hが16進関係のコードと見なされます。
5E4BH	16進コードからバイナリ形式への変換	AF--- -HL	Aレジスタに格納された16進のキャラクタ・コードをバイナリ・コードに変換し、レジスタHLの内容を16倍(4ビット左方向にシフト)した値に加えてもどります。 このシステム・サブルーチンは、通常2~4回連続して呼び出すことによって2~4桁の16進バイナリ・コードをHLレジスタ対に生成することができます。
5EC0H	16進4桁表示	A----- ----	HLレジスタ対に格納されたデータを4桁の16進数として、CRTテキスト・スクリーン上の現カーソル位置に表示します。
5ED3H	レジスタ・ペアの比較	AF--- ---	HLレジスタ対に格納された16ビットの無符号整数と、DEレジスタ対に格納された16ビットの無符号整数を比較し、結果をゼロ・フラグ(Z)およびキャリー・フラグ(CY)にセットしてもどります。

アドレス	機能	レジスタ	解 説
			それぞれのフラグは、HLレジスタ対とDEレジスタ対のデータが等しい場合にはゼロ・フラグ(Z)を1にセットし、前者の方が小さい場合にはキャリー・フラグ(CY)1にセットします。
5FB9H	1文字入力および英大文字への変換	AF--- ---	キーボードからの入力があるまで待ち。入力があった場合には、入力されたコードをAレジスタに格納後、コードが英小文字(61H~7AH)のものであれば英大文字(41H~5AH)に変換してもどります。 キーボードからの入力がない場合は入力があるまで待ち続けます。 エコーバック等は行われず、またSTOPキー(CTRL+C)の押下でマシン語モニタの制御下(5C66H番地)に入ります。
5FC1H	英小文字から英大文字への変換	AF--- ---	Aレジスタに格納されたデータが英小文字のキャラクタ・コード(61H~7AH)であれば、第5ビットをマスクして英大文字(41H~5AH)に変換します。
5FCAH	CRコードおよびLFコードの表示	A----- ---	CRTテキスト・スクリーン上の現カーソル位置に、キャリッジ・リターン・コード(CRコード=0DH)およびライン・フィード・コード(LFコード=0AH)を出力します。 上記の出力によってカーソルは次行の先頭まで移動し、もしカーソルがスクロール範囲の最下行にあればスクロール・アップを行います。
5FD4H	スペース(空白)の表示		CRTテキスト・スクリーン上の現カーソル位置に、スペース・コード(空白コード=20H)を出力します。

付録E N-BASICシステム・サブルーチン一覧表II

アドレス	機能	アドレス	機能
0000H	コールド・スタート	0D14H	μPD8251ソフトウェア・リセット
0008H	ホット・スタート	0D43H	一定時間の内蔵ブザー鳴動
0013H	ホット・スタート	0D4BH	内蔵ブザーのコントロール
0018H	デバイスへの1バイト出力	0D60H	プリンタへの1バイト出力
002BH	プリンタへの1バイト出力	0DA3H	内蔵リレーの反転
0035H	CRTへの1バイト出力	0DAEH	内蔵リレーのコントロール
006AH	ホット・スタート	0F75H	キーボードからの1バイト入力待ち
0081H	BASICのコマンド待ち	0F7BH	キーボードからの1バイト入力
0099H	PC-8031との1セクタ入出力	0FACH	リアルタイム・キー・スキャニング
00CBH	拡張システム・チェック	124AH	スクリーン・コピー
0257H	CRTへの1バイト出力	1602H	タイマからのデータ読出し
02D7H	カーソル移動とCRTへの1バイト出力	1663H	タイマへのデータ書込み
0350H	ベルコードの出力	17E9H	BASICプログラム格納アドレス設定
03A9H	カーソルの移動	1875H	"Disk BASIC Feature" エラー
03D9H	VRTCのチェック	1B7EH	スクリーン・エディタ
03F3H	キャラクタ座標からVRAMアドレスへ変換	1B8AH	ライン・エディタ
0401H	論理座標から絶対座標への変換	1F8BH	BASICテキストの終了アドレス設定
0451H	スクリーンの1ライン・クリア	240FH	単精度型実数の減算
045AH	スクリーンのクリア	2412H	単精度型実数の加算
047AH	ライン数からVRAMのバイト数を計算	2503H	自然対数の計算
0487H	スクリーン・クリア・バッファの設定	2541H	単精度型実数の乗算
04F8H	アトリビュートのコントロール	259CH	単精度型実数の除算
0664H	ライン番号からVRAMアドレスへの変換	267EH	絶対値の計算
06E6H	アトリビュートのコントロール	2676H	実数の符号反転
07C9H	ファンクション・キー表示の開始	2689H	符号の調査
08F7H	スクリーンのモード設定	2689H	8ビット整数の格納
093AH	スクリーン表示文字数の設定	26AFH	単精度型実数の移動1 (メモリからFACCへ)
09A3H	スクリーン表示桁数の設定	26B2H	単精度型実数の移動2 (EDCBレジスタからFACCへ)
09D7H	スクリーン表示行数の設定	26BDH	単精度型実数の移動3 (FACCからEDCBレジスタへ)
09F6H	CRTの25行モード用イニシャライズ	26C0H	単精度型実数の移動4 (メモリからEDCBレジスタへ)
0A5EH	CRTの20行モード用イニシャライズ	26C9H	単精度型実数の移動5 (FACCからメモリへ)
0A73H	ファンクション・キー・リスト	26D5H	256バイト以内のブロック転送
0B18H	ブート・ストラップ・ローダ	270CH	単精度型実数の比較
0B2EH	スクリーン最下段の消去	2739H	整数の比較
0B92H	グラフィック座標からキャラクタ座標への変換	2778H	倍精度型実数の比較
0BD2H	カーソル表示の停止	277FH	整数型への変換
0BE2H	カーソル表示の開始	278CH	単精度実数型から整数型への変換
0BF3H	CMTからの入力イニシャライズ	279CH	整数の格納
0C2EH	CMTインターフェースのクローズ	27A1H	FACCの型指定
0C46H	CMTへの出力イニシャライズ		
0C88H	CMTからの1バイト入力		
0CB3H	アスタリスクのフラッシング		
0CDAH	CMTへの1バイト出力		
0CF1H	STOPキー・チェック		

アドレス	機 能	アドレス	機 能
27B3H	単精度実数型への変換	4CCCH	英小文字から英大文字への変換 2
27BDH	倍精度実数型から単精度実数型への変換	4CE9H	16進文字列から数値データへの変換
27D0H	整数型から単精度実数型への変換	52ECH	文字列の出力 1
27DFH	倍精度実数型への変換	52EDH	文字列の出力 2
27E9H	単精度実数型から倍精度実数型への変換	5C2CH	マシン語モニタ
27F2H	FACCの倍精度実数型指定	5C5EH	マシン語モニタのエラー出力
27F5H	FACCの単精度実数型指定	5C66H	マシン語モニタのホット・スタート
282CH	整数部の計算	5DF2H	テスト・メモリ
283FH	小数点以下を切り捨てた整数値の計算	5E21H	16進4桁入力
28D2H	整数の減算	5E39H	16進コード・チェック
28DDH	整数の加算	5E4BH	16進コードからバイナリ形式への変換
28FDH	整数の乗算	5E5AH	アドレス・カウンタのインクリメント
2950H	整数の除算 1	5E83H	16進数から16進コードへの変換
299DH	整数の符号反転 1	5E96H	4ビット16進コードへの変換
29A0H	整数の符号反転 2	5EA0H	16進コードから16進数への変換
29B2H	整数の剰余演算	5EB1H	4ビット16進数への変換
29C3H	倍精度型実数の減算	5EBDH	16進2桁表示 1
29CAH	倍精度型実数の加算	5EC0H	16進4桁表示
2AF4H	倍精度型実数の乗算	5EC5H	16進2桁表示 2
2B37H	倍精度型実数の除算	5ED3H	レジスタ対の比較
2BB7H	文字列から倍精度実数型データへの変換	5EEDH	CMTへのデータ・ブロック出力
2BBEH	文字列から数値データへの変換	5F2FH	CMTへの1バイト出力
2D0BH	"in"と行番号の出力	5F6AH	CMTからのデータ・ブロック入力
2D13H	行番号の出力	5F9EH	CMTからの1バイト入力
2D22H	数値データから文字列への変換	5FADH	カーソル表示と英大文字入力
2D23H	数値から有フォーマット文字列への変換	5FB0H	カーソル表示と1文字表示
3D9FH	無符号整数データから文字列への変換	5FB9H	キーボードからの英大文字入力
31A1H	平方根の計算	5FC1H	英小文字から英大文字への変換
31F3H	eに対する指数関数の計算	5FCAH	CRコードおよびLFコードの表示
3283H	乱数の発生	5FD4H	スペース・コードの表示
32F6H	余弦(コサイン)の計算	5FF2H	VRTCチェック
32C6H	正弦(サイン)の計算		
335DH	正接値(タンジェント)の計算		
3372H	逆正接(アーク・タンジェント)の計算		
3BF9H	エラー出力		
3D76H	BASICテキストのリンク 1		
3D79H	BASICテキストのリンク 2		
3D7AH	BASICテキストのリンク 3		
3DC1H	BASICの行番号サーチ		
3E5CH	インプット		
4095H	レジスタ対の比較		
40A6H	デバイスへの1バイト出力		
4DEAH	整数の除算 2		
4CCBH	英小文字から英大文字への変換 1		

付録F N-BASICシステム・ワークエリア一覧表

アドレス	内 容	アドレス	内 容
EA00H	EA01H番地にアドレスを格納して出力ポートにAレジスタのデータを出力するサブルーチン。“OUT”で使用	EA5CH	ファンクション・キー表示の状態。50Hのとき80桁反転
EA03H	EA04H番地、EA08H番地、EA0CH番地、EA0FH番地に数値を代入してから用いる単精度型減算サブルーチン	EA5DH	スクロール範囲。0～24
EA11H	乱数用。乱数=F(直前の乱数×X+Y)のFに関する値	EA5EH	スクロール開始行。1～25
EA12H	乱数用。下位2ビットで3種類のYを選択	EA5FH	カーソル・スイッチ。00Hのとき消去
EA13H	乱数用。下位3ビットで8種類のXを選択	EA60H	ファンクション・キー表示スイッチ。00Hのとき消去、FFHのとき表示
EA14H	乱数用。単精度実数型の乱数用定数8種類	EA61H	スクリーン・モード・スイッチ。00Hのとき白黒モード、FFHのときカラー・モード
EA34H	乱数用。直前に発生した値	EA62H	テキスト・スクリーンの行数
EA38H	EA39H番地にアドレスを格納して入力ポートからAレジスタにデータを入力するサブルーチン。“IN”で使用	EA63H	カーソルの縦位置。1～25
EA3BH	“USR0”～“USR9”に対応するコール先アドレスのテーブル。初期値では“Illegal function call”エラーを発生する44A5H番地を指定	EA64H	カーソルの横位置。1～80
EA4FH	未使用	EA65H	テキスト・スクリーンの桁数
EA50H	フリー・エリアの後端アドレス。初期値はE9FFH	EA66H	出力ポート30H番地に出力した値
EA52H	中間言語81H～D5Hに対応するテーブルの先頭アドレス。通常は33BDH	EA67H	出力ポート40H番地に出力した値
EA54H	RS-232C用。00Hのとき“Communications Buffer Overflow”エラーの発生	EA68H	ファンクション・キー・フラグ。00H以外のときファンクション・キーが押された
EA55H	インタラプト・レベル。インタラプトがなければFFH	EA69H	キーボードから直前に入力されたキャラクター・コード
EA56H	インタラプト発生フラグ。通常は00H	EA6AH	特殊キーの押下状況。00Hのとき特殊キーの押下なし、01HのときSHIFT、02HのときCTRL、03Hのときカナ、04Hのときカナ+SHIFT、05HのときGRPH
EA57H	00H以外のとき現カーソル行を消去	EA6BH	オート・リピート用のディレイ・タイム。06Hか40H
EA58H	ターミナル・モード・フラグ 第7ビット…ターミナル・モードの有無 第6ビット…CRとCRLFの区別 第5ビット…偶数パリティと奇数パリティの区別 第4ビット…パリティの有無 第3ビット…半二重と全二重の区別 第2ビット…ASCIIコードとJISコードの区別 第1ビット…コントロール・コード表示有無 第0ビット…エコー・バックの有無	EA6CH	キーボード・マトリクスからの入力データ
EA59H	カーソル状態フラグ。00Hのとき消去、FFHのとき表示	EA76H	BCDコードによる、秒、分、時、日、月、年
EA5AH	スル・キャラクター・コード。初期値は00H	EA7CH	ファンクション・キー(f・1)の定義内容
EA5BH	スル・アトリビュート・コード。初期値は00H	EA8CH	ファンクション・キー(f・2)の定義内容
		EA9CH	ファンクション・キー(f・3)の定義内容
		EAACH	ファンクション・キー(f・4)の定義内容
		EABCH	ファンクション・キー(f・5)の定義内容
		EACCH	ファンクション・キー(f・6)の定義内容
		EADCH	ファンクション・キー(f・7)の定義内容
		EAECH	ファンクション・キー(f・8)の定義内容
		EAFCH	ファンクション・キー(f・9)の定義内容
		EB0CH	ファンクション・キー(f・10)の定義内容
		EB1CH	N-BASICの“PSET”、“PRESET”、“GET”、“PUT”で使用するサブルーチン条件によって変化する
		EB20H	N-BASICの“LINE”で使用するサブルーチン
		EB22H	N-BASICの“LINE”で使用するサブルーチン


アドレス	内 容
EB24H	N-BASICの“PSET”, “PRESET”で使用するルーチンで、ROM内への分岐に用いる
EB27H	N-BASIC “LINE”で使用するルーチンで、ROM内への分岐に用いる
EB2AH	RS-232C-CH1用。USARTのコマンド・バイト
EB2BH	RS-232C-CH2用。USARTのコマンド・バイト
EB2CH	未使用
EB2DH	RS-232C用入力ポートのアドレス。CH1のときC1H, CH2のときC3H
EB2EH	RS-232C-CH1用のポインタ
EB2FH	RS-232C-CH2用のポインタ
EB30H	未使用
EB31H	RS-232Cからの入力可能バイト数
EB33H	RS-232C-CH1用
EB3AH	RS-232C用
EB3BH	RS-232C-CH2用
EB42H	RS-232C用
EB43H	RS-232C-CH1への出力カウンタ
EB44H	RS-232C-CH2への出力カウンタ
EB45H	未使用
EB46H	エラー・コード。00Hのときエラー未発生
EB47H	未使用
EB48H	プリンタ・ヘッドの横位置
EB49H	周辺デバイスへの出力フラグ。00HのときCRTを、01H~7FHのときプリンタを、80H~FFHのときCMTを、それぞれ選択
EB4AH	テキスト・スクリーンの横幅
EB4BH	テキスト・スクリーンの改行値
EB4CH	未使用
EB4DH	ESCキー押下フラグ
EB4EH	BASICの“INPUT\$”で使用
EB50H	フリー・エリアの終了アドレス
EB52H	BASICで現在実行中の行番号。ダイレクト・モードのときはFFFFH
EB54H	BASICのプログラム・エリア開始アドレス
EB56H	BASICのキーワードを中間言語に変換するために使用
EC56H	バッファ
EC96H	インプット・バッファ。キーボードからの文字列入力に使用
ED99H	カーソルの横座標

アドレス	内 容
ED9AH	テキスト・スクリーンの25行に対応するリンク情報
EDB3H	“INPUT”で00Hのとき“Bad File Data”エラー発生, “READ”で00Hのとき“Out of data”エラー発生
EDB4H	スクリーン・エディット時のカーソル横座標退避
EDB5H	スクリーン・エディット時のカーソル縦座標退避
EDB6H	スクリーン・エディット時のテキスト・スクリーン横幅退避
EDB7H	ターミナル・モードで使用
EDB9H	ディスクのセクタ番号
EDBAH	セミ・グラフィック用のアトリビュート・コード
EDBBH	セミ・グラフィック用の縦座標
EDBCH	セミ・グラフィック用の横座標
EDBDH	セミ・グラフィック用のファンクション・コード
EDBEH	セミ・グラフィック用のVRAM (Video-RAM) アドレス
EDC0H	ファンクション・キー・ポインタ。現在入力中のアドレスを示す
EDC2H	キーボード・マトリックスの入力ポート
EDC3H	セミ・グラフィックのドット位置に対応するキャラクタ縦座標
EDC4H	セミ・グラフィックのドット位置に対応するキャラクタ横座標
EDC5H	ディスク・アクセス時のエラー・カウンタ
EDC6H	指定するドライブ番号。0~3
EDC7H	接続されているドライブ数
EDC8H	未使用
EDC9H	ディスク用入出力ポートの最上位アドレス
EDCAH	N-BASICの“LINE”で消去に使用
EDCBH	ディスク・アクセス時に使用
EDCCH	未使用
EDCEH	RS-232C-CH1のインプット・バッファ
EE4EH	RS-232C-CH2のインプット・バッファ
EECEH	RS-232Cへの出力データ退避用
EECFH	未使用
EED0H	RS-232Cのチャンネル番号。0~1
EED1H	未使用
EED2H	IEEE (2) の値
EED3H	IEEE (3) の値
EED4H	未使用
EED5H	IEEE-488のステータス
EED6H	IEEE-488関係
EED7H	IEEE-488関係

アドレス	内 容	アドレス	内 容
EED8H	IEEE-488関係	EF3DH	未使用
EED9H	IEEE-488関係	EF3EH	現在CMTからロード中のファイル・ネーム
EEDA H	IEEE-488関係	EF44H	配列処理関係
EEDBH	IEEE-488関係。00H以外のときイネーブル	EF45H	フローティング・アキュムレータの型。02Hのとき整数型、03Hのとき文字型、04Hのとき単精度実数型、08Hのとき倍精度実数型
EEDCH	IEEE-488関係	EF46H	"LIST"で使用
EEDDH	IEEE-488関係	EF47H	"LIST"で使用
EEDEH	"ON SRQ GOSUB"で指定する行番号	EF48H	実行中のBASICテキストのアドレス
EEE0H	IEEE-488関係	EF4AH	実行中の命令に付随するコントロール・コード。0BH~0FH, 11H~1DH, 1FH
EEE1H	IEEE-488関係	EF4BH	数値定数の型。02H, 04H, 08H
EEE2H	IEEE-488関係	EF4CH	プログラム中の数値定数を1度ここに移してからフローティング・アキュムレータに格納する
EEE4H	IEEE-488関係	EF54H	プログラム・エリアの終了アドレス
EEE6H	IEEE (6) の値	EF56H	ストリング・ディスクリプタの格納アドレス
EEE7H	IEEE (4) の値	EF58H	11組のストリング・ディスクリプタ
EEE8H	IEEE (5) の値	EF79H	フリー・エリアの終了アドレス
EEE9H	IEEE-488関係	EF7BH	"DIM", "FN", "NEXT"で使用
EEEAH	IEEE-488関係	EF7DH	文字型配列変数の実際のアドレス
EEEBH	IEEE-488関係	EF7FH	"FOR"でテキスト・ポインタの退避用
EEECH	IEEE-488関係	EF81H	読出し中データの行番号
EEDDH	IEEE-488関係	EF83H	"FOR", "ERASE", "DIM", "FN"で使用
EEEFH	"CMD DELIM"で指定されたデリミタ・コード	EF84H	"INPUT", "READ", "USING"で使用
EEEFH	IEEE-488関係	EF85H	"ERASE", "FOR", "LET", "NEXT"で使用
EEF0H	"CMD TIMEOUT"で設定されたタイム	EF87H	"GOTO"で使用
EEF1H	IEEE-488関係	EF88H	"AUTO" 実行中フラグ
EEF3H	IEEE-488関係	EF89H	"AUTO" カウンタ
EEF4H	IEEE-488関係	EF8BH	"AUTO" 増分
EEF5H	IEEE-488関係	EF8DH	BASICプログラムの先頭アドレス
EEF6H	未使用	EF8FH	"FOR", "NEXT", "RETURN"で使用
EF2CH	00Hのとき"PUT", FFHのとき"GET"	EF91H	システム変数"ERL"
EF2DH	"GET"および"PUT"で使用	EF93H	直前に処理した行番号。"LIST"等の"."で使用する
EF2FH	"GET"および"PUT"で使用	EF95H	"RESUME"で使用
EF31H	"GET"および"PUT"で使用	EF97H	エラー関係
EF32H	"GET"および"PUT"で使用	EF99H	エラー発生フラグ
EF34H	00Hのとき"PUT@", FFHのとき"GET@"	EF9AH	"DIM", "FN", "NEXT"で使用
EF35H	"GET"および"PUT"で使用	EF9CH	ブレーク(中断)した行番号
EF36H	CMTアクセス時に指定されたファイル・ネーム	EF9EH	"CONT"を行うための中断アドレス。0000Hのとき続行不可
EF3CH	CMTアクセス時のエラーに対する"Tape read ERROR"エラー出力フラグ。00Hのときエラーを出力する		

アドレス	内 容
EFA0H	単純変数エリアの先頭アドレス
EFA2H	配列変数エリアの先頭アドレス
EFA4H	配列変数エリアの終了アドレス
EFA6H	現在読出しているデータのアドレス
EFA8H	“DEF”によって指定された変数の型。A～Zの26バイト
EFC2H	“FN”で使用
EFC4H	“FN”で使用
EFC6H	“FN”で使用。引数の名前および処理アドレス
F02AH	“FN”で使用。引数の名前および処理アドレス
F092H	“DIM”で使用
F093H	“DIM”で使用
F095H	“FN”で使用
F096H	ガベージ・コレクションで使用
F098H	“FN”で使用
F09AH	“SWAP”で使用。変数の退避用
F0A2H	00Hのとき“TROFF”、FFHのとき“TRON”
F0A3H	フローティング・アキュムレータの無効桁
F0A4H	フローティング・アキュムレータ
F0ACH	フローティング・アキュムレータの符号保持
F0ADH	サブ・フローティング・アキュムレータの無効桁
F0AEH	サブ・フローティング・アキュムレータ
F0B6H	数値データ出力用バッファ
F0D1H	倍精度除算用レジスタ
F0D9H	倍精度乗算用レジスタ
F0E1H	命令のジャンプ・テーブル
F16BH	処理のジャンプ・テーブル
F216H	未使用
F300H	Video-RAM
FEB8H	テキスト・スクリーン・クリア用のデータ 120バイト
FF30H	モニタの“S”コマンド用。エラー発生時のアドレス退避
FF32H	未使用
FF33H	00Hのときモニタの“L”、0DHのときモニタの“LV”
FF34H	モニタ起動時のHLレジスタ対退避
FF36H	モニタ起動時のスタック・ポインタ(SP)退避
FF38H	00Hのときモニタの“S”、FFHのときモニタの“D”
FF39H	テスト・メモリ“TM”の不良メモリのアドレス退避

アドレス	内 容
FF3BH	テスト・メモリ“TM”の書込みデータ
FF3CH	テスト・メモリ“TM”の読出しデータ
FF3DH	未使用



▲PC-8001シリーズ



▲PC-8001mkIIシリーズ



▲PC-8801シリーズ



▲PC-8801mkIIシリーズ

付録G μ PD3301アトリビュート・コード表

B I T		カ ラ ー モ ー ド		白 黒 モ ー ド
		カ ラ ー 指 定	機 能 指 定	
0	0		ノ ー マ ル	ノ ー マ ル
	1		シ ー ク レ ッ ト	シ ー ク レ ッ ト
1	0		ノ ー マ ル	ノ ー マ ル
	1		ブ リ ン ク	ブ リ ン ク
2	0		ノ ー マ ル	ノ ー マ ル
	1		リ バ ー ス	リ バ ー ス
3	0	機 能 指 定		
	1	カ ラ ー 指 定		
4	0	キ ャ ラ ク タ	ノ ー マ ル	ノ ー マ ル
	1	グ ラ フ ィ ッ ク	オ ー バ ー ・ ラ イ ン	オ ー バ ー ・ ラ イ ン
5	0	B 信 号 OFF	ノ ー マ ル	ノ ー マ ル
	1	B 信 号 ON	ア ン ダ ー ・ ラ イ ン	ア ン ダ ー ・ ラ イ ン
6	0	R 信 号 OFF		
	1	R 信 号 ON		
7	0	G 信 号 OFF		キ ャ ラ ク タ
	1	G 信 号 ON		グ ラ フ ィ ッ ク

RGB信号⇒カラー変換表

カラー 信号	黒 (ブラック)	青 (ブルー)	赤 (レッド)	紫 (マゼンダ)	緑 (グリーン)	水 (シアン)	黄 (イエロー)	白 (ホワイト)
G	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
R	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
B	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	O

付録H キャラクタ・コード表

		上位4ビット→															
		O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
下位4ビット↓	O		D _E	0	@	P		p		⌈		ー	タ	ミ	≡	×	
	1	S _H	D ₁	!	I	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム	≡	円
	2	S _X	D ₂	"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ	≡	年
	3	E _X	D ₃	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ	≡	月
	4	E _T	D ₄	\$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ	◀	日
	5	E _Q	N _K	%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ	◀	時
	6	A _K	S _N	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ	◀	分
	7	B _L	E _B	、	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ	◀	秒
	8	B _S	C _N	(8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ	♠	
	9	H _T	E _M)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル	♥	
	A	L _F	S _B	*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ	♦	
	B	H _M	E _C	+	;	K	[k				オ	サ	ヒ	ロ	♣	
	C	C _L	→	,	<	L	¥	l				ヤ	シ	フ	ワ	●	
	D	C _R	←	—	=	M]	m				ユ	ス	ヘ	ン	○	
	E	S _O	↑	.	>	N	^	n	~			ヨ	セ	ホ	°	◀	
	F	S _I	↓	/	?	O	_	o				ツ	ソ	マ	°	◀	

付録I 参考文献&引用文献一覧表

1. 「N-BASIC リファレンス・マニュアル」NEC
2. 「PC-8001 ユーザーズ・マニュアル」NEC
3. 「μCOM-82 ユーザーズ・マニュアル」NEC
4. 「μCOM-82 インストラクション活用表」NEC
5. 「月刊マイコン」1981 1月号～1982 12月号「マシン語講座」／川村 清／電波新聞社
6. 「Z-80 マイコン・プログラムテクニック」電波新聞社
7. 「PC-8001 BASIC SOURCE PROGRAM LISTINGS」
秀和システムトレーディング株式会社
8. 「PC-8001 マシン語活用ハンドブック 初級編」秀和システムトレーディング
株式会社
9. 「PC-8801 解析マニュアル」秀和システムトレーディング株式会社
10. 「月刊アスキー」1979 11月号「2D-4M」／乾 謙一／株式会社アスキー
11. 「DUAD-PC ユーザーズ・マニュアル」株式会社アスキー
12. 「DUAD-88D ユーザーズ・マニュアル」株式会社アスキー

DEMPA マイコン BOOKS

マイコン雑誌
これで
決定!!



月刊
マイコン別冊 **PC-9801活用研究 I**

ビジネス
ソフト

PC-9801活用研究
ビジネスソフト



■日本電気の16ビットパソコンPC-9801活用研究の第1弾。ビジネスソフトの基本である、販売管理、仕入管理、在庫管理、給与計算のプログラムを紹介。付録としてPC-9801ソフトオールカタログ付。
定価250円

B5判 222頁 定価1,500円

月刊
マイコン別冊 **PC-9801活用研究 II**

グラフィック
マスター

PC-9801活用研究
グラフィックマスター



■日本電気のベストセラーマイコンPC-9801活用研究の第2弾。本機の特徴であるグラフィック機能を徹底的にマスターするために、カラー写真をつけた楽しいプログラムを満載。PC-9801のユーザーの「福音の書」です。
定価250円

B5判 240頁 定価1,500円

OA
情報別冊 **IBM5550解体新書**

オフィス革命児
5550のすべて!

IBM5550
解体新書



■1台3役のキャッチフレーズに発売されたIBMマルチステーション5550の機能・特徴を徹底解剖。オフィス革命児5550のすべて! すぐに使えるプログラムリストは、実用書として威力発揮!
定価300円

A4変型判 200頁 定価1,200円

月刊
マイコン別冊 **マイコンBASIC講座①**

実務応用編

マイコンBASIC
講座①



■だれにも理解できる入門的な内容はほとんどで、マイコンがわからないという人に読んでもらい、本当の意味でマイコンを活用できるようにまとめた入門書。
定価300円

B5判 196頁 定価1,300円

月刊
マイコン別冊 **マイコンBASIC講座②**

ビジネス
活用編

マイコンBASIC
講座②




■解りやすくビジネス利用基本から、活用まで身近な項目を選び、プログラム作成に役立つようにマイコンを初めてタッチする人が問題とする点、弱点について自分自身の経験を通して解説している。
定価300円

B5判 193頁 定価1,300円

月刊
マイコン別冊 **マイコンBASIC講座③**

プログラム
マスター

マイコンBASIC
講座③



■言語は機種によって多少の方言があるが、本書は方言が少ない共通語ともいえるBASIC言語を中心にまとめ、パソコンの生いたちからアニメーションテクニックまで入門者向けにわかりやすく解説。
定価300円

B5判 231頁 定価1,400円

月刊
マイコン別冊 **マイコンBASIC講座④**

データファイル
活用編

マイコンBASIC
講座④



■「データ・ファイル」の処理テクニックに特に重点をおき、実務に欠かせないフロッピーディスク装置を使用する上での、データ入出力、並べ替え、検索、ファイル管理等のプログラミングノウハウを詳しく紹介。
定価300円

B5判 252頁 定価1,400円

月刊
マイコン別冊 **マイコン機械語入門**

マイコン
機械語入門



■機械語というのは機種ごとにそれぞれ違い、単に一般論を述べても焦点がぼけてしまう。本書ではシャープのMZ-80K/C、1200に従って解説をすすめ、ゲーム作りを前提にまとめている為、親しみやすい内容になっている。
定価300円

B5判 202頁 定価1,300円

月刊
マイコン別冊 **Z-80マイコン
プログラムテクニック**


Z80
マイコン



■ザイログ社の開発したCPU Z80が、手軽さと汎用性のため、8ビットマイクロコンピュータの主流になっている。本書はZ80の命令をわかりやすく解説。またテストプログラム、演習プログラムも各種紹介している。
定価250円

B5判 238頁 定価1,300円

月刊
マイコン別冊 **PC-8001マシン語入門**
PC-8801



マシン語の基礎から
ゲームの製作まで
■あなたは自分のマシ
ンを使いこなしている
か？ 現在BASIC
を理解できる人は、マ
イコン所有者の10分
の1、マシン語に至っ
ては、そのまた何分の
1かである。本書は「マ
シン語修得のための近
道」として作られた。
◎300円

B5判 210頁 定価1,300円

月刊
マイコン別冊 **PC-8001マシン語入門II**



アセンブラから電子音楽付き
カラー・グラフィックまで
■好評のPC-8001、
8801マシン語入門に続
く第二巻。例題を通し
実際に自分の目で確か
めながら学習を進めて
いる。今回は、アセン
ブラから効果音付きカ
ラーグラフィックにまで
挑戦。
◎250円

B5判 218頁 定価1,300円

月刊
マイコン別冊 **FM-7活用研究**



ゲームからマシン
語・新言語まで
■迷路の中のエサを
食べながらオバケの
追撃をさけ、逃げる
ゲーム「パックマン」。
ゲームセンターの興
奮を本書で再現。他
にF-BASICの
解説、6809のマシ
ン語の説明等も加わ
ったFM-7の解説書。
◎300円

B5判 244頁 定価1,500円

月刊
マイコン別冊 **PC-8001活用研究**



(ゲーム編)
■PC-8001の機能な
どを細かく、初心者
の方にもわかり易く
説明。プログラムも実
務的なものから、ゲ
ームまで広範囲にわ
たって利用でき、ま
たプログラムの選び
方、特徴なども紹介
されている。
◎250円

B5判 198頁 定価1,200円


月刊
マイコン別冊 **PC-8001活用研究・実務編**



すぐに役に立つ
ビジネス・ソフト
■NECのPC-8001
用ビジネスソフトを6
本紹介。プログラムリ
ストとフローチャート
の二つを掲載、変数の
使い方が難しいもの
については変数表を
のせた。
◎300円

B5判 154頁 定価1,500円

月刊
マイコン別冊 **GAMINGへの招待**



あなたもテレビゲ
ームプログラムに挑
戦
■リアルタイムゲ
ーム、シミュレーシ
ョンゲーム、思考ゲ
ーム、マイコンパズ
ル等のエキサイティ
ングなマイコンゲー
ムをあなた自身で
作ってみたいと思
いませんか？本書
はそのテクニックを
あらゆる角度から
紹介説明してい
ます。◎250円

B5判 220頁 定価1,300円


月刊
マイコン別冊 **PC-8001活用研究**



ビジネスグラフ
グラフィックス
■コンピュータ言語
「BASIC」はきわ
めて修得しやすい言
語です。本書はその
BASICを使って
ビジネス用プログラ
ムの重要な項目であ
る作表とグラフ作成
のプログラムを各種
紹介している。
◎300円

B5判 228頁 定価1,500円

月刊
マイコン別冊 **素早くマスター
ビジネスBASIC**



N5200 モデル05
■パソコンのビジネス
活用が進むなかで、N
ECの最上位16ビット
パソコン「N5200モ
デル05」を使い、イ
ラストを多用し、見
ながら理解できるよう
やさしく解説したビ
ジネスBASICの入門
書。
◎250円

B5判 186頁 定価1,500円


月刊
マイコン別冊 **APPLE DOS入門**



ゲームからビジネス
までディスク操作テ
クニック全公開!!
■APPLE社のA
PPLE IIはハード
ソフト共優秀なもの
を備えて各社のパ
ソコン販売の目標に
なっています。本書
はそのAPPLE II
のディスクを使いこ
なすためのノウハウ
をやさしく解説した
手引書です。◎250円

B5判 220頁 定価1,300円

月刊
マイコン別冊 **MZ-2000活用研究**



テクニックから機能・
各種アプリケーションまで
■機械の特徴、性能を
徹底的に分析、MZ-
80Bとの互換性をわ
かり易く紹介。汎用
プログラムとしてゲ
ームプログラム、日
本語ワードプロセ
ッサの活用、BASIC
コンバートプログラ
ム、実務プログラ
ムを各種紹介。
◎250円

B5判 178頁 定価1,300円

月刊
マイコン別冊 **MZ-2000/2200
プログラムテクニック**



君のMZを120%使
いきるマガジンBOX
■これだけはそろ
えたいユーティリ
ティ、なにかと便
利なサブルーチン、
集計プログラム、
データ通信プロ
グラム等、あなた
のMZをTPOに
合わせて活用す
ためのテクニック
を各種紹介。
◎300円

B5判 192頁 定価1,300円

月刊
マイコン別冊 **パソコンワープロ**



今、キミの手に
パソコンの秘密
兵器が……
■OA時代にな
くてもならない
のがワープロ。
パソコンでも
ワープロ機能
を、という要
望に応えたパ
ソコンワー
プロを本
書では詳細に
説明。また、
ユーザー訪
問記及びオ
ールガイド
も併録。◎300円

B5判 168頁 定価1,300円



ぽんこつ船サバイバル


PC-8801 定価 3,000円

ネズミと水夫がくりひろげる底ぬけ反射ゲーム。

ユーボート

PC-8001mkII
定価 3,800円

作戦指令!!
イギリス輸送船団を
撃沈せよ!



オリジナル・ゲーム・シリーズ




PC-8801/mkII 定価 3,800円

マザーコンピュータにコントロールさ
れた空間浮遊都市ゼノンの市民を守れ!

ミッドウェイ

PC-8001 (N-BASIC)
FM-7・8 (F-BASIC)
定価 3,800円

日本の運命を変えたミッドウェイ海戦。
史実をもとにした日米機動部隊の
シミュレーションゲーム。



マイコン別冊

Z80マシン語プログラム入門

川村 清 著

昭和59年4月3日発行

©1984 Printed in Japan

定価 1,500円 (送料300円)

発行人 平山秀雄

発行所 (株)電波新聞社

郵便番号141 東京都品川区東五反田1-11-15

電話(03) 445-6111(大代) 振替東京5-51961

印刷所 大日本印刷(株)

製本所 (株)堅省堂

すっきりフロッピー

パソコンと調和、
ハイテクロジーの集約

新登場

M・PCユーザーに
朗報

パソコンと調和、
ハイクオリティ感覚のデザイン



K-305FM (MINI DISK UNIT-DUAL TYPE)

●両面倍密度 ●高機能コントローラー付

¥128,000

ユーザーオプション

●FM-7用 FDD I/Oポート

K-305-11 ¥13,000

●FM-7用 FDD I/Fカード

K-305-12 ¥13,800

●FM-7・8用

接続ケーブル K-305-03 ¥4,000



K-305PC (MINI DISK UNIT-DUAL TYPE)

●両面倍密度 ●インテリジェントタイプコントローラー付

¥128,000

ユーザーオプション

●PC-8001用 FDD I/Oポート

K-305-01 ¥13,000

接続ケーブル/K-305-03 ¥4,000

●PC-8001MK II、PC-8801、PC-9801用

接続ケーブル/K-305-02 ¥5,000

●PC-8011用接続ケーブル/K-305-04 ¥5,000

Logitec



関東電子株式会社

マイコン営業部 〒101 東京都千代田区外神田2-15-2新神田ビル ☎03-257-6221

システム営業部 〒101 東京都千代田区外神田2-15-2新神田ビル ☎03-257-6291

大阪支店 〒556 大阪市浪速区日本橋3-3-5カトウビル ☎06-632-0207代

●札幌営業所 ☎011-832-0131 ●仙台営業所 ☎0222-33-0257 ●長岡営業所 ☎0258-32-8888
●宇都宮営業所 ☎0286-34-7505 ●群馬営業所 ☎0270-23-2301 ●多摩営業所 ☎0423-44-8111
●町田営業所 ☎0427-28-8882 ●千葉営業所 ☎0472-48-2955 ●沼津営業所 ☎0559-51-2888
●浜松営業所 ☎0534-64-2238 ●名古屋営業所 ☎052-263-1693 ●京都営業所 ☎075-343-0995
●広島営業所 ☎082-227-5536 ●福岡営業所 ☎092-474-5777 ●熊本営業所 ☎0963-26-1166

マイコン別冊 Z80マシン語プログラム入門 昭和五十九年四月三日発行

仕事の達人。遊びの達人。

たしかに技術で世界をむすぶ
NEC
大人のパソコン新発売。



会社でも、家庭でも、自由に使える高性能パソコンPC-8801mkII、新登場です。使いやすさで定評のある名機、PC-8801のグラフィック機能やワープロ機能、日本語処理機能などをさらに充実。ミニフロッピーディスクドライブも本体に内蔵し、いちだんと便利になりました。大人たちの期待に応える実力派です。もちろん、すぐに使える市販のソフトウェアの数は、数千種類。仕事も遊びも見事にこなすヤングアダルトにふさわしい、洗練されたパソコンです。

NECパーソナルコンピュータ
PC-8800シリーズ
PC-8801mkII

PC-8801mkII model 10…本体標準価格168,000円
PC-8801mkII model 20…本体標準価格225,000円
(ミニFDD1台内蔵)
PC-8801mkII model 30…本体標準価格275,000円
(ミニFDD2台内蔵)
※ディスプレイは別売。model 10、20はオプションとしてミニFDDが本体内に2台まで実装できます。

ソフト数千、高感度パソコン。



NECパーソナルコンピュータ
PC-8000シリーズ
PC-8001mkII
本体標準価格……………123,000円

PC-2000シリーズ/ PC-6000 PC-6001mkII本体/ 新発売 PC-6600シリーズ/ PC-8000 PC-8001mkII本体/ PC-8200シリーズ/ 新発売 PC-8800 PC-8801mkII本体
新発売 PC-100シリーズ/ 新発売 PC-9800 PC-9801E/ PC-9800 PC-9801/ 新発売 PC-9800 PC-9801E/ N5200 モデル05

NECのパソコンファミリー



日本電気グループ NECパソコンインフォメーションセンター

〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル) ☎(03)452-8000(代)



エレクトロニクス・アンド・コミュニケーションズ